

Microsoft[®] Windows[®] 98 Microsoft[®] Windows[®] Me Microsoft[®] Windows NT[®] Microsoft[®] Windows[®] XP

Microsoft[®] Windows[®] 2000

ユーザーズガイド

B1JW-6341-01

DynaEye V4.0

FMVシリーズ、FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLO LIFEBOOK、 FMV-BIBLO



はじめに

このたびは「DynaEye Pro」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 このマニュアルは、DynaEye Proの概要、インストール方法、および簡単な操作方法について説明して います。なお、このマニュアルでは「DynaEye Pro」のことを「DynaEye」と記載しています。 このマニュアルが DynaEye を活用していただくために、皆様のお役に立つことを願っております。 2004年5月

DynaEye は、日本国内における富士通株式会社の登録商標です。Excel、Access は、米国 Microsoft Corporation の製品です。ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows NT、Visual C++、および Visual Basic は、米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。All Rights Reserved, Copyright ⓒ 富士通株式会社 2004All Rights Reserved, Copyright ⓒ 株式会社 PFU 2004Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

本書の使い方

本書では、Microsoft[®] Windows[®] 98 operating system を「Windows[®] 98」、 Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation operating system Version4.0 を「Windows NT[®] 4.0」、 Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional operating system を「Windows[®] 2000」、 Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating system を「Windows[®] Me」、 Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating system および Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system を「Windows[®] XP」と記述しています。

本書の目的

本書は、スキャナーおよびファイルから読み込んだイメージデータを認識し、パソコンの画面上で管理する DynaEye の機能について説明しています。

対象読者

このマニュアルは、DynaEyeを操作する一般ユーザの方を対象としています。

前提知識

このマニュアルは、動作しているオペレーティングシステムに関する基本的な知識を持っていることを前 提とした内容になっています。

本書の構成

DynaEye には、以下の2種類のマニュアルがあります。

- ユーザーズガイド(このマニュアル)
 DynaEye を初めてお使いになる方のためのマニュアルです。
- ヘルプ機能
 DynaEye に関する詳細な情報が記載されています。

[ユーザーズガイド]

本書は、DynaEyeの概要、インストール方法、および簡単な操作方法について説明しています。 本書の構成は、以下のとおりです。

第1部 イントロダクション ~必ずお読みください~

DynaEyeを使用する際に、知っておいていただきたい大切なことを説明している部です。

第1章 DynaEye の概要

DynaEyeの概要について説明しています。

第2章 システム設計

DynaEyeの運用の流れや必要な作業などについて説明しています。

第3章 帳票設計

帳票を設計する際に最低限知っておいていただきたいことについて説明しています。

第4章 インストール

DynaEye のインストール方法について説明しています。

第2部 DynaEye 標準アプリケーション編

DynaEye 標準アプリケーションを使用したときの操作方法について説明している部です。

第5章作業手順

DynaEyeの作業の流れ、および DynaEye で使用する画面について説明しています。

第6章 DynaEye の起動 / 終了

DynaEyeの起動 / 終了の方法について説明しています。

第7章 キャビネット管理

キャビネットの操作方法について説明しています。

第8章 スキャナー読取り

スキャナーで帳票を読み取る方法について説明しています。

第9章 書式定義

書式定義を行う方法について説明しています。

第10章 帳票認識

帳票を認識する方法について説明しています。

第11章 認識データの修正

認識したデータを確認 / 修正する方法について説明しています。

第12章 認識データの出力

認識したデータを活用する方法について説明しています。

第13章 帳票管理

帳票を管理する方法について説明しています。

第14章知識辞書編集

「氏名辞書」および「個人辞書」の内容を表示したり、項目を追加/削除したりする方法に ついて説明しています。

第3部アプリケーション・プログラム・インターフェース編 アプリケーション・プログラム・インターフェースの使用方法について説明している部です。

- 第15章 DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェース(API)の概要 DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェース(API)全体の概要について 説明しています。
- 第16章 DynaEye 部品

DynaEye 部品について説明しています。

第 17 章 DynaEye コンポーネントキット

DynaEye コンポーネントキットについて説明しています。

第18章 DynaEye 関数

DynaEye 関数について説明しています。

なお、付録として、以下の内容を説明しています。

- DynaEye の仕様
- DynaEye 帳票チェックシート
- 帳票設計規約
- 活字 ANKS フィールドの書式定義の注意事項
- 文字認識対象について
- 帳票記入について
- データチェック機能
- 認識からの通知コード
- 用語集
- トラブルシューティング

[ヘルプ機能]

ヘルプ機能に記載されている主な内容は、以下のとおりです。

DynaEye とは

DynaEyeの概要、各画面の説明、およびダイアログボックスに関する説明が記載されています。

デスクトップ画面で作業する

イメージデータの管理方法が記載されています。

ページ画面で作業する

イメージデータを編集する方法が記載されています。

書式定義画面で作業する

書式定義を行う方法が記載されています。

書式定義一覧表示画面で作業する

書式定義一覧表示画面での操作方法が記載されています。

修正画面で作業する

認識結果を修正画面で修正する方法が記載されています。

書式定義チェック画面で作業する

書式定義チェック画面での操作方法が記載されています。

キャビネットのデータを移出入する

キャビネットのデータの移出入方法が記載されています。

ヘルプの使い方

ヘルプの操作方法が記載されています。

本書の用語について

以下に、本書で使用している用語とその意味を示します。

イメージデータ

スキャナーやファイルから読み取ったデータのことです。

縮小イメージ

標準アプリケーションのデスクトップ画面に縮小されて表示されているイメージデータのこ とです。

第1部	イントロダクション ~必ずお読みください~	1
第1章	DynaEye の概要	3
	1.1 DynaEye とは	3
	1.2 特長	3
	1.3 機能	4
第2章	システム設計	7
	2.1 DvnaEve の運用の流れ	7
	22 DynaFve の道λ	8
	2.3 DynaEye の海田形能	9
	2.3 Dynabyeの週間が認っていた。 2.4 ハードウェア選択時の留意点	10
第3章	帳票設計	13
	3.1 DynaEye で扱える帳票	13
	3.2 既存帳票のチェック	14
	3.3 帳票設計規約	14
	3.4 帳票設計時の注意	14
第4章	インストール	17
70 - +	41 インストール前の進備	17
	49 インストール方法	18
	4.3 アンインストール方法	21
	1.0))) / // // // // // /	~1
第2部	DynaEye 標準アプリケーション編	23
第5章	作業手順	25
	5.1 DynaEye の作業の流れ	25
	5.2 DynaEye で使用する画面	27
笋6音	DynaEve の記動 / 約了	21
わり早	bynaLyeの起動) ミリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	6.2 DynaEye の終了	33
第7章	キャビネット管理	35
	7.1 キャビネットとは	35
	7.2 キャビネットの作成	35
	7.3 キャビネットの削除..................................	38
	7.4 キャビネットの移出入	39

第8章	スキ・	ャナー読取り
	8.1	ー般帳票のイメージを読み取る
	8.2	ドロップアウトカラー帳票のイメージを読み取る
		8.2.1 雛型の帳票イメージを読み取る
		8.2.2 記入済みの帳票イメージを読み取る
	8.3	イメージデータにナンバリング ID (管理番号) を付ける
		8.3.1 ナンバリング ID の初期値を設定する
	– 11	
第9章	書式》	正義
	9.1	書式定義とは 59 59
	9.2	書式定義を行う手順
	9.3	書式定義の開始 / 終了
		9.3.1 書式定義の画面表示 63
		9.3.2 書式定義の保存 / 終了65
	9.4	帳票情報の設定
		9.4.1 一般の帳票で単一帳票処理を行う場合
		9.4.2 一般の帳票で異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を行う場合68
		9.4.3 一般の帳票で異種帳票処理(帳票レイアウト識別方式)を行う場合 69
		9.4.4 ドロップアウトカラー帳票で単一帳票処理を行う場合
		9.4.5 ドロップアウトカラー帳票で異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を行う場合 72
	9.5	読取り領域とフィールドの設定(手動設定)
		9.5.1 文字読取り領域の設定とフィールドの設定
		9.5.2 マーク読取り領域の設定とフィールドの設定85
		9.5.3 イメージ切出し領域の設定
		9.5.4 フリーピッチ文字枠の手書き日本語フィールドの設定
		9.5.5 活字日本語フィールドの設定
		9.5.6 サブフィールド分割を利用した活字 ANKS フィールドの設定 101
	9.6	読取り領域とフィールドの設定(自動設定)104
	9.7	知識処理情報の設定
	9.8	位置決め情報の定義117
		9.8.1 基準マークの設定 117
		9.8.2 アンカーパターンの設定 119
		9.8.3 照合無視領域の設定 125
	9.9	フィールド情報の拡張定義 127
		9.9.1 帳票 ID の設定 127
		9.9.2 データチェック 129
		9.9.3 データ編集
	9.10	書式定義チェック
	9.11	書式定義情報の一覧表示と印刷134
		9.11.1 書式定義情報の一覧表示 136
		9.11.2 書式定義情報の印刷 140
	9.12	他の書式定義情報を取り込む
AT 40	+ = = -	stri Auto
弗 10 草	帳票 (1)	彩調
	10.1	
	10.2	異種帳票の認識

第 11 章	認識データの修正	
	11.1 直接入力による修正	
	11.2 候補文字からの修正	
	11.3 郵便番号変換からの修正	
	11.4 知識処理からの修正	
答 10 辛		100
弗 12 草	認識テーダの出力	
		105
第13章	帳票管理	
	13.1 イメージデータの管理	
	13.1.1 イメージデータを開く	
	13.1.2 イメージデータの保存	
	13.1.3 イメージデータの削除	
	13.1.4 イメージデータの移動	
	13.1.5 イメージデータの複写	
	13.1.6 イメージデータのグループ化 / 解除	
	13.1.7 ナンバリング ID 順によるデータの並び替え	
	13.1.8 イメージデータにマーカを引く	
	13.1.9 イメージデータに付箋紙を付ける	
	13.1.10 イメージデータの検索	
	13.1.11 表示ページプロパティ	
	13.2 連携機能	
	13.2.1 イメージデータの印刷	
	13.2.2 アプリケーションの追加	
	13.2.3 認識データのワンタッチ変換・起動	
	13.3 バーチャルスタッカ	
	13.3.1 バーチャルスタッカとは	
	13.3.2 バーチャルスタッカの設定方法	196
	13.3.3 バーチャルスタッカを使ってデータをグループ化する	5
** 4 4 **		010
弗 14 草		
	14.1.2 知識辞書編集の終了	
	14.2.1 個人辞書の新規作成	
	14.2.2 ファイルの読込み	
	14.3 氏名辞書の編集	
	14.3.1 ファイルの読込み	
	14.3.2 編集画面の操作	
第3部	アプリケーション・プログラム・インターフェース編	
第15章	DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェース(API)の概要 231
	15.1 DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェース	とは
	15.1.1 DynaEye 部品とは	
	15.1.2 DynaEye コンポーネントキットとは	
	15.1.3 DynaEye 関数とは	
	15.2 DynaEyeアプリケーション・プログラム・インターフェース	の仕様比較 234

第 16 章	Dyn	aEye 部品
	16.1	- DynaEye 部品の概要
		16.1.1 DynaEye 部品とは
		16.1.2 DynaEye 部品の特長
		16.1.3 DynaEye 部品を使用する場合の作業の流れ
		16.1.4 DynaEye 部品の実行方法について 239
	16.2	DynaEye 部品使用時の注意事項
	16.3	DynaEye スキャナー読取り部品について 242
		16.3.1 実行方法
	16.4	DynaEye 帳票認識部品について 248
		16.4.1 実行方法
	16.5	DynaEye 修正画面部品について 260
		16.5.1 実行方法
	16.6	DynaEye データ出力部品について 263
		16.6.1 実行方法
弗 17 車	Dyn	aEye コンボーネントキット
	17.1	DynaEye コンボーネントキットの概要
	17.Z	DynaLye コンホーイントキットの特長
	17.3	
	17.4	DynaLye コンボーイントキットを使用する場合の作業の流れ
	17.5	DynaEye コンパーネントキットの利用例 2/6
	17.0	DynaŁye コンホーネントキット使用時の注意事項217
第18章	Dyn	aEye 関数
	18.1	DynaEye 関数とは
	18.2	動作環境
	18.3	DynaEye 関数を使用する場合の作業の流れ 281
	18.4	DynaEye 関数使用時の注意事項 282
		18.4.1 アプリケーション作成時の注意点
		18.4.2 作成したアプリケーション実行時の注意点 282
	18.5	DynaEye 関数仕様
		18.5.1 DynaEye スキャナー制御関数 284
		18.5.2 DynaEye 帳票認識関数
		18.5.3 DynaEye 修正画面関数 291
		18.5.4 DynaEye データ出力関数 292
		18.5.5 修正ファイル情報通知関数 293
		18.5.6 修正ファイル情報更新関数 297
	18.6	構造体詳細
		18.6.1 DynaEye_Scan 構造体 299
		18.6.2 DynaEye_Recog 構造体
		18.6.3 DynaEye_Dsp 構造体 308
		18.6.4 DynaEye_Cnv 構造体 309
		18.6.5 DynaEye_DBWorks 構造体 311
		18.6.6 DynaEye_Page_Int 桶這体
		18.6.7 DynaEye_Field_Int 桶造体
	10 7	18.6.8 DynaEye_Char_Int 構造体 315
	18.7	
		18.7.1 エフーコードの一覧(コード 番号順) 316
		18.7.2 エフーの原因と処直

付録		343
付録 A	DynaEye の仕様	345
	A.1 動作環境	345
	A.2 文字認識機能	346
	A.3 認識可能な帳票	347
	A.4 知識処理機能	348
	A.5 帳票認識可能なイメージデータ 3	348
	A.6 処理可能なファイル形式	348
	A.7 接続可能なスキャナー	349
	A.8 出力形式	349
	A.9 キャビネット	351
	A.10 書式定義	351
付録 B	DynaEye 帳票チェックシート	353
付録 C	帳票設計規約	359
	C.1 一般帳票の設計	359
	C.1.1 帳票照合機能について3	359
	C.1.2 帳票照合に適したレイアウト設計	360
	C.1.3 読取り領域について	362
	C.1.4 位置決め用マークの仕様	368
	C.2 ドロップアウトカラー帳票の設計	370
	C.2.1 ドロップアウトカラー帳票の認識	370
	C.2.2 レイアウト設計 3	371
	C.2.3 読取り領域3	373
	C.2.4 文字枠について 3	374
	C.2.5 イメージ領域について3	380
	C.2.6 印刷について 3	380
	C.3 基準マーク付きの帳票設計 3	381
	C.4 異種帳票処理のための帳票設計 3	384
	C.4.1 帳票 ID 識別方式の帳票設計3	385
	C.4.2 帳票レイアウト識別方式の帳票設計	386
	C.5 手書き日本語フィールドの帳票設計3	387
	C.5.1 固定ピッチ文字枠の帳票設計の例	387
	C.5.2 フリーピッチ文字枠の帳票設計の例	390
	C.6 活字日本語フィールドの帳票設計3	394
	C.6.1 活字日本語フィールドの帳票設計の例	394
付録 D	活字 ANKS フィールド の書式定義	395
	D.1 活字 ANKS フィールドの書式定義の注意事項	395
	D.2 活字 ANKS フィールドの書式定義の機能 3	395
付録 E	文字認識対象について	401
-	E.1 文字認識対象一覧	401
	E.2 手書き日本語の字種	403
	E.3 活字日本語の字種	416
		-

付録 F	帳票記入について	19
	F.1 認識率について	19
	F.2 記入帳票の作成	19
	F.2.1 手書き文字の記入	19
	F.2.2 活字文字の印字	35
	F.2.3 マークの記入	38
	F.2.4 帳票記入時の注意	38
(147.0		
竹録 G	テーダチェック機能	ŧ1
	G.1 データチェックとは 44	41
	G.2 データチェックの例 44	41
	G.3 データチェックの対象フィールド	43
	G.4 データチェック機能の一覧 44	44
	G.5 データチェック処理のユーティリティ関数	45
付録 H	認識からの通知コード	55
付録Ⅰ	用語集	57
付録J	トラブルシューティング	33
	J.1 読取りに適さない帳票イメージと対策46	33
索引		35

第1部 イントロダクション ~ 必ずお読み ください~

DynaEye をご使用いただくための基本的な知識、システム設計、帳票設計の概要について紹介しています。 必ずお読みください。

目次

- 第1章 DynaEyeの概要第2章 システム設計
- 第3章 帳票設計
- 第4章 インストール

第1章 DynaEye の概要

ここでは、DynaEyeの概要について説明します。

1.1 DynaEye とは

DynaEye とは、スキャナーおよびファイルから読み取った記入済み帳票のイメージと、それに対応した 雛型帳票のイメージの書式定義情報を組み合わせてイメージ上の文字を認識し、パソコンで管理するソフト ウェア OCR です。

OCR とは、Optical Character Reader (光学文字読取装置)の略称で、文字認識技術を応用して、帳票 上の文字を直接読み取ってコンピュータへ入力する入力装置のことです。従来は高精度なスキャナーと文字 認識部が一体となった専用機が主流でしたが、DynaEye は Windows 対応のソフトウェアとして実現しま した。

なお、OCR は大きく分けて、定型帳票の処理を目的とした帳票 OCR と、文書の処理を目的とした文書 OCR に分類されますが、DynaEye は帳票 OCR にあたります。

1.2 特長

DynaEye の特長について説明します。

- パーソナルコンピュータと汎用のイメージスキャナーで帳票 OCR を実現
 帳票認識機能をソフトウェアで実現したため、専用のハードウェアは必要としません。
 少量の帳票を分散処理する低価格システムから、高速スキャナーを組み合わせた集中入力システムまで、ニーズに適した組み合わせが選択できます。
- 帳票制限の緩和

文字枠や印刷色の制限を大幅に緩和しています。

既存の帳票に多少の手直しを加えたものや、ワードプロセッサなどで作成した簡易帳票も使用できます。また OCR 専用機で使用していた専用帳票も読取り可能です。

ただし、読取り可能か否かは、事前にチェックが必要です。また、認識精度を上げるためには、帳票 レイアウトを変更した方が良い場合もあります。詳細は、"第3章帳票設計"を参照してください。

• 業務に合わせて選べるシステム形態

DynaEye では、"DynaEye 標準アプリケーション"を使う場合と、"アプリケーション・プログラム・インターフェース"を使う場合の2つの方法があります。

DynaEye 標準アプリケーションは、簡易イメージファイリングをベースにした管理機能を備え、スキャナー入力から認識結果の確認・修正・出力まで、簡単なマウス操作で行うことができます。

アプリケーション・プログラム・インターフェース(API)は、カスタマイズが必要なシステム構築や、業務パッケージへの OCR 機能の組み込みなどに利用できます。

簡単な帳票定義

帳票上の読取り位置を指定する書式定義は、未記入帳票を読み込んで、文字枠を自動抽出させるか、 マウスでドラッグするだけで作成できます。項目の属性もダイアログボックスで簡単に設定できます。

1.3 機能

DynaEye の機能について説明します。

ただし、一部の機能は API にないものがあります。詳細は、"第3部 アプリケーション・プログラム・インターフェース編"を参照してください。

• イメージ入力機能

TWAIN 対応のスキャナーを制御して、帳票のイメージデータを入力することができます。

• 帳票認識機能

イメージデータ上の文字やマークを、テキストデータに変換することができます。DynaEye で認識 できる文字は、以下のとおりです。

- 手書き ANKS (数字・英字・カナ・記号)
- 手書き日本語
- 活字 ANKS (数字・英字・記号)
- 活字日本語
- 手書きマーク
- 修正画面機能

帳票イメージと認識結果を画面上で見比べながら、認識した結果を確認し、誤っている部分があれば 簡単に修正することができます。

なお、認識は常に正しく行われるとは限らないので、必ず認識結果を確認、修正することが必要です。

データ出力機能

認識結果を CSV 形式ファイルあるいは以下の Microsoft[®] Access の DB 形式 (MDB) ファイルに出 力できます。

- Microsoft® Access 95
- Microsoft® Access 97

また、指定した部分イメージを切り出して、BMP 形式ファイルとして保存することができます。

- 書式定義機能
 帳票上の読取り部分の指示や、読取り条件を画面上で簡単に定義することができます。
- 異種帳票認識機能

複数の異なる帳票デザインを持つイメージデータを一括して読取り、それぞれの帳票にあった書式定 義で自動的に認識することができます。

イメージ振分け機能(バーチャルスタッカ)

認識結果のステータスや文字データをもとに、イメージデータを自動的に振分けることができます。 たとえば、認識注意文字の有無によって振分けして修正作業の効率化を図るといったような使い方が できます。

知識処理機能

手書き日本語の読取り項目は、あらかじめ用意された知識処理辞書を使って単語照合を行うことによ り、認識精度を向上させることができます。

- 住所辞書 / 氏名辞書 / 個人辞書による知識処理機能
- 郵便番号連携機能
- 知識辞書編集機能
- データチェック機能

認識結果に対して、それが妥当かどうかを指定したルールに沿ってチェックして表示することにより、 記入ミスや認識ミスの確認を容易に行うことができます。

- イメージ管理・編集機能
 DynaEye 標準アプリケーションには、イメージファイリングとしての様々な機能を備えています。
 - イメージ入力機能
 - イメージデータのグループ化
 - 編集・装飾
 - 傾き補正・ゴミ除去
 - 検索
 - アプリケーション連携

第2章 システム設計

ここでは、DynaEyeの運用の流れや必要な作業、利用する際の適切な形態やハードウェアの選択方法について説明します。

2.1 DynaEye の運用の流れ

一般的に、DynaEyeを利用したシステムの運用は、次のような流れになります。

- 1) 雛型のイメージデータの読取り
 未記入帳票をスキャナーで読み取ってイメージデータを作成します。
- 書式定義 読み取った雛型のイメージデータに、帳票上の文字を認識するための必要な情報を定義します。
- 認識するイメージデータの読取り
 認識したい記入済みの帳票をスキャナーで読み取ってイメージデータを作成します。
- 4) 帳票認識

書式定義で指定された位置や属性などの情報をもとに、イメージデータを認識して文字データ化します。

5) 確認·修正

記入文字の品質(くせ字や乱雑な記入など)により文字の認識率が左右され、すべての文字が正しく 認識できるとは限らないため、必ず認識結果を確認し、修正する必要があります。

6) データ出力

認識結果を上位の業務システムや他のアプリケーションソフトで利用できる形式に変換します。 DynaEye では、CSV形式または Microsoft[®] Access の DB 形式のファイルに出力することが可能で す。その他の形式にする必要がある場合は、別途アプリケーションによるデータ変換が必要となります。

図 2.1 に流れ図を示します。



図 2.1 DynaEye の運用の流れ

2.2 DynaEye の導入

DynaEye を初めて導入して、実際に運用するまでには、以下のような作業を行ってください。

1) システム設計

利用環境に合わせて適用形態を選択します。

詳細は、"2.3 DynaEye の適用形態"を参照してください。

2) 帳票設計

OCR 化する帳票や帳票レイアウトなどの検討をします。

帳票の印刷を印刷会社に発注する場合は、発注先に納期を確認してください。通常は、版下校正などの作業が入り、発注から印刷完了まで2~3週間以上必要になります。

3) アプリケーション設計(必要に応じて)

アプリケーション・プログラム・インターフェース (API)を使ってユーザプログラムから DynaEye の機能を制御する場合は、アプリケーションを開発します。

4) データ受け渡しの検討

DynaEyeの出力するテキストデータやイメージデータが、そのまま利用可能かどうか検討します。 利用する側でのファイル形式やデータ形式が異なる場合は、変換する手段を考えてください。 5) 書式定義の作成

帳票を認識するための書式定義をします。

帳票照合や異種帳票処理に必要な条件を満たしていない場合、メッセージが通知されます。帳票の設計(あるいは書式定義)を見直してください。

DynaEye で書式定義を作成する際に、帳票上(あるいは書式定義上)の問題点があれば、メッセージとして通知されますので、帳票の設計(あるいは書式定義)を見直してください。

6) テスト運用

テスト運用を行うために、実際に運用する帳票を用意し、実際に記入してテスト運用を行います。以 下のようなテストを行います。

- 帳票設計上の問題点の洗い出し
- 書式定義の確認
- アプリケーションの動作確認
- データの受け渡しの確認
- 認識精度の確認
- 作業量の確認

場合によっては、帳票設計の見直し・書式定義の修正といった作業が発生します。

特に、帳票は一度配布してしまうと、変更が困難になりますので、テスト運用段階で十分チェックしておいてください。

7) 実運用に向けての準備

以下のような作業を行います。

- 記入要領書の作成
- 記入者への説明・記入指導

OCR では、記入文字の良否が運用での成否を大きく左右します。テスト期間中に、実業務として担当する人に実際に記入してもらって読取りを実施し、その結果によっては記入教育などを実施すると良いでしょう。

文字記入の際の書き方・注意点などは、"付録 F 帳票記入について"を参照してください。

2.3 DynaEye の適用形態

DynaEye の適用形態としては、次の2通りの方法があります。

- DynaEye 標準アプリケーションをそのまま使う
- アプリケーション・プログラム・インターフェース(API)を使ってアプリケーション開発を行う

どちらの方法を選択するかは、ユーザの想定している運用形態や目的に依存します。 以下にいくつか例を挙げますので、総合的に判断してください。

- DynaEye 標準アプリケーションを利用する場合
 - アプリケーションの開発を行わずに、そのまま利用したい。
 - 短期間で導入したい。
 - 簡易ファイリング機能を使用したい。
 - APIを使う前の準備やテスト環境として利用したい。

- API を利用する場合
 - 既存のシステムやパッケージソフトに、OCR機能を組み込みたい。
 - 定型業務をカタログ化したい。
 - スキャナー読取りと並行して帳票認識を行うことで、高い性能を引き出したい。
 - 複数のクライアントで修正作業を行って、効率化したい。
 - 修正画面のレイアウトをカスタマイズしたり、修正画面上からデータベースを検索したい。
 - 帳票管理を独自に行いたい。

ただし、APIの種類により機能の違いがありますので、詳細については、"第3部アプリケーション・プログラム・インターフェース編"を参照してください。

2.4 ハードウェア選択時の留意点

DynaEye を導入するに当たって、ハードウェアを選択する際の留意点を説明します。

コンピュータの選択

対応機種は、"A.1動作環境"で確認してください。

DynaEye は帳票認識処理をすべてコンピュータの CPU で行うため、処理性能は CPU 性能 およびメ モリ実装量に大きく依存します。

スキャナーの選択

対応機種は、"A.7 接続可能なスキャナー"で確認してください。

DynaEye では一般的なスキャナーのほとんどが接続可能です。ただし、スキャナーの機能や性能は 各機種で異なるため、選択には注意してください。

- ドロップアウトカラー帳票("3.1 DynaEye で扱える帳票"参照)は、富士通 F6316A イメージ リーダ、および光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナーで読取りできます。
 - 注)

fi シリーズのイメージスキャナー (fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C) を使用 してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは B4 サイズが上限となります。 fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票の サイズは A4 サイズが上限となります。

fi シリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用して A4 サイズの帳票を読み取る場合、帳票の縦方向(長辺方向)が搬送方向になるように セットしてください。

fi-5750C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 使用時のみとなります。フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

fi-4750C イメージスキャナーおよび fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウト カラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 表面のみとなります。ADF 裏面、フラット ペットでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

- 通常、スキャナー読取り時には、各機種固有の TWAIN ダイアログボックス(設定画面)が毎回 表示されます。富士通 F6316A イメージリーダおよび富士通の特定スキャナー(fiシリーズなど)は 自動設定機能があるため、TWAIN ダイアログボックスを表示せずに読取りを行うことが可能です。

一般的には、大量の原稿を高速に読み取ることを目的につくられたドキュメント用スキャナー (ADF・2 値画像が主)の方が、DTP 用に作られたスキャナー(フラットベッド・カラー画像が主)よ り、OCR 向きと言えます。 • スキャナー以外の利用

DynaEye は、スキャナーを使用したシステムを想定して作られたものです。そのため、スキャナー 以外から取得したイメージデータを処理する場合は、以下のようなことに注意してください。

- ファクシミリから入力したイメージデータには、解像度、濃度、データ形式、独特のノイズな ど、スキャナーでは想定できない様々な問題が発生します。

DynaEye を使って FAX-OCR システムを構築する場合、運用形態を含めて多くのノウハウが必要になり、開発量が膨大になります。FAX-OCR の専用システムの使用を推奨します。

- コンピュータ画面の画面イメージやツール類で作成した帳票イメージは、印刷した帳票とはフォントや罫線の形状、全体のバランスが異なる可能性があります。そのため、コンピュータ上で作成したイメージで書式定義を作成する場合は、認識に悪影響が出ないか、十分テストしてください。

第3章 帳票設計

ここでは、帳票を設計する際に最低限知っておいていただきたいことについて説明します。

3.1 DynaEye で扱える帳票

DynaEye で扱うことのできる帳票について説明します。

DynaEye で扱うことのできる帳票の種類は、大きく分けて2つあります(詳細は、"付録C帳票設計規約"を参照してください)。

一般帳票(非ドロップアウトカラー帳票)

帳票が黒色(または濃い色)で印刷されているもので、帳票照合機能を利用した帳票認識が可能で す。レイアウトの規約が緩く、また伸縮や歪みに強いため、用紙・印刷・スキャナーの選択の自由度が 広がります。

ドロップアウトカラー帳票

すべての読取り部分がドロップアウトカラーで印刷されているもので、用紙端からの距離で位置決め を行います。

ドロップアウトカラーとは、人間の目には見えますが、スキャナーで読み取ったときに用紙下地と区 別できない色のことです。

ドロップアウトカラー帳票は、処理スピードが速く、文字枠接触がない分、高い認識精度が見込めま すが、伸縮のない用紙、特殊なインク、高精度の印刷、高価なスキャナーが必要となります。

DynaEye でドロップアウトカラーの帳票として認識できるのは、富士通 F6316A イメージリーダ、 または光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナーで読み取ったイメージだけです。

注)

fi シリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは B4 サイズが上限となります。

fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは A4 サイズが上限となります。

fi シリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用して A4 サイズの帳票を読み取る場合、帳票の縦方向(長辺方向)が搬送方向になるようにセットし てください。

fi-5750C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるの は、ADF 使用時のみとなります。フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ること はできません。

fi-4750C イメージスキャナーおよび fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカ ラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 表面のみとなります。ADF 裏面、フラットベットで は、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

なお、ドロップアウトカラーで印刷された読取り部分と、黒色(または濃い色)の文字枠や上書きマーク 部分が混在している帳票は、DynaEye では処理できません。 レイアウトの異なる複数の帳票を同時に処理する必要がある場合は、帳票識別機能を用いた異種帳票処理 を行うことになります。帳票識別機能には2種類ありますが、帳票の種類によって制約がありますので、あ らかじめ"付録C帳票設計規約"の"C.4 異種帳票処理のための帳票設計"を確認してください。

3.2 既存帳票のチェック

DynaEye は、従来の OCR 専用機に比べて帳票設計上の制限が緩やかになっていますので、従来、OCR 化されていなかった伝票類もある程度読取り可能です。

しかし、そのような帳票は OCR の特性を考慮していないため、認識精度の面では劣る可能性が高くなり ます。特に定型業務の場合や、短期間に大量の帳票を処理するような場合などは、認識精度の差が導入効果 に大きな影響を及ぼしますので、帳票の設計を見直すことを推奨します。

すでに使用している帳票がある場合は、DynaEye で読取り可能かどうか、認識精度が十分に得られるか どうかを、"付録 B DynaEye 帳票チェックシート"で必ず確認してください。

3.3 帳票設計規約

帳票設計は DynaEye の導入においてとても重要な作業であり、適切な帳票設計を行えるかどうかが、 DynaEye の導入効果を左右すると言っても過言ではありません。特に、印刷業者に帳票の印刷を依頼する 場合は、大量に発注することになり、帳票設計に不具合があると長期にわたってその影響が出るため、発注 前の十分なチェックは不可欠な作業です。

新規に帳票を作成する場合や、既存帳票の設計を見直す場合は、"付録 C 帳票設計規約"を必ず熟読して から行ってください。

3.4 帳票設計時の注意

帳票を設計するときのポイントと注意事項を説明します。

• 入力項目と記入内容のリストアップと絞り込み

入力業務で必要な項目のリストアップを行います。そして、各記入項目に記入される可能性のある内 容を調査します。この時に項目数をなるべく少なく、簡潔にすることがポイントです。帳票に記入する 文字数が多いと記入者の負担が増し、記入文字の品質が低下するためです。

また、DynaEye で読み取れる文字の種類を認識精度の高い順に並べると、以下のようになります。

マーク > 数字 > 英字 > カナ・記号 > 漢字

いくつかの種類が混在すると、認識精度は低くなります。なるべく記入文字はマークと数字を基本と した方が、導入効果が高くなります。

項目数を減らし、特に認識精度の低い種類の文字をなるべくなくすために、想定している項目につい て以下のチェックをしてください。

- 認識をしてテキストにする必要があるか検討します。備考欄などイメージで閲覧・印刷できれば 良いものは、認識対象とせず、イメージフィールドとします。
- 商品名や摘要のように、データベースのマスタなどから引き出し可能な項目は、漢字で記入させるのではなく、できるだけコード化して、そのコードを記入させるようにします。コードはできるだけ数字だけからなるものとし、チェックディジットを付加しておきます。
- OCRによる認識と手入力を併用するという選択肢もあります。漢字項目の場合、住所や氏名のように知識処理を行える項目は認識させた方が早いですが、文章などは認識率が低いため、手で入力した方が早い場合もあります。そのような場合は、住所・氏名のみを認識させて、文章は画面上でイメージを参照しながら入力させると、効率良く処理できます。

その他、数値の場合は合計欄を設けたり、マークの場合は択一方式にするなど、論理的なチェックが 行えるように設計すると、修正効率が良くなります。

用紙の決定

用紙のサイズ・連量(厚さ)・紙質などは、基本的には使用するスキャナーの仕様に依存します。 以下のことに注意してください。

- ドロップアウトカラー帳票の場合は、用紙の伸縮などで位置ずれが発生しやすいため、OCR用 紙や上質紙などの、厚めのものを使用してください。

- 再生紙を使用する場合は、小さな混入物がゴミとして読み取られ、認識率の低下を招くことがあ りますので、注意してください。
- 定型サイズ外の用紙の場合は、スキャナーの読取り設定時に制約を受けるときがあります。
 両面印刷を行う場合は、裏写りのないよう、紙の厚さに注意してください。

用紙の選定に当たっては、使用するスキャナーで事前に十分な評価を行ってください。

• 帳票レイアウトや文字枠の設定

帳票レイアウトや文字枠の設定について、認識率を上げるためのポイントを示します。

- 文字枠は、できるだけ大きめに作成してください。これは文字が文字枠に接触したり、文字枠からはみ出す可能性を低くするためです。また、記入者にとって書きやすい文字枠にすることにより、文字の品質が向上します。
- フリーピッチ文字枠は極力さけてください。一文字ごとに枠が印刷された標準文字枠に比べて、
 フリーピッチ文字枠は、文字と文字が接触したり、乱雑に記入されることが多く、認識率が低くなります。
- DynaEye では破線枠や上書きマークなどが使用できますが、レイアウト上可能であれば実線の文 字枠を使用してください。これは実線の方がスキャナー入力時の歪みや乱雑な記入に強いためです。
- 全体的にプレ印刷する文字や線分は大きめ、太めを心がけてください。低解像度でスキャナー読取りをした場合、小さい文字・細い線分は欠落する可能性があります。DynaEyeの場合、記入場所以外のプレ印刷も帳票照合に使用しますので、認識精度や処理時間に影響を与えます。
- 印刷

一般帳票の印刷時に重要なことは、濃度やレイアウトが帳票によってばらつきがないことです。

また、ドロップアウトカラー帳票の印刷時に重要なことは、位置のずれがないことと、スキャナーの 規格を満たしていることです。

ー般帳票の場合、プリンタで印刷された帳票やプリンタ印刷原稿からの複写帳票でも使用することが できますが、どのプリンタ印刷や複写でも可能というわけではありません。特に、以下の点には注意し てください。

- 帳票の印刷はできるだけ鮮明に行ってください。一般的なイメージスキャナーで確実に黒と判定 され、かすれが発生しないような濃い印刷濃度が必要です。

推奨できるプリンタの機種は、レーザービームプリンタなどの電子写真式プリンタです。ドット プリンタでは、濃度管理が難しい上に印刷密度が粗いため、適していません。インクジェットプリ ンタも、滲みなどが発生しやすいので推奨できません。

- プリンタの機種により、印刷結果が異なります。複数の機種を使って印刷すると、読取り位置の ずれや帳票のリジェクトが発生する可能性があります。帳票を重ねて、同じになるように印刷して ください。
- 複写する場合は、二次複写、三次複写と急速に品質は劣化していきますので、複写原稿には印刷 した原紙を使用してください。
- 複写機で複写する際には、できるだけ傾きが発生しないように注意してください。DynaEyeは 傾きに強い認識方式を採用していますが、認識精度の面から言って、傾かない方が有利です。
- 帳票に汚れや黒筋などがある場合や、トナーが薄くて線がかすれたり、濃すぎて潰れたりすることも認識時に障害となりますので、プリンタや複写機のメンテナンスにも留意してください。

第4章 インストール

ここでは、DynaEye をインストールする前に準備すること、および DynaEye のインストール方法について説明します。

4.1 インストール前の準備

DynaEye をインストールする前に、必要なハードウェアおよびソフトウェアを準備してください。

[必要なハードウェア]

本体装置 使用できる本体装置の機種は、FMV 全シリーズです。

Pentium 200MHz 以上の CPU を搭載している本体装置が必要です。

なお、CD-ROMドライブが接続されている必要があります。接続されていない場合は、イ

ンストール時に CD-ROM ドライブを接続してください。

メモリ実装量

動作させるには、64M バイト以上のメモリが必要です。

なお、他のアプリケーションが動作していないことを前提にしています。

また、Windows[®] XP 使用時は 128M バイト以上のメモリが必要です。

スキャナー

TWAIN(32ビット版)規格(注)準拠のスキャナーが必要です。

注)

TWAIN とは、スキャナーの読取りプログラムのアプリケーション・プログラミング・ インターフェース(API)の規格です。

[必要なソフトウェア]

(すべて日本語版) Windows[®] 98、Windows $NT^{\mathbb{R}}$ 4.0、Windows[®] 2000 (注)、Windows[®] Me、または Windows[®] XP (注)

注)

セキュリティが確保された状態の Windows[®] 2000 および Windows[®] XP では、「制限ユーザ」(Users グループ)で本製品を動作させると一部の機能が正しく動作しないことがあります。

- Windows[®] 2000 の場合は「標準ユーザ」(Power Users グループ)で、Windows[®] XP の場合は
- 「管理者」または「PowerUsers」権限で使用してください。
- = 備考 =
 - DynaEye をインストールするためには、100M バイト以上の空き容量が必要です。

4.2 インストール方法

DynaEye をインストールする方法を説明します。

なお、インストールする場合は、インストールする前に必ず "Readme.txt"を読んでください。 Readme.txt は、CD-ROM のルートディレクトリに格納されています。

DynaEye をインストールすると、DynaEye 部品および DynaEye コンポーネントキットも同時にインストールされます。

- = 注意事項 =
 - 動作している OS をインストールし直した場合は、DynaEye もインストールし直してください。
 - すでに DynaEye がインストールされている状態で、再インストールまたはバージョンアップする場合は、以前の DynaEye をアンインストールしてから、インストールしてください。
 - DynaEyeをアンインストールすると、知識処理で使用する氏名辞書へ単語登録した内容(ファイル) も削除されます。アンインストール前に DynaEye のインストールディレクトリにある氏名辞書ファイル(Ocrname.dic)を任意のディレクトリに複写し、インストール後のインストールディレクトリ上に 複写(上書き)し直してください。
 - DynaEye を Windows NT[®] 4.0、Windows[®] 2000、または Windows[®] XP にインストールする場合は、必ず Administrator 権限 (Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system の場合はコンピュータの管理者権限)でログオンしてください。

[手順]

- 記動中のアプリケーションをすべて終了させます。
 ウイルス監視プログラムのように、メモリに常駐するプログラムを起動している場合、インストール
 中にエラーが発生することがあります。
- 2) 「DynaEye Pro」の製品ディスクを CD-ROM ドライブにセットします。
 - セットすると、自動的にインストールが開始され、[DynaEye Pro 用の InstallShield Wizard へよう こそ]のダイアログボックスが表示されます。



なお、自動的にインストールが開始されない場合は、[エクスプローラ]で CD-ROM ドライブを表示し、DynaEye ディレクトリ中の "Setup.exe" をダブルクリックしてください。

3) [次へ]ボタンをクリックします。

なお、インストールを中止する場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。

[データの選択]のダイアログボックスが表示されます(以前のデータがある場合だけ表示されます)。

4) 「以前のデータを使用する」、または「サンプルデータをインストール」のどちらかを選択して[次へ]ボタンをクリックします。

インストール	×
データの選択	24
以前のデーダがありますが使用しますか?以前のデ [、] る場合には、必ず[サンプルデータ]を選択してください。	-タやディレクトリをディスク上から消去、または移動してい
● 以前のテ~タを使用する	
 サンプルデータをインストール 	
InstallShield	
	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル

= 備考 =

「以前のデータを使用する」は、バージョンアップなどの再インストールで、以前に使用していた データをそのまま使用する場合に選択します。それ以外の場合は、「サンプルデータをインストール」 を選択してください。

[問い合わせ]のメッセージが表示されます。

5) メッセージ確認後、[はい]ボタンをクリックします。

問い合わ	t ×
?	サンフルテータをインストールする場合は以前に使用していたテーダは一切使用できなくなりますがよろしいですか?

= 注意事項 =

- 「サンプルデータをインストール」を選択した場合は、以前に使用していたデータは使用できな くなりますので注意してください。
- 以前に DynaEye を使用していた場合でも、各キャビネットのディレクトリやディレクトリ下の ファイルを削除したときは、必ず「サンプルデータをインストール」を選択してください。

[サンプルデータの選択]のダイアログボックスが表示されます。(手順4)で、「以前のデータを使用する」を選択した場合は表示されません)。

「一般向けサンプルデータだけをインストール」、または「専用スキャナー向けサンプルデータもインストール」のどちらかを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

ここでは、「専用スキャナー向けサンプルデータもインストール」を選択します。



= 備考 =

専用スキャナーとは、富士通 F6316A イメージリーダ、および光源選択可能でかつ黒背景ありで読取 りできる fi スキャナーのことです。これらの専用スキャナーを利用する場合は、「専用スキャナー向け サンプルデータもインストール」を選択することを推奨します。「専用スキャナー向けサンプルデータ もインストール」を選択すると、いろいろな帳票処理を試すことができます。本書では、このサンプル データを使用して操作方法を説明しています。

サンプルデータの詳細は、"第2部6.1 DynaEyeの起動"の[サンプルデータについて]を参照して ください。

[インストール先の選択]のダイアログボックスが表示されます。

インストール先が、表示されているディレクトリの場合は[次へ]ボタンをクリックします。
 インストール先を変更したい場合は、[参照]ボタンをクリックしてインストール先を変更します。

インストール先の選択		A second
セットアップがファイルをインストールするフォルタをジ	選択してください。	- Aller
セットアッフりよ、次のフォルターこ DynaEye Pro ?	をインストールします。	
このフォルダへのインストールは、D欠へ]ボタンを	を刈りします。	
別のフォルダヘインストールする場合は、[参照	日本タンをクリックしてフォルタを選択してくださ	56 10
┌ ብ⁄汉トール先のフォルダ────		
インストール先のフォルダー C¥Program Files¥DynaEye		参照(8)
インストール先のフォルダー 		参照(B)

= 注意事項 =

インストール先ディレクトリは、4文字以上、98文字以内で指定してください。 なお、ルートディレクトリは指定できません。

[ファイル コピーの開始]のダイアログボックスが表示されます。

8) インストールの内容を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。

インストール	X
ファイル コビーの開始	and and a second
ファイルのコピーを開始する前に、設定内容を確認してください。	Contraction of the second
7泊ゲラムファイルのエビーを開始するための情報は次の通りです。設定を確認して、変更を 戻る」本ツンを別ッかします。現在の設定でよい場合は、し次へ」本ツを別ッかするとファイルの す。	∂必要とする場合は Dit℃ーを開始しま
現在の設定	
インストール先生:C斗Program FilesせりynaEyeせ デーズのが選択:一般向け及び専用スキャナー向けサンフルデーがをインストール	<u> </u>
	V.
Leadell' Chald	
Trivelormetu	

プログラムファイルがコピーされます。

なお、処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。 [問い合わせ]のメッセージが表示されます。

9) README ファイルを読む場合は[はい]ボタンを、読まない場合は[いいえ]ボタンをクリックします。

[InstallShield Wizard の完了]のダイアログボックスが表示されます。

[完了]ボタンをクリックします。
 DynaEye のインストールが完了しました。

= 備考 =

DynaEye の起動方法については、"第2部6.1 DynaEye の起動"を参照してください。

4.3 アンインストール方法

DynaEye をアンインストールする方法を説明します。

= 注意事項 =

DynaEye を Windows NT[®] 4.0、Windows[®] 2000、または Windows[®] XP にインストールされている DynaEye をアンインストールする場合は、必ず Administrator 権限(Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system の場合はコンピュータの管理者権限)でログオンしてください。

[手順]

1) 起動中のアプリケーションをすべて終了させます。

ウイルス監視プログラムのように、メモリに常駐するプログラムを起動している場合、アンインス トール中にエラーが発生することがあります。

- [スタート]ボタンをクリックします。
 スタートメニューが表示されます。
- 3) [設定]から[コントロールパネル](Windows[®] XP の場合は[コントロールパネル])を選択します。

コントロールパネルが表示されます。

4) [アプリケーションの追加と削除]のアイコン(Windows[®] XPの場合は[プログラムの追加と削除]のアイコン)をダブルクリックします。

[アプリケーションの追加と削除のプロパティ]ダイアログボックス(Windows[®] 2000の場合は [アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックス、Windows[®] XP の場合は[プログラムの追加 と削除のプロパティ]ダイアログボックス)が表示されます。

- 5) インストールされているプログラムの一覧から、「DynaEye Pro」を選択します。
- 6) [追加と削除]ボタン(Windows[®] 2000 または Windows[®] XP の場合は[更新 / 削除]ボタン) をクリックします。

メッセージが表示されます。

7) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。

ファイル剤除の確認	×
選択したアフツケーション、およびすべての	Dコンボーネントを完全に削除しますか?
<u> </u>	キャンセル

アンインストールが完了すると、[メンテナンスの完了]ダイアログボックスが表示されます。 8) [完了]ボタンをクリックします。

InstallShield Wizard	
	メンテナンスの完了 InstallShield Wizardlは、DynaEye Pro上のメンテナンスを完了しました。
	< 戻る(母) 完了 おりせい

DynaEye がアンインストールされました。

第2部 DynaEye 標準アプリケーション編

DynaEye では、簡易イメージファイリングをベースにした管理機能を備え、スキャナー入力から認識結 果の確認・修正・出力まで、簡単なマウス操作でできる DynaEye 標準アプリケーションを提供しています。 ここでは、DynaEye の作業手順および操作方法について説明しています。

目次

- 第5章 作業手順 第6章 DynaEyeの起動/終了
- 第7章 キャビネット管理
- 第8章 スキャナー読取り
- 第9章 書式定義
- 第10章 帳票認識
- 第11章 認識データの修正
- 第12章 認識データの出力
- 第13章 帳票管理
- 第14章 知識辞書編集
第5章 作業手順

ここでは、DynaEyeの作業の流れ、および DynaEye で使用する画面について説明します。

5.1 DynaEye の作業の流れ

ここでは、DynaEyeの作業の流れについて説明します。 DynaEyeを使用する際の一連の作業の流れを、図 5.1 に示します。 各手順の操作方法については、対応する章を参照してください。



図 5.1 DynaEye の作業の流れ

また、図 5.2 に、データの流れを示します。



図 5.2 データの流れ

5.2 DynaEye で使用する画面

DynaEye で使用する画面について説明します。 DynaEye には、以下の画面があります。

- デスクトップ画面
- ページ画面
- 書式定義画面
- 修正画面
- 書式定義チェック画面

それぞれの画面を次に紹介します。

デスクトップ画面

デスクトップ画面は、キャビネットごとに複数の帳票のイメージデータをまとめて管理する画面です。 イメージデータは、デスクトップ画面上では縮小イメージとして表示されます。

デスクトップ画面では、スキャナーからの帳票イメージの読取り、ページ画面や書式定義画面などの他の 画面の表示、帳票認識処理など、DynaEyeのすべての操作をこの画面から行います。



ページ画面

ページ画面は、イメージデータを編集(付箋紙をつける/マーカを引く/文字の入力/直線および自由線の設定)する画面です。



書式定義画面

書式定義画面は、帳票の情報、文字などの読取り領域やフィールド情報など、帳票上の文字を認識するために、あらかじめ必要な情報を定義する画面です。



修正画面

修正画面は、帳票認識したデータを確認 / 修正するための画面です。 また、認識に失敗した場合は、修正画面でデータを直接修正することもできます。



書式定義チェック画面

書式定義チェック画面は、異種帳票処理に使用する書式定義情報に誤りがないか確認するための画面です。

🔯 DynaEye - 書式定義チェッウ					_ 🗆 🗵
ファイル∈) 表示♡ オプション② ヘル:	°(<u>H</u>)				
番号 書式定義名 パージョン	画素密度X	画素密度Y	異種帳票処理方式	帳票ID位置検出方式	全体位置検
1 お客様登録力ード V3.0L10	200	200	帳票レイアウト識別		帳票照合方
	書式定義て	:設定した	:竹青幸6		<u> </u>

第6章 DynaEyeの起動 / 終了

ここでは、DynaEyeの起動方法、および終了方法について説明します。

6.1 DynaEye の起動

DynaEye を起動する方法を説明します。 DynaEye の起動方法には、以下の4つの方法があります。

- デスクトップにある DynaEye のショートカット アイコンから起動する方法
- [スタート]メニューの[プログラム]から起動する方法
- [エクスプローラ]または[マイコンピュータ]から起動する方法
- [スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行]で DynaEye の実行ファイル名を指定して起動する方法

ここでは、DynaEyeのショートカットアイコンから起動する方法を説明します。

[手順]

 デスクトップにある、DynaEyeのショートカット アイコンをダブルクリックします。 DynaEye が起動され、以下のようなデスクトップ画面が表示されます。以下のイメージは、サンプ ルデータをインストールすると表示されます。

Clonase フルルワ 編集日 表示公 オフルノロ Alt700	_ 8 ×
	2018

[サンプルデータについて]

DynaEye のインストール時に、サンプルデータの選択画面で「専用スキャナー向けサンプルデータをインストール」を選択すると、デスクトップキャビネットに以下のサンプルデータが表示されます。

No.	書式定義用サンプル名	帳票認識用サンプル名
No.1	書式定義をしましょう	帳票認識をしましょう
No.2	練習1(書式定義用)	練習1(帳票認識用)
No.3	練習2(書式定義用)(注)	練習2(帳票認識用)(注)
No.4	練習3(書式定義用)(注)	練習3(帳票認識用)(注)

- (注)インストールしたときに、「一般向けサンプルデータだけをインストール」を選択した場合 は表示されません。
 - No.1 一般の帳票(黒印刷の帳票)で、かつ単数のサンプルです。このサンプルによって、一般の帳 票(単数)の帳票処理を試みることができます。
 - No.2 一般の帳票(黒印刷の帳票)で、かつ複数のサンプルです。これらのサンプルによって、一般の帳票の異種帳票処理を試みることができます。
 - No.3 ドロップアウトカラーの帳票で、かつ単数のサンプルです。このサンプルによって、ドロップ アウトカラーの帳票(単数)の帳票処理を試みることができます。
 - No.4 ドロップアウトカラーの帳票で、かつ複数のサンプルです。これらのサンプルによって、ドロップアウトカラーの帳票の異種帳票処理を試みることができます。

サンプルデータをインストールしなかった場合で、かつ、いろいろな帳票処理を試したい場合は、製品 CD-ROMのSampleディレクトリの下にある「train00d.spk~train04d.spk(書式定義用のサンプルデー タ)」および「train00s.spk~train04s.spk(帳票認識用のサンプルデータ)」のファイルを読み込んでくだ さい。サンプル名とそれに対応するファイル名との関係を、以下に示します。

また、train04d.spk および train04s.spk は、手書き日本語フリーピッチ文字枠のサンプルです。

No.	サンプル名	CD-ROM中のファイル名
No.1	書式定義をしましょう	train00d.spk
	帳票認識をしましょう	train00s.spk
No.2	練習1(書式定義用)	train01d.spk
	練習1(帳票認識用)	train01s.spk
No.3	練習2(書式定義用)	train02d.spk
	練習2(帳票認識用)	train02s.spk
No.4	練習3(書式定義用)	train03d.spk
	練習3(帳票認識用)	train03s.spk
	手書き日本語フリーピッチ文 字枠のサンプル (注)	train04d.spk train04s.spk

⁽注)インストール時には、デスクトップキャビネットには表示されません。 必要に応じて使用してください。

6.2 DynaEye の終了

DynaEye を終了する方法を説明します。 DynaEye の終了は、デスクトップ画面またはページ画面から行います。

[手順]

デスクトップ画面で、[ファイル]メニューの[閉じる]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



これで DynaEye が終了します。

第7章 キャビネット管理

ここでは、キャビネットの操作方法について説明します。

7.1 キャビネットとは

DynaEyeのデスクトップ画面上では、スキャナーから読み取ったイメージや、その他の方法で取り込ん だイメージをキャビネットという単位で分類して管理します。キャビネットとは、イメージの入れ物のこと を指します。

キャビネットは、最大100個まで作成できます。

また、イメージデータは、グループ化する(イメージデータを1つにまとめる)ことができ、1つのキャ ビネットに作成可能なグループ数は最大100個です。イメージデータをグループ化する方法については、 "13.1.6 イメージデータのグループ化/解除"を参照してください。

7.2 キャビネットの作成

キャビネットを作成する方法を説明します。

[手順]

この例では、「練習1」というキャビネットを作成します。

デスクトップ画面で、ツールバーの[キャビネット設定]アイコンをクリックするか、または[オプション]メニューの[キャビネット設定]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

🐌 DynaEye			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	オフ°ション(Q) ヘルフ°(円)		
DUtsaal	自動実行設定(E)		
τ· 7/γ	連携機能設定(<u>A</u>)		
	キャビネット設定(<u>C</u>)		
書式定義をしましょ	知識辞書の作成(D) 知識辞書への単語登録/削除(W)		
	認識データの例ア(日)		
	書式定義チェック(L)		

[キャビネット設定]ダイアログボックスが表示されます。

2) [追加]ボタンをクリックします。

キャビネット設定 キャビネット一覧(©): デ [*] 29/>27*	× 追加(<u>A</u>) 月『除(<u>D</u>) 7 [°] 口∧°ティ(<u>P</u>) 移動 ↓
OK \$+024	z/k(<u>H</u>)

[キャビネット追加]ダイアログボックスが表示さます。

- 3) キャビネット名を入力し、ディレクトリを指定します。
 - なお、追加するキャビネットのディレクトリは、[参照]ボタンをクリックして表示される一覧から も選択できます。

すべての項目を確認後、[OK]ボタンをクリックします。

キャビネット追加		×
ね ビネット名(<u>C</u>):	練習1	
ディレクトリ(<u>D</u>) :	C:¥DynaEye¥data2	参照(<u>B</u>)
OK		^ルフ°(<u>H</u>)

4) 「キャビネット一覧」に、新しいキャビネットが追加されたことを確認したあと、[OK]ボタンをク リックします。

キゼネット設定	×
キャビ・ネットー覧(©): デ・スクトッフ* 統督1	<u>這加(A)</u> 肖/除(<u>D</u>) ↑ 7 [°] 口ハ [°] ティ(P) 科動
OK	z/↓ <u>^,↓,7°(H)</u>

サンプルデータをインストールした場合、「練習1」と同様に「練習2」および「練習3」のキャビ ネットを作成してみてください。

また、それぞれのキャビネットにイメージデータを移動してみてください。イメージデータの移動方 法については、"13.1.4 イメージデータの移動"を参照してください。

デスクトップ画面に戻ります。

a brake	_ 8 ×
オーバフ きち 第第23(金江定発用) 練習(個売記法用) 第次定発をしましょう 原原認識をしましょう 原原認識をしましょう 第 1/1 きち 第 第 1/1 きち 1 1/2 きち 1 1/2 きち 1 1/2 きち	e la
	2

これで、新しいキャビネットが作成できました。

[キャビネットの切り替え]

別のキャビネットを開く(キャビネットの切り替え)方法について説明します。

[手順]

この例では、「デスクトップ」キャビネットから「練習1」キャビネットに切り替える方法を説明します。

1) 開きたいキャビネットのタブにマウスポインタを位置付け、クリックします。

🐑 DynaEy	e					
771N(E)	編集(E) 表示()	り オフション(<u>O</u>)	∿ルフ°(<u>H</u>)			
	t _a & 2, 2,			67		
デスクト	ップ゙ 練習	1 . 1 練習	習2 🎽 練	꿥3		
た書	定義をしまし	クリッ	クします	.ょう	練習1(書式	定義用)
K	■ 1/1 ■	н	H I/1	F H		
					<u> </u>	
練習	2(書式定義用 ^{1000年1000年10日}) 練習2	(帳票認識用) 練習3	(書式定義用) 練習(

これで、「デスクトップ」キャビネットから「練習1」キャビネットに切り替わりました。

キャビネット内のイメージデータに対して認識を行っている場合、キャビネット切り替えできません。

7.3 キャビネットの削除

キャビネットを削除する方法について説明します。

= 注意事項 =

DynaEye で使用しているキャビネットのディレクトリ、およびディレクトリ下のファイルは削除しない でください。ディレクトリおよびファイルを削除する場合は、その前に DynaEye でキャビネットの削除を 行ってください。

[手順]

 デスクトップ画面で、ツールバーの[キャビネット設定]アイコンをクリックするか、または[オプ ション]メニューの[キャビネット設定]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

🦥 DynaEye	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	オフ°ション(<u>O</u>) ヘルフ°(<u>H</u>)
	自動実行設定(E)
<u>国國國和國</u> 國	連携機能設定(<u>A</u>)
	キャビネット設定(<u>C</u>)
書式定義をしましょ	知識辞書の作成(D) 知識辞書への単語登録/削除(W)
	認識テ*ータのクリア (<u>F</u>)
	書式定義チェック(L)
<u>н (1/1)</u> н	

[キャビネット設定]ダイアログボックスが表示されます。

2) 「キャビネット一覧」から削除したいキャビネットを選択し、[削除]ボタンをクリックします。

れ ビネット設定		×
キャビ [*] ネット一覧(<u>C</u>): デスクトッフ [*] 練習2 練習2	↑ 移動 ↓	追加(<u>A</u>) 肖明除(<u>D</u>) 7泊ハ ⁶ ティ(<u>P</u>)
ОК	キャンセル	^#7°(<u>H</u>)

デスクトップキャビネットは削除できません。 デスクトップ画面に戻り、キャビネットが削除されます。

7.4 キャビネットの移出入

キャビネットの移出入について説明します。

キャビネット移出入では、キャビネットのデータを移出入用ファイルへ保存(移出)したり、保存した移 出入ファイルをキャビネットに読み込む(移入)ことができます。

移出入にはキャビネット単位で行うモードとすべてのキャビネットデータを一括して行うモードがあり、 移出入モードにより選択します。一括して行うモードをフルバックアップと呼びます。

キャビネット移出入によって、自分のパソコンデータを他のパソコンへ持っていくことができます。ま た、移出によって、バックアップデータとして保存できます。

移出入できるキャビネットのデータは以下のとおりです。

- 縮小イメージデータ(認識した状態も移出入できます)
- 書式定義データ
- 認識結果データ

= 注意事項 =

- DynaEye を実行しているときは、キャビネット移出入を行わないでください。
- キャビネット単位で移入を行う場合、移入先キャビネットを作成してください。キャビネットの作成 については、"7.2 キャビネットの作成"を参照してください。移入先キャビネットにすでにデータが存 在する場合は移入できません。
- キャビネット内のデータ総容量が4Gバイトを超える場合、キャビネット単位およびフルバックアップともに移出はできません。
- [移出先ディレクトリ名]や[移入先ディレクトリ名]では、指定されたディレクトリ内に自動的に ディレクトリが作成されます。そのため、指定できるディレクトリの長さに制限があります。
- キャビネットの移出入を行うには、PowerUsers 以上の権限が必要です。

[手順]

- [スタート]ボタンをクリックします。
 メニューが表示されます。
- 2) [プログラム]にマウスポインタを位置付けます。
 サブメニューが表示されます。
- [DynaEye]にマウスポインタを位置付けます。
 サブメニューが表示されます。
- [キャビネット移出入]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 [キャビネット移出入]ダイアログボックスが表示されます。

闘キャビネット移出入			×
┌モード設定――			
移出入モード:	● 手ゃビネット(N)	○ フルバックアップ(U)	
移出入選択:	ⓒ 移出①	€ 移入型	
キャビネット選択(<u>s</u>):		
7*スクトッフ*		•	
移出先ファイル名	(E):		
		参照(<u>B</u>)	
移出先ディレクトリ)名(0):		
		参照(<u>D</u>)	
実行(E)	- 閉じる(C)	<u></u>	

5) モード設定で実行したいモードを選択します。

選択した内容に従って、キャビネット選択、移出先ファイル名、移出先ディレクトリ名にマスクがか かったり、名称が変更されます。

6) モード設定で選択した内容により、キャビネット選択、移出先ファイル名、移出先ディレクトリ名等 を指定します。マスクがかかる項目は設定不要な項目です。

キャビネット単位の移出の場合

[キャビネット選択]で移出したいキャビネットを選択します。

[移出先ファイル名]で移出先となる移出入用ファイル(*.dcb)を指定します。

キャビネット単位の移入の場合

[キャビネット選択]で移入したいキャビネットを選択します。

[移入元ファイル名]で移入元となる移出入用ファイル(*.dcb)を指定します。

フルバックアップの移出の場合

[移出先ディレクトリ名]で移出先となるディレクトリを指定します。指定されたディレクトリ内に"Dyna####"ディレクトリを作成し、その中にキャビネットデータや移出入 用管理ファイル (DynaEye.dcf)を作成します。

フルバックアップの移入の場合

[移入元ファイル名]にフルバックアップ移出で作成された移出入用管理ファイル (DynaEye.dcf)を指定します。

[移入先ディレクトリ名]で移入先のディレクトリを指定します。

なお、フルバックアップの移入では、すでに存在するキャビネットおよびキャビネット 内のデータを削除しますので、必要なデータは退避しておいてください。

ただし、移入に関係のないデータや削除後に空となったディレクトリは削除されません。

7) [実行]ボタンをクリックします。

選択された内容に従って移出または移入を実行します。

第8章 スキャナー読取り

ここでは、スキャナーで帳票を読み取る方法、および読み取ったイメージデータにナンバリング ID(管理番号)を付ける方法について説明します。

帳票は、デスクトップ画面およびページ画面から読み取ることができます。 デスクトップ画面からは、新規読取りおよび追加読取りができます。 ページ画面からは、新規読取りだけができます。

スキャナーで帳票を読み取る場合は、あらかじめイメージを格納するキャビネットに切り替え、デスクトップ画面の「ファイル」メニューの「スキャナー選択」でスキャナーを選択してください。

また、スキャナー読取り前に、スキャナーの電源が入っているか、スキャナーが正しく接続されているか などのスキャナーの接続状況を必ず確認してください。

新規で読み取る場合

以下のいずれかの方法で読取ります。

- ツールバーの[新規スキャナー読取り]アイコンをクリックする
- [ファイル]メニューの[スキャナー読取り]の「新規」を選択する

(ページ画面から読み取る場合は、[ファイル]メニューの[スキャナー読取り]を選択する)

= 備考 =

新規で読み取ったデータは、読取り単位でグループ化されます。

追加で読み取る場合

以下のいずれかの方法で読取ります。

- 追加先のイメージを選択し、ツールバーの[追加スキャナー読取り]アイコンをクリックする
- 追加先のイメージを選択し、[ファイル]メニューの[スキャナー読取り]の「追加」を選択する (追加して読み取ることができるのは、デスクトップ画面の場合だけです。ページ画面から追加で 読み取ることはできません。)

= 備考 =

追加で読み取ったデータは、選択グループの末尾へ追加されます。

ー般帳票(非ドロップアウトカラー帳票)とドロップアウトカラー帳票とでは、帳票を読み取るときのス キャナーの設定が、一部異なります。

8.1 に一般帳票を読み取る場合の方法、8.2 にドロップアウトカラー帳票を読み取る場合の方法を説明します。

8.1 一般帳票のイメージを読み取る

スキャナーから新規に一般帳票のイメージを読み取る方法を説明します。

ー般帳票のイメージデータを読み取る場合は、雛型(未記入)帳票と記入済み帳票は同じ方法で行えます。 スキャナーでイメージデータを読み取る場合、通常はスキャナードライバが用意した TWAIN ダイアログ ボックス(設定画面)が毎回表示されます。

しかし、TWAINダイアログボックスを表示せず、事前に設定した値を自動的にセットして読み取る機能が用意されています。これを「自動スキャナー情報設定」といいます。

ただし、この設定が有効になるのは、富士通 F6316A イメージリーダ、および富士通の特定機種(fiシ リーズイメージスキャナー)です。他のスキャナーの場合は、設定を行っても無効になります。

初めて DynaEye を起動した時の「自動スキャナー情報設定」の状態は「ON」になっています。

[自動スキャナー情報設定]は、[ファイル]メニューの[自動スキャナー情報設定]を選択することに よって、ON と OFF が切り換わります。

(1) 自動スキャナー情報設定 ON で読み取る場合

[自動スキャナー情報設定]が「ON」のときの手順を示します。

[手順]

- 1) 読み取る帳票をスキャナーヘセットします。
- デスクトップ画面の[ファイル]メニューの[スキャナー情報設定]にマウスポインタを位置付け、 クリックします。

 ▶ DynaEye ファイル(E) 編集(E) 表示(公) 開X(Q) 名前を付けて(保存(<u>A</u>) スキャナー読取の(<u>C</u>) スキャナー情報課設定(<u>S</u>) スキャナー達択(E) 申動スキャナー情報課設定(<u>D</u>) スキャナー読取の時体参補正(<u>T</u>) ナンハリンウTDのお刀期値設定(<u>N</u>) 	オプジョン(20) Ctrl+O Ctrl+S ・	 ヘルプ(出) 回回回 回回 ジョス ユ 第2 練習3 第2 第2 第2 第2 第2 第2 第3
書式定義(D) 帳票認識(P)	Ctrl+A Ctrl+Q	
修正面面(日)	Otrl+N	H 1/2 H
日局(<u>P</u>)	Otrl+P	
検索(<u>F</u>)		
認識データ出力(Z)	Otrl+E	
閉じる😒		

[スキャナー情報設定]ダイアログボックスが表示されます。

スキャナー情報設定				×
- 用紙の設定	┌閾値/コントラストの	D設定		
大きさ(<u>A</u>): A4	消 閾値(S):	炎(1) ▲	128	濃(255) ▶
方向: ●縦① ●横忪	ב : (@אגלאנב	뎛(-1000) ◀	0	強(1000) ▶
-読取り方法		_	_	
カラーモード: モノクロ2値	一光源の選択―	(4(0) 〒	主(D)	
解像度(F): 200DPT ▼		1800	H (U)	
	-印刷機能設定-			
入力方法: ⓒ ADF(Q) ⓒ FB(W)	□ 印字する(N))		
「両面読取り(型)	印字位置(2):	0]	
□ 黒背黒(0)				
ОК	キャンセル	<u>^⊮7°(H</u>)		

用紙の設定

読み取る帳票に合わせて用紙の設定を行います。

なお、ドロップダウンリストにないサイズや不定形サイズの場合は、自動スキャナー設定では読み取れませんので、TWAINダイアログボックスを表示して読み取ってください。

読取り方法

読取り方法を選択します。通常は 200dpi/ADF で問題ありません。

ただし、活字日本語を読み取る場合は、300dpiまたは400dpiを選択してください。

閾値 / コントラストの設定

閾値のデフォルトは 128 になっていますが、特に手書き文字はかすれやすいので、多少 濃いめに設定する必要があります。通常 160~180 くらいが適当ですが、帳票の種類にも よりますので、読み取ったイメージをページ画面で確認してください。

コントラストは通常変更の必要はありません。

- = 注意事項 =
- ・コントラストの設定可能範囲はスキャナーの仕様に依存します。
- ・fiスキャナーでは、-128~128の範囲で設定してください。

これを超える値を設定しても無視されます。

光源の選択、印刷機能設定、黒背景

「光源の選択」は富士通 F6316A イメージリーダまたは光源選択可能 fi スキャナー使用 時に必要な設定です。詳細は、"8.2.1 雛型の帳票イメージを読み取る"を参照してくだ さい。

「印刷機能設定」は富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機構付き fi スキャナー使 用時に必要な設定です。詳細は、"8.2.2 記入済みの帳票イメージを読み取る"を参照して ください。

「黒背景」は富士通 F6316A イメージリーダまたは黒背景ありで読取りできる fi スキャ ナー使用時に必要な設定です。

両面読取り

「両面読取り」は、帳票の両面の読取りを自動的に行うかどうかを指定します。

スキャナー装置に両面読取り機能がある場合にだけ有効な指定です。

3) 各項目を設定したら、[OK]ボタンをクリックします。

なお、設定した内容はキャビネットごとに保存されますので、運用時には手順 2)~3)を再度行う必要 はありません。 [ファイル]メニューの[スキャナー読取り]の「新規」にマウスポインタを位置付け、クリックします。



スキャナーが起動され、セットした帳票が読み取られます。 読み取った帳票のイメージデータが、デスクトップ画面に表示されます。

= 備考 =

用紙ごとに詳細な設定を行いたい場合、またはグレースケールなどスキャナー情報設定で設定できない読取りを行う場合は、[自動スキャナー情報設定]を「OFF」にし、スキャナードライバ固有のTWAIN 画面を使用してください。

= 注意事項 =

富士通 F6316A イメージリーダを最初に使用する場合、デフォルトの設定値が[黒背景あり]になっています。非ドロップアウトカラー帳票の処理を行う場合は、一度自動スキャナー情報設定を OFF にして、設定を変更する必要があります。設定方法については、"8.2.1 雛型の帳票イメージを読み取る"を参照してください。

(2) 自動スキャナー情報設定 OFF で読み取る場合

[自動スキャナー情報設定]が「OFF」のときの手順を示します。

[手順]

- 1) 読み取る帳票をスキャナーヘセットします。
- デスクトップ画面の[ファイル]メニューの[スキャナー読取り]の[新規]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



スキャナードライバ固有の TWAIN 画面が表示されます。

- 3) スキャナードライバの説明書などを読んで、必要な内容を設定して読取りを行います。
 - モノクロ 2 値、画素密度は 200dpi/240dpi/300dpi/400dpi のいずれかに設定してください。
 - スキャナーの機種によりますが、デフォルトの濃度では薄すぎることが多いため、読み取ったイメージをページ画面で確認して、記入文字がはっきり出るように調整してください。

スキャナーが起動され、セットした帳票が読み取られます。

読み取った帳票のイメージデータが、デスクトップ画面に表示されます。

= 注意事項 =

スキャナー読取りをする場合の注意事項を示します。

なお、スキャナー読取りをする場合は、ご使用になるスキャナーの取扱説明書などで仕様を確認してから 行ってください。

- 文字認識の対象となる帳票は、書式定義に使用した帳票と同じ画素密度、濃度、大きさで読み取って ください。
- 帳票をスキャナーで読み取ったあと、帳票の濃度が適当かどうかをページ画面で確認してください。
- 認識対象となる文字にかすれや欠け、または細かいノイズが多数ある場合は、スキャナーの読取り濃度を調整してスキャナー読取りし直してください。
- 帳票を斜めに読み取らないように注意してください。
- 用紙サイズの設定は、実際の帳票の大きさに正しく合わせて、帳票の一部が欠けたり、周囲に余分な 空間が付いたりしないようにしてください。
- スキャナー読取り時に傾き補正を行う場合、用紙の傾き状態やイメージの内容によっては、[表示ページプロパティ]の用紙サイズに"不明"と表示される場合があります。
- TWAIN 画面を非表示にして読取りを行う場合([自動スキャナー情報設定]がONの場合)は、あらかじめ TWAIN 画面で、2値化方式を「単純スライス」に設定してください。2値化方式が「単純スライス」以外の場合、[スキャナー情報設定]ダイアログボックスや API(DynaEye 部品、DynaEye コンポーネントキット、DynaEye 関数)から設定した閾値が有効にならない場合があります。たとえば、fiシリーズのイメージスキャナーの場合は2値白黒の設定で「単純スライス」を選択してください。また、富士通 F6316A イメージリーダの場合は2値化方法として[スライス]を選択してください。

8.2 ドロップアウトカラー帳票のイメージを読み取る

スキャナーからドロップアウトカラー帳票を読み取る方法を説明します。

使用できるスキャナーは、富士通 F6316A イメージリーダ、および光源選択可能でかつ黒背景ありで読取 りできる fi スキャナーです。

ドロップアウトカラー帳票のイメージデータを読み取る場合は、雛型(未記入)帳票と記入済み帳票とで は、操作方法が一部異なります。

ドロップアウトカラー帳票の雛型帳票を読み取る場合は、記入済み帳票のイメージ読取りとは異なり、文 字枠をドロップアウトさせずにイメージを読取ります。これは、書式定義で読取り領域の位置情報を指定を するためです。ただし、一般帳票のイメージの読込みと異なるところは、イメージに[黒背景あり]を指定 して読み取ることです。

= 注意事項 =

- fiシリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは B4 サイズが上限となります。
- fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは A4 サイズが上限となります。
- fiシリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用して A4
 サイズの帳票を読み取る場合、帳票の縦方向(長辺方向)が搬送方向になるようにセットしてください。
- fi-5750C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、 ADF 使用時のみとなります。フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはでき ません。
- fi-4750C イメージスキャナーおよび fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー 帳票を読み取ることができるのは、ADF 表面のみとなります。ADF 裏面、フラットベットでは、ド ロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。
- 光源の複数選択は富士通 F6316A イメージリーダの場合に指定が有効となります。ただし、光源を複数選択しても、複数色のドロップアウトカラーが使用できるわけではありません。たとえば、赤と青を一緒に指定しても、赤と青が両方ドロップアウトすることはありません。

8.2.1 雛型の帳票イメージを読み取る

スキャナーから新規にドロップアウトカラーの雛型帳票を読み取る方法を説明します。

ここでは、例として赤系のドロップアウトカラーの帳票を使用します。ドロップアウトカラーの雛型帳票 のイメージを読み取る場合は、記入済み(印字済み)帳票でも構いません。

ここでは、富士通 F6316A イメージリーダを使用し、「自動スキャナー情報設定」が「OFF」のときの方法を説明します。

光源の複数選択は、富士通 F6316A イメージリーダの場合に設定が有効となります。ただし、光源を複数 選択しても複数色のドロップアウトカラーを同時に使用できるわけではありません。たとえば、「赤」と 「青」を一緒に指定しても、「赤」と「青」が両方ドロップアウトすることはありません。

「自動スキャナー情報設定」が「ON」の場合は、"8.1 一般帳票のイメージを読み取る"を参考にしてください。

[手順]

- 1) 読み取るドロップアウトカラー帳票を富士通 F6316A イメージリーダのホッパにセットします。
- デスクトップ画面の[ファイル]メニューの[スキャナー読取り]の[新規]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

ただし、[自動スキャナー情報設定]が「ON」になっている場合は、「OFF」にしてください。



[Fujitsu F6316A TWAIN Driver]ダイアログボックスが表示されます。

3) 用紙サイズ、解像度を適切な値に設定します。

Fujitsu F6316A TWAIN	Driver V1.0L12	×
基本設定: 「 がき ▼ 様 ▼ 149 100 ミリ	<u>表面 × 0 Y 0 W 149 H 100</u>	画像処理() オブション(Q) バージョン(Q)
日本で2007 200dpi ▼ 月面 ▼ 目動給紙 F6316A		ブレビュー(P) 読取り(R) キャンセル 開いる ヘルプ(H)

(オプション)ボタンをクリックします。

[オプション]ダイアログボックスを表示されます。

オブション	×
読取り光源:	黒 <u>背星(p)</u>
表面(f):	あ」
裏面(g): 禄	お紙モード(p)
「	高速(複数読取り用) ▼
印刷:	ーカウンタ:
「印刷する(2)	■ 自動カウンドアップ(型)
印刷位置: 「5 mm	カウンド初期値: 172
印刷文字: DOC	

読取り光源

書式定義を作成する雛型イメージは文字枠を黒く表示します。そのため、赤系のドロッ プアウトカラーなら「緑」を、緑系のドロップアウトカラーなら「赤」のようにドロップ アウトカラーと違う色の光源を選択します。

黒背景 「あり」を選択します。

= 備考 =

fiスキャナーの場合の読取り光源は、[TWAINドライバ (32)]ダイアログボックスで [その他]ボタンをクリックし、[濃度補正]タブの「ドロップアウトカラー」を指定し ます。

詳細(表面)	×
画像\$17°①: 2値白黒 - 単純スライス	
濃度補正 画像処理	
かつマ補正	
カツマハキーン(G): なし 💌	
カスタム指定(Q): 1.6	
応用	
下地追従(W): 自動	
トロッフアウトカラー(四): 国 国 国	
□ 白黒反転(B)	
	*>>tu ^11.7°

fiスキャナーの場合の黒背景をありにするには、[TWAINドライバ(32)]ダイアログボックスで[オプション]ボタンをクリックし、[回転]タブの「自動傾き/サイズ検出」を黒背景に指定し、[オーバースキャン]をチェックします。

オ7%nン	×
回転 動作 全般 起動 7/1/2 圧縮	
商通とじ方向	了解
A C #/EUB	4+726
画体回転	
回転角度(円)	
無効	
自動傾き/サイズ検出(位):	
(2500)	

- 5) 各項目を設定したら、[OK]ボタンをクリックします。
- 6) [Fujitsu F6316A TWAIN Driver]ダイアログボックスの[画像処理]ボタンをクリックして、[画像処理]ダイアログボックスを表示します。[スライス]のスケールにマウスのポインタを位置付けて、スライスレベルを設定してください。手書き文字はかすれやすいため、多少濃いめに設定する必要があります。160~180くらいが適当と思われますが、帳票の種類にもよりますので、読み取ったイメージをページ画面で確認してください。

画像処理 表面		X
2値化方法: で スライス(S) で 中間調(出) で 誤差拡数(M) で 浮動スライスI(A) C 浮動スライスI(A)	 □ 白黒反転(R) □ 鏡像反転(M) □ 輪郭抽出(E) □ 像域分離(D) 	「浮動スライス1設定: 「Ally(E):
● 万部次了1人工 ● ● 画像内容: ● 文字読取り ◎ ● 写真読取り ④	明るさ: 0 コントラスト:0 スライス: 170	明 暗 小 大 明 晴
・>ャープネス(<u>い</u>): 「無効」 「通従指定(<u>)</u>): 「線図モート [×]	ーディザハ%ーン(1): 濃い文字+写真 ーカンマハ%ーン(1): リニア	混在用 ▼
		OK キャンセル ヘルフ ^o (<u>H</u>)

スライスレベルの設定ができたら、[OK]ボタンをクリックします。

7) [Fujitsu F6316A TWAIN Driver]ダイアログボックスに戻って、[読取り]ボタンをクリックします。

スキャナーが起動され、セットした帳票が読み取られます。 読み取った帳票のイメージデータが、デスクトップ画面に表示されます。

富士通ショ・	ッピングクラブご注文書	79 30 ###
8 申込日 平成 年	月	名 前
唐侯道 ムカード お支払 ↓ ↓ 方法 ↓ ↓	会員香号	
カード 有効 観灯 列駅	年 月 番号 [[
● 品 名	해 品 좀 号	教量 全 額
ram0123456	789 ≜ ₩	

= 注意事項 =

ページ画面で、読み取ったイメージを確認します(デスクトップ画面のイメージをダブルクリックすると ページ画面で表示されます)。以下の点に注意して確認してください。

- ドロップアウトカラーで印刷された文字枠がきれいに読み取られている
- 帳票の上下左右の背景が黒く読取られていて、用紙の端がはっきり分かる

うまくできなかった場合は、設定を確認してスキャナー読取りをやり直してください。

8.2.2 記入済みの帳票イメージを読み取る

スキャナーから新規にドロップアウトカラーの記入済み帳票のイメージを読み取る方法を説明します。 ここでは、富士通 F6316A イメージリーダを使用して、例として赤系のドロップアウトカラーの帳票を使 用します。

[手順]

 読み取る記入済みドロップアウトカラー帳票を富士通 F6316A イメージリーダのホッパにセットし、 "8.2.1 雛型の帳票イメージを読み取る"の手順 2)~4)と同様の操作で、[オプション]ダイアログボックスを表示します。

オプション	X
- 読取り光源 : 表面(2) : (読書) 裏面(2) : 禄 ☑	黒背景(<u>R</u>): あり を紙モード(<u>E</u>): 高速(複数読取)用) ▼
「印刷: 「印刷する(P) 印刷位置: 「5 mm	ーカウンタ:
印刷文字: DOC	
ОК	キャンセル ヘルフ [*] (<u>H</u>)

読取り光源

記入済みイメージは文字枠が消えるようにします。そのため、赤系のドロップアウトカ ラーなら「赤」を、緑系のドロップアウトカラーなら「緑」のようにドロップアウトカ ラーと同じ色の光源を選択します。

黒背景 「あり」を選択します。

その他の設定内容は、雛型の帳票イメージを読み取ったときと同じ設定にします。

= 備考 =

fi スキャナーの場合の読取り光源は、[TWAINドライバ (32)]ダイアログボックスで [詳細]ボタンをクリックし、[濃度補正]タブの「ドロップアウトカラー」を指定します。

詳細(表面)		×
画像タイフ°型: 2値白黒	💌 - 単純スライス	
濃度補正 画像処理		_
カシマ神正		
カンマハウーン(G):		
カスタム指定(<u>C</u>):	1.6	
応用 下地追従(\\\);		
1 D27779hb7-(D)		
□ 白黒反転(R)		
	7歳2 キャンケル. ヘルフ [◦]	1
	144 147 6/ 407	1

fiスキャナーの場合の黒背景をありにするには、[TWAINドライバ(32)]ダイアログボックスで[オプション]ボタンをクリックし、[回転]タブの「自動傾き/サイズ検出」を指定します。

初%2	×
回転 動作 全般 起動 7/1/タ 圧縮	
周囲とじ方向	了解
	44726
画條回転	
回転角度(四)	
無効	
自動傾き/サイズ検出(型):	
優先度122	
速度 補度	
▶ オーバースキャン	

- 2) 各項目を設定したら、[OK]ボタンをクリックします。
- 3) [Fujitsu F6316A TWAIN Driver]ダイアログボックスに戻って、[読取り]ボタンをクリックします。

スキャナーが起動され、セットした帳票が読み取られます。 読み取った帳票のイメージデータが、デスクトップ画面に表示されます。

```
// 8 24
3279423780
0/ 00/2 008032794096
スキャナ装置 TSP/30 / 120000
ScSIケ-ブル CBL832 / 8000
0123456789 2128000
```

= 注意事項 =

ページ画面で、読み取ったイメージを確認します(デスクトップ画面のイメージをダブルクリックすると ページ画面で表示されます)。以下の点に注意して確認してください。

- ドロップアウトカラーで印刷された文字枠が消去されている
- 記入文字がかすれずにはっきりしている
- 帳票の上下左右の背景が黒く読取られていて、用紙の端がはっきり分かる

うまくできなかった場合は、設定を確認してスキャナー読取りをやり直してください。

8.3 イメージデータにナンバリング ID (管理番号)を付ける

スキャナーで帳票を読み取ったときに、そのイメージデータにナンバリング ID(管理番号)を自動的に 付けることができます。また、FUJITSU F6316A イメージリーダ、または印字機能付き fi スキャナーの場合 は、連動して印字することができます。

ナンバリング ID とは、デスクトップ画面でイメージを管理するときに用いる管理番号です。

イメージデータにナンバリング ID を付けるには、ナンバリング ID の初期値を設定します。ナンバリン グ ID は、キャビネットごとに設定できます。

ナンバリング ID の初期値を設定し、スキャナーで帳票を読み取ると、ナンバリング ID の初期値に従っ てナンバリング ID が付きます。

- なお、ナンバリング ID は、表示ページの「プロパティ」で確認できます。
- 以下に、プロパティの表示方法について説明します。
- プロパティを表示するイメージを選択し、マウスの右ボタンをクリックします。
- = 注意事項 =
 - ナンバリング ID の印字を行うときに、スキャナー読取りで紙詰まりなどのエラーが発生した場合、
 読取りイメージと帳票への印字データが合致しているかどうかを確認してください。
 - エラーが発生した場合は、エラー時のナンバリング値を確認し、合致していない場合は初期値を設定 し直してください。
 - イメージデータの複写、キャビネット移動、開く、書式定義したイメージデータ、および DynaEyeの V1.1L10 版で使用していたイメージデータのナンバリング ID は削除および表示できません。イメージデータを保存、移動、複写する方法については、"13.1 イメージデータの管理"を参照してください。
 - ナンバリング ID は、キャビネットごとに状態が保持されます。

- "%"を印字する場合には、"%%"と指定してください。"%"と指定した場合、"%"は印字されないか、 または印字制御文字として変換されて印字されます。そのため、印字結果と出力したナンバリング ID が一致しないことがあります。
- 両面読取りを行うと同時にナンバリング ID を付ける場合、富士通 F6316A イメージリーダおよび印 字機能付き fi スキャナーと、他のスキャナーではナンバリング ID の付き方が異なります。
 - 富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機能付き fi スキャナーの場合 表面と裏面に同じナンバリング ID が付きます。

なお、富士通 F6316A イメージリーダは表面にだけ、印字機構付き fi スキャナーは裏面にだけ印 字されます。ただし、fi-4860C イメージスキャナーは、オプションにより表面印字が可能ですが、 印字後にイメージを読み取るため、イメージデータ上でも印字されたものになります。そのため DynaEye の認識フィールドにかからないように注意が必要です。

- 他のスキャナーの場合
 表面、裏面の順に通し番号のナンバリング ID が付きます。なお、印字はされません。
- fiスキャナーを使用してナンバリング ID の印字を行うときは、TWAINドライバの簡易ダイアログ および設定ファイルを使用しないでください。イメージデータのナンバリング ID と連動して印字する ことができません。

8.3.1 ナンバリング ID の初期値を設定する

ナンバリング ID の初期値とは、スキャナー読取りを行ったときに、最初に読み取られたデータに付けられるナンバリング ID のことです。

ここでは、ナンバリング ID の初期値を設定する方法について説明します。

- [手順]
- 1) ナンバリング ID の初期値を設定するキャビネットのタブをクリックします。
- デスクトップ画面で[ファイル]メニューの[ナンバリング ID の初期値設定]にマウスポインタを 位置付け、クリックします。



 [ナンバリング ID の初期値設定]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。 なお、ここでは、以下のように設定します。
 文字列部
 DOC

 数字部
 0

ナンハリングIDの初期値設定	×	
文字列部(<u>C</u>):	DOC	
数字部(<u>N</u>):	0	
ナンパリングIDのネフ測値:	D0C00000	
OK ት፦ንቲル ^ルフ°(<u>H</u>)		

確認後、[OK]ボタンをクリックします。
 ナンバリング ID の初期値設定が終了しました。

= 備考 =

• 文字列部は、次のように設定します。

fiスキャナーの場合
 設定できる値は15桁以内の英大文字、英小文字、数字、空白、および記号(32種)です。全角
 文字は指定できません。

"%"を印字するには、"%%"と入力してください。

記号(32種)の詳細は、スキャナーの印字機構に添付されている説明書を参照してください。

- 富士通 F6316A イメージリーダの場合 設定できる値は 15 桁以内の英大文字、数字、空白、 + 、および - です。全角文字は指定できま せん。
- 数字部は、次のように設定します。
 - fiスキャナーの場合 設定できる値は、0~99999までです。
 - 富士通 F6316A イメージリーダの場合 設定できる値は、0~65535 までです。

指定した値は必ず5桁で表示されます。

なお、上記以外の印字機構付きスキャナーの場合、[ナンバリング ID の初期値設定]ダイアログボックスの設定は無効となります。TWAIN 画面で設定してください。

 複数の帳票をスキャナーで読み取った場合、ナンバリング ID の数字部分はスキャナー読取りが成功 するたびに自動的に1つずつ増加されていきます。ただし、"99999"または "65535"の次は "00000" と なります。

以下に、スキャナーで片面読取りの場合の例を示します。

初期値 1枚目ナンバリングID: DOC00000 2枚目ナンバリングID: DOC00001 : 10枚目ナンバリングID: DOC00009 なお、上記の例の場合、10枚目読取り後の[ナンバリング ID の初期値設定]ダイアログボックスは、以下のようになります。

ナンハリンゲIDの初期値設定	×
文字列部(<u>C</u>):	DOC
数字部(<u>N</u>):	10
ナンバリングIDの初期値:	D0C00010
OK ++	r)tell(<u>H</u>)

第9章 書式定義

ここでは、書式定義の概要、および書式定義の手順について説明します。

= 注意事項 =

書式定義を行うための雛型帳票は、帳票認識を行う記入済み帳票と全く同じ帳票レイアウトである必要があります。

ー般の帳票の場合、イメージのプレ印刷部分に合致していない部分があると、帳票照合処理に失敗す ることがあります。

また、ドロップアウトカラー帳票の場合、帳票のサイズや定義の位置などが異なると位置ずれが発生します。

どちらの場合も、読取り失敗や文字認識精度の低下を招くことになります。

 一般の帳票の場合、雛型帳票は未記入のものを使用してください。記入済みのものを使用すると、読 取りできません。

[単数の帳票で帳票処理を行う場合]

一般の帳票(黒印刷の帳票)で、かつ単数の帳票を帳票処理する場合、以下の設定を行います。

- 読取り領域の設定
- フィールド / フィールド 情報の設定
- 知識処理情報の設定
- アンカーパターンの設定(必要に応じて)
- [異種帳票処理を行う場合]

複数の帳票を異種帳票処理する場合、[単数の帳票で帳票処理を行う場合]の設定のほかに、異種帳票処 理の設定を行います。

「異種帳票処理」とは、帳票認識時に複数の異なる帳票デザイン(最大100種類)を持つイメージデータ を一括して読み取らせる処理のことです。異種帳票処理には、以下の2つの方式があります。

帳票 ID 識別方式

帳票 ID 識別方式は、あらかじめ帳票上に印刷された認識文字(帳票 ID)によって帳票を識別する方式で す。帳票 ID によって該当する帳票を特定し、その帳票の書式定義に従って帳票の認識を行います。

- この方式の場合、以下の設定を行います。
 - 帳票情報の設定
 - 基準マークの設定(一般帳票の場合のみ)
 - 帳票 ID の設定

帳票情報の設定については、"9.4 帳票情報の設定"を参照してください。 基準マークの設定については、"9.8.1 基準マークの設定"を参照してください。

帳票 ID の設定については、"9.9.1 帳票 ID の設定"を参照してください。



帳票レイアウト 識別方式

帳票レイアウト識別方式は、帳票のレイアウト情報(帳票上にプレ印刷された罫線など)によって帳票を 識別する方式です。帳票上のレイアウトによって該当する帳票を特定し、その帳票の書式定義に従って帳票 の認識を行います。以下の図のように、印刷された罫線のパターンによって帳票を識別するので、帳票 ID は必要ありません。

この方式の場合、以下の設定を行います。

- 帳票情報の設定

帳票情報の設定については、"9.4 帳票情報の設定"を参照してください。



表 9.1 に帳票 ID 識別方式と帳票レイアウト識別方式の使い分けについて示します。

表 9.1 帳票 ID 識別方式と帳票レイアウト識別方式の使い分け

帳票印刷色	帳票デザイン	異種帳票処理の方式
黒印刷	以下の条件をすべて満たすもの ・入力する帳票に明らかなデザインの 違い(帳票面積の20%以上)がある ・すべての帳票に2cm以上の罫線が5本 以上ある ・網かけが帳票面積の20%以下である	帳票⊡識別方式 または 帳票レイアウト識別方式
	上記条件を満たさないもの	帳票ID識別方式
ドロップアウト カラー	無関係(すべての帳票)	帳票ID識別方式

= 注意事項 =

- 帳票デザインの条件を満たさない帳票に、帳票レイアウト識別を行った場合は、識別に失敗して認識
 失敗となる可能性が高くなります。
- 認識失敗には、以下の2通りの原因があります。
 - 帳票照合処理に失敗
 - 異種帳票処理時に帳票の特定に失敗
- 富士通 F6316A イメージリーダ、または黒背景ありで読取りできる fi スキャナーを使用して、黒背景 付きで読み取ったイメージは、雛型帳票および記入済み帳票ともに帳票レイアウト識別には使用できま せん。帳票レイアウト識別で異種帳票処理を行う場合は、[黒背景なし]で読み取ってください。
- 帳票の特定に失敗した場合は、その帳票の異種帳票処理をやめ、別キャビネットで単独に読み取る必要があります。

[ドロップアウトカラー帳票で処理を行う場合]

ドロップアウトカラー帳票で処理を行う場合、一般の帳票(黒印刷の帳票)の設定のほかに、以下の設定 を行う必要があります。

- 帳票情報の設定

帳票情報の設定については、"9.4 帳票情報の設定"を参照してください。

9.1 書式定義とは

書式定義とは、帳票上の文字を認識するためにあらかじめ必要な情報を定義する機能です。 書式定義を使って、以下の設定が行えます。

- 帳票情報の設定
 帳票の種類を特定するための情報を設定します。
- 読取り領域の設定
 帳票上に記入された文字を認識するために、文字を記入する領域を定義します。この記入文字の領域
 を「読取り領域」といいます。
- フィールド / フィールド 情報の設定

フィールドとは、文字認識した結果を出力するときの最小単位です。各読取り領域をフィールド指定 することによって、認識結果が得られます。

フィールド情報とは、読取り領域内の文字を認識するために、あらかじめ文字種を限定したりするた めの情報です。フィールド情報の設定を行わないと、認識精度が十分に得られない恐れがあります。

知識処理情報の設定

知識処理情報とは、氏名や住所などの知識辞書と複数のフィールドとの関連付けを示すための情報です。

• 位置決め情報の設定

ー般の帳票の場合に、帳票認識時に帳票イメージの位置決めをするために使用する情報として、アン カーパターン、基準マーク、照合無視領域があります。

帳票 ID 識別方式による異種帳票処理を行う場合や、帳票照合がうまくいかない場合に設定します。

• フィールド情報の拡張定義

帳票 ID やデータチェックの指定を行います。

[書式定義の留意点]

ドロップアウトカラー帳票の書式定義を作成する際には、ドロップアウトカラー印刷部分もイメージ上で 黒く読取ります。書式定義プログラムでは、黒背景を検出して自動的に用紙のサイズを検知しますが、こ のとき、帳票の各辺から幅 5.08mm の領域に連続した黒(ドロップアウトカラーの線や塗り潰し)がある と、用紙サイズを誤検出することがあります(ドロップアウトカラー印刷部分は、帳票認識のときには白く 読み取られますので、書式定義時のみ問題になります)。

図 9.1 は、用紙の端から 5.08mm 以内にドロップアウトカラーの線があったため、その線が用紙の端であ ると誤検出してしまった例です。



図 9.1 用紙端誤検出例

このような場合は、書式定義の作成を中止してデスクトップ画面に戻ったあと、ページ画面に移行して用 紙の端付近の黒画像を削除してから、書式定義をやり直してください。

黒画像を削除する方法については、ヘルプの"イメージの一部を削除する"を参照してください。

図 9.2 は、図 9.1 で誤検出の原因となったドロップアウトカラーの線を削除したことで、正しく検出できるようになった例です。


なお、右端が誤検出された場合でも原因が左端にある場合もあります。疑わしい部分はできるだけ削除し ておいてください。ただし、黒背景と用紙との境界が変わってしまわないように注意してください。

9.2 書式定義を行う手順

図 9.3 に、書式定義を行う手順の概要を示します。



→ 必須の操作

-----▶ 書式定義する帳票のタイプによって必要な操作



図 9.3 に従って、各項目を説明します。

- (1) 書式定義を行う雛型の帳票イメージをスキャナーで読取ります。 書式定義は、雛型の帳票(未記入帳票)で行います。 帳票イメージデータをスキャナーで読み取る方法については、"第8章スキャナー読取り"を参照 してください。
- (2) 書式定義を行う画面を表示します。 書式定義画面を表示する方法については、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。

(3) 必要に応じて、帳票情報の設定を行います。 帳票情報の設定では、書式定義名、ドロップアウトカラー帳票、基準マーク付き帳票、帳票 ID フィールド付き帳票、または認識注意文字変換の設定が行えます。ここでの設定によって、異種帳 票識別の識別方式を設定できます。

帳票情報の設定については、"9.4 帳票情報の設定"を参照してください。

(4) 自動で読取り領域 / フィールドを設定します。 帳票上の長方形の枠を読取り領域とみなして自動抽出し、連続する読取り領域に対して手書き ANKS などの属性を付けてフィールドを自動設定します。

帳票上の構成が条件に合わない部分は、手動設定が必要です。

自動で読取り領域を設定する方法については、"9.6 読取り領域とフィールドの設定(自動設定)" を参照してください。

- (4) 手動で読取り領域 / フィールドを設定します。
 手動で読取り領域 / フィールドを設定する方法については、"9.5 読取り領域とフィールドの設定 (手動設定) を参照してください。
- (5) 書式定義を保存し、終了します。 書式定義の保存 / 終了の方法については、"9.3.2 書式定義の保存 / 終了"を参照してください。
- (6) 必要に応じて、知識処理情報を設定します。 知識処理情報については、"9.7 知識処理情報の設定"を参照してください。
- (7) 必要に応じて、基準マークの設定を行います。 基準マークの設定は、一般の帳票(黒印刷の帳票)で、かつ異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を 行う場合に必要です。

基準マークの設定については、"9.8.1 基準マークの設定"を参照してください。

- (8) 必要に応じて、アンカーパターンの設定を行います。 アンカーパターンについては、"9.8.2 アンカーパターンの設定"を参照してください。
- (9) 必要に応じて、照合無視領域の設定を行います。 照合無視領域の設定については、"9.8.3 照合無視領域の設定"を参照してください。
- (10) 必要に応じて、帳票 ID の設定を行います。帳票 ID の設定については、"9.9.1 帳票 ID の設定"を参照してください。
- = 備考 =
- (1)~(5)は、書式定義をする上で必須の操作になります。
 (6)~(10)は、帳票のタイプに応じて行う操作になります。

9.3 書式定義の開始 / 終了

書式定義の開始、および終了する方法について説明します。

9.3.1 書式定義の画面表示

書式定義画面を表示する方法を説明します。

[手順]

 デスクトップ画面で、書式定義する縮小イメージ(帳票の雛型)にマウスポインタを位置付け、[書 式定義]アイコンまでドラッグ&ドロップします。



2) 書式定義画面が表示されます。

V Anch Moto	お客様登録	录 カード	ரை ப		
		登録をしていた 最新の信服を知	だいたお客様には 時お知らせします。		
ご 化 所	都道 府県				
2 2 9 9 9 7			12082		
iii jii yt	*		男・女		
8	()		安全はみんなの聞い		
假造群号			7ンカー自動権状会社		

この画面で書式定義を行います。

9.3.2 書式定義の保存 / 終了

書式定義を保存する、および終了する方法を説明します。

[手順]

1) [ファイル]メニューの[上書き保存]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



書式定義が保存されました。

2) [ファイル]メニューの[閉じる]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



「書式定義情報が作成または更新されました。」のメッセージが表示されます。

3) メッセージ確認後、[OK]ボタンをクリックします。

I	DynaEye	×
	i	書式定義情報が作成または更新されました。 認識データ出力で出力したデータ及びパーチャルスタッカの設定の見直しが必要となります。 また、認識済データは認識データツア後、再度帳票認識を行ってください。
		<u>ок</u>

「書式定義()」というタイトルの縮小イメージ(書式定義されたデータ)がキャビネット上に新し く作成されます。()内には、設定した書式定義名または帳票 ID が表示されます。なお、両方ともない 場合は、「書式定義()」と表示されます。



1つのキャビネットに書式定義が1つの場合は、書式定義はこれで終了です。

なお、1つのキャビネットに複数の書式定義がある場合は、書式定義チェック画面が自動的に表示されます。

書式定義チェックについては、"9.10書式定義チェック"を参照してください。

= 備考 =

作成した書式定義を、他のキャビネットや他のコンピュータで使用したい場合、または API で使用した い場合は、以下の操作を行います。

[書式定義を名前を付けて保存]

- 「書式定義」の縮小イメージを選択し、[ファイル]メニューの[名前を付けて保存]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
- 2) ダイアログボックスが表示されるので、「ファイルの種類:書式定義情報(*.DDF)」で保存します。
- [書式定義を開く]
 - 使用したい(取り込みたい)キャビネットを表示して、[ファイル]メニューの[開く]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 - ダイアログボックスが表示されるので、「ファイルの種類:書式定義情報(*.DDF)」でファイルを 取り込みます。

9.4 帳票情報の設定

帳票情報の設定について説明します。 帳票情報の設定では、以下の情報の設定が行えます。

- 書式定義名
 書式定義に名前を付けます。
 帳票レイアウト識別方式による異種帳票処理を行う場合は、必ず設定してください。
- ドロップアウトカラー帳票

ドロップアウトカラー帳票の書式定義を行う場合は、必ず指定します。

ドロップアウトカラーの帳票として認識できるのは、富士通 F6316A イメージリーダ、または光源選 択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナーを使って [黒背景あり] で読み取ったイメージだ けです。

ドロップアウトカラーの帳票設計規約については、"C.2ドロップアウトカラー帳票の設計"を参照し てください。

基準マーク付き帳票

基準マーク付き帳票の書式定義を行う場合は、必ず指定します。

基準マーク付き帳票の設計規約については、"C.3 基準マーク付きの帳票設計"を参照してください。

• 帳票 ID フィールド 付き帳票

帳票 ID フィールド付き帳票の書式定義を行う場合は、必ず指定します。 帳票 ID フィールド付き帳票の設計規約については、"C.4.1 帳票 ID 識別方式の帳票設計"を参照して ください。

認識注意文字変換の設定

帳票認識時、認識結果に認識注意文字が含まれていた場合、指定した文字に変換して出力する場合に 指定します。変換文字には1文字のみ指定できます。初期値は"?"です。

指定できる文字は、半角にも全角にも存在する文字です(ただし、ダブルクォーテーション(")は指 定できません)。

例:? # !

9.4.1 一般の帳票で単一帳票処理を行う場合

一般の帳票で単一帳票処理を行う場合の帳票情報を設定する方法について説明します。
 一般の帳票で単一帳票処理を行う場合は、必要に応じて書式定義名のみを設定します。

[手順]

ここでは、サンプルデータ「練習1(書式定義用)」を使って説明します。

- 書式定義画面を表示します。
 書式定義画面の表示方法については、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。
- 2) [定義]メニューの[帳票情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 [帳票情報]ダイアログボックスが表示されます。

帳票情報 💌
書式定義名(<u>G</u>):
アンケート
□ ドロップアウトカラー帳票(<u>D</u>)
▶ 基準マーク付き帳票(图)
□ 帳票ID7ィールト付き帳票型
帳票ID(M):
- 認識注意文字変換の設定
□ 変換出力(₩)
変換文字(<u>Q</u>):
OK ++>セル ^ルフ°

書式定義名

任意の名前を設定します。

ドロップアウト カラー帳票

チェックしません。

基準マーク付き帳票

チェックしません。

帳票 ID フィールド 付き帳票

チェックしません。

認識注意文字変換の設定(変換出力)

チェックしません。

[OK]ボタンをクリックします。
 これで、帳票情報が設定されました。

= 備考 =

書式定義をすべて設定したあと、保存 / 終了してデスクトップ画面に戻ると、書式定義の縮小イメージの タイトルは、「書式定義(アンケート)」となります。()の中が、書式定義名になります。

9.4.2 一般の帳票で異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を行う場合

一般の帳票で帳票 ID 識別方式の異種帳票処理を行う場合の帳票情報を設定する方法について説明します。
 一般の帳票で帳票 ID 識別方式の異種帳票処理を行う場合は、必ず基準マークと帳票 ID フィールドが必要です。

```
[手順]
```

ここでは、サンプルデータ「練習1(書式定義用)」を使って説明します。

- 書式定義画面を表示します。
 書式定義画面の表示方法については、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。
- 2) [定義]メニューの[帳票情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 [帳票情報]ダイアログボックスが表示されます。

帳票情報
書式定義名(S):
アンケート
□ ドロッフምウトカラー帳票(D)
✓ 基準マーク付き帳票(B)
▶ 帳票IDフィールト衍き帳票Φ
帳票ID(M): 97101
□認識注意文字変換の設定
□ 変換出力 🖤
変換文字(Q): ?
OK +6741 112.

書式定義名

任意の名前を設定します。設定しなくても問題ありません。

ド ロップアウト カラー帳票

チェックしません。

基準マーク付き帳票

チェックします。

- 帳票 ID フィールド 付き帳票
 - チェックします。

帳票 ID を指定します。帳票 ID に指定可能なフィールドは、手書き ANKS と活字 ANKS です。

認識注意文字変換の設定(変換出力)

チェックしません。

[OK]ボタンをクリックします。
 これで、帳票情報が設定されました。

= 注意事項 =

一般の帳票で帳票 ID 識別方式の異種帳票処理を行う場合は、帳票情報の設定後、基準マークおよび帳票 ID フィールドの設定が必要です。"9.8.1 基準マークの設定"および"9.9.1 帳票 ID の設定"を参照して設定 してください。

= 備考 =

書式定義をすべて設定したあと、保存 / 終了してデスクトップ画面に戻ると、書式定義の縮小イメージの タイトルは、「書式定義 (97101)」となります。()の中が、帳票 ID になります。

9.4.3 一般の帳票で異種帳票処理(帳票レイアウト識別方式)を行う場合

ー般の帳票で帳票レイアウト識別方式の異種帳票処理を行う場合の帳票情報を設定する方法について説明 します。

[手順]

ここでは、サンプルデータ「練習1(書式定義用)」を使って説明します。

- 書式定義画面を表示します。
 書式定義画面の表示方法については、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。
- 2) [定義]メニューの[帳票情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 [帳票情報]ダイアログボックスが表示されます。

帳票情報
書式定義名(S):
アンケート
□ ドロッフምウトカラー帳票(型)
□ 基準マーク付き帳票(B)
└── 帳票IDフィールト衍き帳票型
帳票ID(<u>M</u>):
認識注意文字変換の設定
□ 変換出力 Ѡ
変換文字(Q): ?
OK ++>セル ^ルフ°

書式定義名

任意の名前を設定します。

帳票レイアウト識別方式を行う場合は、必ず指定する必要があります。同時に帳票認識 を行う他の書式定義名と異なる名前にしてください。

ド ロップアウト カラー帳票

チェックしません。

基準マーク付き帳票

チェックしません。

帳票 ID フィールド 付き帳票

チェックしません。

認識注意文字変換の設定(変換出力)

チェックしません。

3) [OK]ボタンをクリックします。

これで、帳票情報が設定されました。

= 備考 =

書式定義をすべて設定したあと、保存 / 終了してデスクトップ画面に戻ると、書式定義の縮小イメージの タイトルは、「書式定義(アンケート)」となります。()の中が、書式定義名になります。

9.4.4 ドロップアウトカラー帳票で単一帳票処理を行う場合

ドロップアウトカラー帳票で単一帳票処理を行う場合の帳票情報を設定する方法について説明します。

[手順]

ここでは、サンプルデータ「練習2(書式定義用)」を使って説明します。

- 書式定義画面を表示します。
 書式定義画面の表示方法については、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。
- 2) [定義]メニューの[帳票情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 [帳票情報]ダイアログボックスが表示されます。

帳票情報
書式定義名(S):
アンケート
▶ 11,077757,775-帳票(0)
□ 基準マーク付き帳票(B)
□ 帳票IDフィールト行き帳票型
帳票ID(<u>M</u>):
- 認識注意文字変換の設定
□ 変換出力 \\\\\)
変換文字(<u>Q</u>):
OK ++>224 147°

書式定義名

任意の名前を設定します。設定しなくても問題ありません。

```
ド ロップアウト カラー帳票
```

```
チェックします。
```

基準マーク付き帳票

チェックしません。

```
帳票 ID フィールド 付き帳票
```

チェックしません。

認識注意文字変換の設定(変換出力)

チェックしません。

- [OK]ボタンをクリックします。
 これで、帳票情報が設定されました。
- = 注意事項 =

富士通 F6316A イメージリーダ、または黒背景ありで読取りできる fi スキャナーを使って [黒背景あり] で読み取ったイメージの場合でも、SPK 形式以外のイメージファイルで保存して、再度キャビネットに取り 込んだイメージでは、ドロップアウトカラー帳票として認識されませんので、注意してください。

= 備考 =

書式定義をすべて設定したあと、保存 / 終了してデスクトップ画面に戻ると、書式定義の縮小イメージの タイトルは、「書式定義(アンケート)」となります。()の中が、書式定義名になります。 9.4.5 ドロップアウトカラー帳票で異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を行う場合

ドロップアウトカラー帳票で帳票 ID 識別方式の異種帳票処理を行う場合の帳票情報を設定する方法について説明します。

ドロップアウトカラー帳票で帳票 ID 識別方式の異種帳票処理を行う場合は、必ず帳票 ID フィールドが 必要です。

[手順]

ここでは、サンプルデータ「練習3(書式定義用)」を使って説明します。

- 書式定義画面を表示します。
 書式定義画面の表示方法については、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。
- 2) [定義]メニューの[帳票情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 [帳票情報]ダイアログボックスが表示されます。

帳票情報
書式定義名(S):
アンケート
▶ ドロッフ ア゚ウトカラー帳票(D)
□ 基準マーク付き帳票(B)
☑ 帳票IDフィールド付き帳票型
帳票ID(M): 97101
┌認識注意文字変換の設定────
□ 変換出力 ₩
変換文字(<u>Q</u>):
OK キャンセル ヘルフ [®]

書式定義名

任意の名前を設定します。設定しなくても問題ありません。

ド ロップアウト カラー帳票

チェックします。

基準マーク付き帳票

チェックしません(基準マークが印刷されている場合はチェックします)。

帳票 ID フィールド 付き帳票

チェックします。

帳票 ID を指定します。帳票 ID に指定可能なフィールドは、手書き ANKS と活字 ANKS です。

認識注意文字変換の設定(変換出力)

チェックしません。

[OK]ボタンをクリックします。
 これで、帳票情報が設定されました。

= 注意事項 =

富士通 F6316A イメージリーダ、または黒背景ありで読取りできる fi スキャナーを使って[黒背景あり] で読み取ったイメージの場合でも、SPK 形式以外のイメージファイルで保存して、再度キャビネットに取り 込んだイメージでは、ドロップアウトカラー帳票として認識されませんので、注意してください。

ドロップアウトカラー帳票で帳票 ID 識別方式の異種帳票処理を行う場合は、帳票情報の設定後、帳票 ID フィールドの設定が必要です。"9.9.1 帳票 ID の設定"を参照して設定してください。

= 備考 =

書式定義をすべて設定したあと、保存 / 終了してデスクトップ画面に戻ると、書式定義の縮小イメージの タイトルは、「書式定義 (97101)」となります。()の中が、帳票 ID になります。

9.5 読取り領域とフィールドの設定(手動設定)

帳票の読取り領域の設定(手動設定)とフィールドの設定(手動設定)について説明します。 手動設定による読取り領域の設定は、以下のような場合に使用します。

• 角が丸い枠や、線が切れている、線幅が太すぎるなど、自動設定ではうまく抽出できない文字枠を領 域設定する場合

読取り領域を設定したあと、フィールドを設定します。

フィールドとは、認識した文字を出力するときの出力結果の最小単位です。つまり、フィールド単位で認 識結果を編集することができます。

各読取り領域は、フィールドを指定することによって、認識結果が得られるようになります。 手動でフィールドを設定する場合、各フィールドの属性は以下の6種類から選択できます。

- 手書き ANKS フィールド
 認識できる文字は、手書きの数字、英大文字、記号、およびカタカナです。
- 活字 ANKS フィールド
 認識できる文字は、活字の数字、英大文字および記号(-+*/=.,¥)です。
- 手書き日本語フィールド
 認識できる文字は、手書きの数字、英大文字、記号、カタカナ、ひらがな、および漢字です。
- 活字日本語フィールド
 認識できる文字は、活字の数字、英大文字、英小文字、記号、カタカナ、ひらがな、および漢字です。
- マークフィールド 指定範囲に手書きマークが記入されているかいないかを区別する領域です。
- イメージフィールド
 部分イメージデータを、アプリケーションプログラムで利用するために切り出して保存できる領域です。

イメージフィールド以外は、複数個の読取り領域を1つのフィールドにすることができます。 書式定義では、画面上に表示されている帳票イメージを見ながら、認識結果として出力したい読取り領域 を選択してフィールドを指定します。

9.5.1 文字読取り領域の設定とフィールドの設定

この例では、文字読取り領域を「手書き ANKS」として設定してみます。「活字 ANKS」および「手書き 日本語」の設定方法については、ヘルプを参照してください。

また、一文字ごとの区切り線がないフリーピッチの枠に記入した手書き日本語(住所およびフリガナ付きの氏名)を読み取る場合のフリーピッチ文字枠手書き日本語フィールドについては、"9.5.4 フリーピッチ文

字枠の手書き日本語フィールドの設定"を参照してください。活字日本語フィールドについては、"9.5.5 活 字日本語フィールドの設定"を参照してください。

活字 ANKS フィールド について、空白桁を含む各桁ごとの認識結果を出力したい場合は、"9.5.6 サプ フィールド 分割を利用した活字 ANKS フィールドの設定"を参照してください。"付録 D 活字 ANKS フィールド の書式定義"についても、合わせて参照してください。

[手順]

1) 書式定義画面を表示します。

サンプルデータ「書式定義をしましょう」を、"9.3.1 書式定義の画面表示"と同様の操作で表示します。

An ch Moto	お客様	登録カード	ης 11 Π	
		登録をしてい 最新の信服	いただいたお客様には 2筋時お知らせします。	
	構造			
29,97+			1.02	
名 前 姓				
	4)		
402.06.5			2 安全はみんなの願い アンカー自動連続会社	

2) 読取り領域の設定をする場合、「領域編集 ON」の状態にします。

領域編集 OFF の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付け、ク リックするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 ON の状態に切り 替えます。領域編集 ON の状態になると、[編集]メニューの[領域編集]がチェックされます。

💐 DynaEy	e - 書式定義		
7711UE)	編集(E) 表示	(⊻) 定義(D オフ [®] ション(<u>O</u>)
	元に戻す(凹)	Ctrl+Z	
	複写(Y) 削除(D) 移動(M)	Ctrl+Y Delete Ctrl+M	
	✔ 領域編集(E)	Ctrl+E	
	Anch Moto	or r	お客様

 領域設定する場所を大きく表示する場合、[表示]メニューの[拡大]にマウスポインタを位置付け、 クリックするか、またはツールバーの[拡大]アイコンをクリックして拡大表示します。

なお、この操作は必要に応じて行ってください。



4) 読取り領域を設定します。

読取り領域に文字枠がある場合、文字枠の長方形(図でいう郵便番号3桁の最初の1桁目)の左上に マウスポインタを位置付け、(3桁目の)右下までドラックして領域を設定します。設定した長方形が枠 に合わなかった場合は、長方形の辺にマウスポインタを位置付けてドラッグするとサイズを変更でき ます。

文字枠がない場合、文字を記入する領域を長方形で想定し、想定した長方形の左上にマウスポインタ を位置付け、右下までドラッグして領域を設定します。



これで読取り領域が設定されました。



5) フィールドを設定します。

a) フィールド設定する読取り領域をクリックして選択状態にします。



b) [定義] メニューの[手書き ANKS フィールド作成]にマウスポインタを位置付け、クリックす るか、またはツールバーの[手書き ANKS フィールド作成]アイコンをクリックします。

💐 Dyr	naEy	e - 書式定	議									
ファイル	(E)	編集(<u>E</u>)	表示	$\overline{\mathbb{O}}$	定義	Œ	わシ	a)(<u>0</u>)	Λ⊮フ°(<u>H</u>)			
L _{STI}		r	1	€	Q	\bigtriangledown		\sim	A.	2)6)(
									√√ 手書き	ANKS77-	ル作成	

選択した読取り領域を囲む形で赤色のフィールド枠が作成されました。



6) フィールド情報を設定します。

フィールド枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックするか、または[定義]メニューの [フィールド情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

[一般]タブ

フィールトッ情報	×
一般 拡張	
手書きANKS	フィールド名(E): 郵便番号3桁
桁数位): 3 → 出力順④: 1 → □ フリー記入(R)	▼ 数字(い) □ 英字(い) □ 加力(い) □ 記号(S) □ 字種限定(C): □12 ABC 7/0 がキガ +-/
□ サフラィールド分割(P)	□氏名種別②: 姓名 🔽
	OK キャンセル ヘルプ

フィールド 名 自由な文字列を設定します(一部の記号や空白など、設定できない文字があり ます)。なお、他のフィールド名と異なる名前にしてください。

桁数 この読取り領域で認識する最大の文字数を設定します。なお、フィールド内に 複数の読取り領域がある場合は、総文字数になります。

出力順 修正画面での表示順序と認識データ出力時の順序を設定します。

字種限定 この読取り領域で読み取ることができる文字の種類を限定します。

「数字」「英字」「カタカナ」「記号」の一部を選択すると、選択された字種のみ を対象に認識が行われます。また、「字種限定」を選択すると、一文字単位での限 定が可能になります。

字種限定を行うことによって、認識精度を向上させることができます。たとえ ば、数字とハイフンのみで記入される読取り領域の場合、数字と字種限定を選択 し、字種限定の右の欄にハイフンを記入します。また、数字の0、1、2だけを字 種限定する場合には、数字にはチェックせずに字種限定の右の欄に"012"と指定 します。数字にチェックした場合は、0~9が対象となります。

文字パターンボタン([012][ABC]など)をクリックすると、限定する字種 を簡単に記入することができます。たとえば、英字をS以外に限定したい場合は、 文字種の「英字」をチェックせずに、文字パターンボタンの[ABC]をクリック したあとに、Sだけを削除します。文字種の「英字」をチェックすると、すべての 英字が対象になってしまいます。

- フリー記入 読取り領域内に文字を記入する際、自由な文字間隔で横書きに文字を記入する 場合に選択します。
- サブフィールド 分割

読取り字種を桁ごとに限定したい場合に選択します。フリー記入を選択しない ときに有効です。

たとえば、6桁のフィールドの中で、先頭2桁には英字が記入され、後ろ4桁 には数字が記入されると分かっている場合、6桁を1つのまとまりとして読取り を行うよりも、先頭2桁は英字のみで読取り、後ろ4桁は数字のみで読取りを行 うほうが認識精度が向上します。この場合の手順を以下に示します。

1.[フィールド情報]ダイアログボックスで以下のように指定する。

- 桁数:6
- フリー記入:チェックしない

サブフィールド分割:チェックする

数字:チェックする

英字:チェックする

2.[OK]ボタンをクリックする。

フィールドとして囲んだ領域が6個の小領域に分割して表示される。

3. [Shift] キーを押しながら、1 桁目の小領域をクリックする。

1 桁目の小領域に対する字種(英字)が指定できるようになる。

4.[フィールド情報]ダイアログボックスで、英字にのみチェックする(数字の チェックを外す)。

5. 手順 3. と 4. を繰り返し、各桁ごとに字種を指定する。

- 氏名種別 フリガナの場合の種類を指定します。
- = 備考 =

・ 一文字ごとに区切りの印刷された文字枠では、記入される文字の並びが一定間隔になるため、「フリー記入」を選択せずに、文字の間隔(並び)が一定であるものとして読み取る(固定 ピッチ読取り)ことが適切です。一文字ごとに区切りが印刷されていない領域にだけ「フリー 記入」を選択してください。

[拡張]タブ

フィールト ⁵ 情報
一般 拡張
┏ 帳票IDフィールドΦ
□ <u>7~97x770</u>
□ データ編集(E):
コミ取りサイス [×] (<u>G</u>): 幅 <mark>3 三 高さ 3 三</mark> (単位は1/10mm)
OK キャンセル ヘルプ

帳票 ID フィールド

帳票 ID を記入するフィールドとして設定する場合に選択します(帳票情報で帳票 ID フィールド付き帳票を指定していない場合は選択できません。帳票情報の設定方 法については、"9.4.2 一般の帳票で異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を行う場合"ま たは "9.4.5 ドロップアウトカラー帳票で異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を行う場 合"を参照してください。

なお、帳票 ID フィールドとして設定するフィールドは、文字枠なしのフィールド である必要があります(ドロップアウトカラー帳票を除く)。フィールド情報に帳票 ID の設定をする方法については、"9.9.1 帳票 ID の設定"を参照してください。

帳票 ID フィールドの設計の詳細は、"C.4 異種帳票処理のための帳票設計"の[帳 票 ID フィールドの設計]を参照してください。

データチェック

フィールドの認識結果に対して、データチェック項目を設定できます。

データチェックの設定方法については、"9.9.2 データチェック"を参照してください。

データチェックの機能については、"付録Gデータチェック機能"を参照してくだ

さい。

データ編集

フィールドの認識結果に対して、データ編集項目を設定できます。

データ編集の設定方法については、"9.9.3 データ編集"を参照してください。

ゴミ取りサイズ

読取り領域内に付着したゴミを除去する際の、ゴミとして扱う黒画素の固まりのサ イズを指定します。

7) 各タブの設定を確認後、[OK]ボタンをクリックします。

フィールド情報が設定されました。

[郵便番号のように3桁と4桁にフィールドが分かれている場合]

例の「お客様登録カード」のような郵便番号の文字枠では、それぞれの読取り領域を1つのフィールドとして設定することができます。郵便番号はこのような設定をしておくことで、後述する知識処理の指定で設定しやすくなります。

以下にその設定方法について説明します。

郵便番号3桁の読取り領域を設定します。
 読取り領域に文字枠がある場合、文字枠の長方形(図でいう郵便番号3桁の最初の1桁目)の左上に
 マウスポインタを位置付け、(3桁目の)右下までドラッグして領域を設定します。



郵便番号4桁の読取り領域を設定します。
 同様に郵便番号4桁も読取り領域を設定します。

v	Anchor Motor お客様登録カード
	Limited
一作一所	

3) フィールドの設定をします。

郵便番号3桁と4桁の両方を選択状態にしてフィールドの設定をします。

複数の読取り領域を選択にするには、まず、「領域編集 OFF」の状態にします。次に、選択したい範囲(郵便番号3桁と4桁の読取り領域)をマウスでドラッグして2つの読取り領域を選択状態にします。



[定義]メニューの[手書き ANKS フィールド作成]にマウスポインタを位置付け、クリックする か、またはツールバーの[手書き ANKS フィールド作成]アイコンをクリックします。

💐 Dyi	naEy	e - 書式定	議										
ファイル	(<u>F</u>)	編集(<u>E</u>)	表示	$\overline{\mathbb{O}}$	定義	Ð	わシ	₁)(<u>O</u>)	Λ⊮フ°(<u>H</u>)				
L _{STI}		r	TZ:	€	Q	\mathbb{Z}		\sim	A.	21610	2 © F	•	
									√√ 手書き	ANKS77-	ルド作成		

選択した読取り領域を囲む形で赤色のフィールド枠が作成されました。

Anchor Motor	お客様登録	录カード
		登録をしていただいた 最新の情報を随時お知
	ドが作成されました! 府県	

4) フィールド情報を設定します。

郵便番号3桁と4桁でそれぞれフィールド情報を設定します。マウスポインタを郵便番号3桁の読取 り領域に位置付け、[Shift]キーを押しながらダブルクリックします。[フィールド情報]ダイアログ ボックスが表示されるので、各項目を設定します。

[一般]タブ

フィールトが青報	×
一般	
手書きANKS 読取枠	フィールド名(E): HANK00001
桁数(E): 3 📫	▼数字№ 「英字心 「放け心」「記号⑤
出力順(Q): 1 📑	字種限定(2): 012 ABC アイウ ガキヴ +-/
□ フリー記入(B)	
┏ サフウィールト・分割(12)	□ 氏名種別②: 姓名 <u>▼</u>
	OK キャンセル ヘルプ

- 桁数 この読取り領域で認識する最大の文字数を設定します。
- 出力順 修正画面での表示順序と認識データ出力時のフィールド内での順序を設定します。
- 字種限定 この読取り領域で読み取ることができる文字の種類を限定します。

「数字」「英字」「カタカナ」「記号」の一部を選択すると、選択された字種のみを 対象に認識が行われます。また、字種限定のチェックボックスを選択すると、一文字 単位での限定が可能になります。

字種限定を行うことによって、認識精度を向上させることができます。たとえば、 数字とハイフンのみで記入される読取り領域の場合、数字と字種限定を選択し、字種 限定の右の欄にハイフンを記入します。

文字パターンボタン([012][ABC]など)をクリックすると、限定する字種を簡 単に記入することができます。たとえば、英字をS以外に限定したい場合は、文字種 の「英字」をチェックせずに、文字パターンボタンの[ABC]をクリックしたあとに、 Sだけを削除します。文字種の「英字」をチェックすると、すべての英字が対象になっ てしまいます。

- フリー記入 読取り領域内に文字を記入する際、自由な文字間隔で横書きに文字を記入する場合 に選択します。
- 氏名種別 フリガナの場合の種類を指定します。
- 設定を確認後、[OK]ボタンをクリックします。
 郵便番号3桁のフィールド情報が設定されました。
- 6) 郵便番号4桁のフィールド情報を設定します。マウスポインタを郵便番号4桁の読取り領域に位置付け、[Shift]キーを押しながらダブルクリックします。[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、3桁のときと同様に各項目を設定します。
 - [一般]タブ

フィールトѷ情報	x
一般	
手書きANKS 読取枠	フィールド名(E): HANK00001
桁数(E): 4 = = 出力順(Q): 2 = = □ 7)-記入(B)	✓ 数字(い) □ 英字(い) □ 放射(い) □ 記号(5) □ 字種限定(2): 012 ABC 7.45 1/4*7* +-/
▶ サフウィールト・分割(12)	□氏名種別②: 姓名 🗾
	OK キャンセル ヘルプ

7) 設定を確認後、[OK]ボタンをクリックします。

郵便番号4桁のフィールド情報が設定されました。

以上の設定が終了したら、マウスポインタを読取り領域に位置付け、ダブルクリックしてフィールド名を 設定してください。

フィールド名は郵便番号と入力します。このとき、桁数が自動的に7桁になっていることを確認してください。

操作上のポイント

記入タイプが活字 ANKS の場合や、各文字の記入位置が決まっていない場合(フリー記入の場合)
 には、記入される場所をすべて含むような、1つの大きい領域を指示してください。
 以下に、例を示します。



- 読取り領域から大きくはみだす文字は読み取れない場合がありますので、記入される文字をすべて含むように読取り領域を設定してください。ただし、あまり大きすぎて他の桁の文字まで含んでしまうと、正しく読み取れない場合があります。
- 複数の読取り領域を1つのフィールドとして指定するときは、同じ大きさで、かつ、横並びの読取り 領域をフィールド化するのが基本的な指定方法です。
- 異なる大きさや、横並びでない読取り領域を1つのフィールドにすることもできます。ただし、その 場合はフィールド内の各読取り領域の出力順に注意してください。
- フィールドは、領域編集 ON の状態でも領域編集 OFF の状態でも設定できますが、領域編集 ON の状態にしておくと、必要のない部分に誤って領域を設定してしまったり、削除してはいけない領域を削除してしまったりする場合があります。そのため、フィールド設定を行う場合は、領域編集 OFF の状態に切り替えておくことを推奨します。
- イメージを縮小した状態で読取り領域を作成すると、拡大表示したときに指定した位置よりも若干ず れることがあります。

読取り領域を作成するときは、できるだけ拡大したイメージ上で作成するか、または縮小イメージで 作成後、拡大表示して読取り領域の位置を確認してください。

[読取り領域とフィールドを削除する方法]

設定した読取り領域を削除したい場合は、以下のいずれかの方法で削除します。

- [編集]メニューの[領域編集]をONにしたあと、削除したい読取り領域をマウスで選択し、[編集]メニューから[削除]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
- [編集]メニューの[領域編集]をONにしたあと、削除したい読取り領域をマウスで選択し、
 [Delete]キーを押します。

設定したフィールドを削除したい場合は、以下のいずれかの方法で削除します。

- 削除したいフィールドをマウスで選択し、[編集]メニューの[削除]にマウスポインタを位置付け、 クリックします。
- 削除したいフィールドをマウスで選択し、[Delete]キーを押します。
- = 備考 =

領域編集 ON の状態と領域編集 OFF の状態では、マウスで操作できる内容が少し異なります。 表 9.2 に読取り領域作成時のマウス操作一覧、表 9.3 にフィールド作成時のマウス操作一覧を示します。

表 9.2 読取り領域作成時のマウス操作一覧

領域編集

		
J#TF	領域編集ON状態	領域編集OFF状態
読取り領域を選択する	枠内:読取り領域内でクリックする 枠線:読取り領域枠上でクリックする キーを押しながらクリックする	る、および読取り領域内で[Shift] る
読取り領域を複数選択 する	枠内:読取り領域内で[Ctrl]キー を押しながらクリックする 枠線:読取り領域枠上で[Ctrl]キ ーを押しながらクリックする および読取り領域内で[Ctrl]]キーと[Shift]キーを押 しながらクリックする	枠内:読取り領域内で[Ctrl]キー を押しながらクリックする 枠線:読取り領域枠上で[Ctrl]キ っを押しながらクリックする および読取り領域内で[Ctrl]キーと[Shift]キーを押 しながらクリックする
	選択したい読取り領域を [Ctrl]キ ーを押しながらマウスでドラッグす る	選択したい読取り領域をマウスでド ラッグする
読取り領域の選択を 解除する	読取り領域外でクリックする	
読取り領域を複写する	読取り領域を選択して[編集]メニ ューの[複写]を選択する(注1)	
	枠内:読取り領域内で[Ctrl]キー を押しながら左ボタンでドラ ッグ&ドロップする 枠線:読取り領域内で[Ctrl]キー と[Shift]キーを押しなが らマウスでドラッグ&ドロッ ップする	
読取り領域を削除する	読取り領域を選択して [編集] メニ ューの [削除] を選択する	
読取り領域を新規作成 する	新規作成したい部分をマウスでドラ ッグする	
読取り領域のサイズを 変更する	読取り領域の4辺のどれかにマウス ポインタを位置付けて、ドラッグす る	
読取り領域を移動する	読取り領域を選択して[編集]メニ ューの[移動]を選択する(注1)	
	枠内:読取り領域内にマウスポイン タを位置付けて、ドラッグす	
	枠線:読取り領域内にマウスポイン タを位置付けて、[shift] キーを押しながらドラッグす る	

- 枠内:[オプション]メニューの[環境設定]ダイアログボックスの枠選択の方法で「枠内」を 指定した場合の操作方法
- 枠線:[オプション]メニューの[環境設定]ダイアログボックスの枠選択の方法で「枠線」を 指定した場合の操作方法
- (注1)複数の読取り領域を選択することも可能です。

表 9.3 フィールド 作成時のマウス操作一覧

領域編集

操作

領域編集ON状態

領域編集OFF状態

- -

- -

- フィールドを選択する 枠内:フィールド内でクリックする 枠線:フィールド枠上でクリックする
- フィールドを複数選択 枠内:フィールド内で[Ctrl]キー 枠内:フィールド内で[Ctrl]キー する を押しながらクリックする を押しながらクリックする を押しながらクリックする 枠線:フィールド枠上で[Ctrl]キ 枠線:フィールド枠上で[Ctrl]キ ーを押しながらクリックする ーを押しながらクリックする

```
選択したいフィールドを[Ctrl]キ 選択したいフィールドをマウスでド
ーを押しながらマウスでドラッグす ラッグする
る
```

- フィールド内の読取り フィールド内の読取り領域内で[Shift]キーを押しながらクリックする 領域を選択する
- フィールド内の読取り フィールド内の読取り領域内で[Ctrl]キーと[Shift]キーを押しなが 領域を複数選択する らクリックする

選択したい読取り領域を[ctrl] 選択したい読取り領域をマウスでド キーと[Shift]キーを押しながら ラッグする マウスでドラッグする

フィールドの選択を フィールドの外でクリックする 解除する

フィールドを複写する フィールドを選択して[編集]メニ ューの[複写]を選択する(注1)

枠内:フィールド内で[Ctr1]キー を押しながらマウスでドラッ グ&ドロップする(注2)

- フィールドを削除する フィールドを選択して[編集]メニューの[削除]を選択する
- フィールドを新規作成 読取り領域を選択して[定義]メニューの該当フィールドの作成コマンド する を選択する
- フィールドの記入タイ フィールドを選択して、[定義]メニューの該当フィールドの作成コマン プを途中変更する ドを選択する。変更後のフィールド情報の継承項目については、ヘルプを 参照してください
- フィールドのサイズを フィールドの4辺のどれかにマウス 変更する ポインタを位置付けて、ドラッグす る
- フィールドを移動する フィールドを選択して[編集]メニ -ューの[移動]を選択する(注1) 枠内:フィールド内にマウスポイン

枠内:フィールド内にマウスポイン タを位置付けて、ドラッグす る(注2)

- 枠内:[オプション]メニューの[環境設定]ダイアログボックスの枠選択の方法で「枠内」を 指定した場合の操作方法
- 枠線 : [オプション] メニューの [環境設定] ダイアログボックスの枠選択の方法で「枠線」を 指定した場合の操作方法
- (注1)複数のフィールドを選択することも可能です。
- (注2)枠線指定時はできません。

9.5.2 マーク読取り領域の設定とフィールドの設定

マーク読取り領域の設定とフィールドの設定について説明します。

[手順]

1) 書式定義画面を表示します。

サンプルデータ「書式定義をしましょう」を、"9.5.1 文字読取り領域の設定とフィールドの設定"の 手順 1)~3)と同様の操作で、書式定義画面を表示し、「領域編集 ON」の状態にします。

An ch Moto	お客様登	録カード	ф <u>μ</u> п		
		登録をしていた 厳新の結果を解	だいたお客様には 時お知らせします。		
<u>й</u> н	都道				
75 <i>7</i> 7			nuz		
名 前 姓	*) _{N·x}		
8	()				
製造許号			アンカー自悼社会		

2) 読取り領域を設定します。

個々のマークを検出したい範囲に長方形を想定し、想定した長方形の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして領域を設定します。設定した長方形が領域に合わなかった場合は、長方形の 辺にマウスポインタを位置付けてドラッグするとサイズを変更できます。



これで、読取り領域が設定されました。

同様に、他の領域を設定してください。



3) フィールドを設定します。

フィールドの設定を行うときは、「領域編集 OFF」の状態にします。

フィールド設定する読取り領域をクリックして選択状態にします。なお、複数の読取り領域を1つの フィールドに設定する場合は、選択したい範囲をマウスでドラッグしてすべて選択状態にします。



[定義]メニューの[マークフィールド作成]にマウスポインタを位置付け、クリックするか、また はツールバーの[マークフィールド作成]アイコンをクリックします。

I	💐 Dyi	naEy	e - 書式定	義									
I	ファイル	(E)	編集(E)	表示	\odot	定義	Œ	オプシ	iン(<u>(</u>))	∧ルフ°(<u>H</u>)			
	Lan		r . (1)	5	€	Q	\bigtriangledown		\sim	A [2] \$	(I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I	T	R =
												\$ 7ークフィールト	作成

```
選択した読取り領域を囲む形で赤色のフィールド枠が作成されました。
```



4) フィールド情報を設定します。

フィールド枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックするか、または[定義]メニューの [フィールド情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

• [一般]タブ

フィールトット情報	×
一般 拡張	
マーク	フィールド名(王): 1世別マーク
桁数(E): 2 <u>-</u> 出力順(Q): ¹⁰ -	記入マーケ数(N): 1 「リジェクト出力なし(R)
	OK キャンセル ヘルプ

フィールド名 自由な文字列を設定します(一部の記号や空白など、設定できない文字があり ます)。なお、他のフィールド名と異なる名前にしてください。

文字列は、全角16文字または半角32文字以内で指定します。

- 出力順 修正画面での表示順序と認識データ出力時の順序を設定します。
- 記入マーク数 記入可能なマークの個数を設定します。記入できるマークの上限個数があらか じめ決まっているときに使用します。たとえば、1つしか選択できない場合、「記 入マーク数」に「1」を指定すると、最も確からしいものを「マークあり」として 出力します。

リジェクト出力なし

認識に失敗してもリジェクトを出力させたくない場合にチェックします。この 場合、最も確からしいものが結果として出力されます。

帳票認識の誤りが許容できる場合や、修正せずにデータを出力したい場合など に使用します。 [拡張]タブ

フィールト᠋゚情報				x
一般 拡張				
□ 7 ² 9f±y7(<u>D</u>)				
コ*ミ取りサイス*(<u>G</u>):	幅 3 📑	_{高さ} 3 王	(単位は1/10mm)	
			OK キャンセル	ヘルプ

データチェック

フィールドの認識結果に対して、データチェック項目を設定できます。

データチェックの設定方法については、"9.9.2 データチェック"を参照してください。

データチェックの機能については、"付録Gデータチェック機能"を参照してください。

ゴミ取りサイズ

読取り領域内に付着したゴミを除去する際の、ゴミとして扱う黒画素の固まり の最大サイズを指定します。

- 5) 各タブの設定を確認後、[OK]ボタンをクリックします。
- 6) フィールド枠内の読取り領域にフィールド情報を設定します。ここで、出力文字や出力順を変更します。

フィールド枠の中の読取り領域内にマウスポインタを位置付け、[Shift]キーを押しながらダブルクリックします。

- 7) [フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。
 - [一般]タブ

フィールトッ情報	×
一般	
マーク 読取枠	フィールド・名(圧): 1性別マーク
桁數(E): 1 三 出力順@): 1 三	出力文字(2): 男

出力順 修正画面でのフィールド内での表示順と認識データ出力時のフィールド内での 順序を設定します。

出力文字 マークが記入されていた場合に出力する文字を設定します。 出力文字は136文字まで設定できますが、DynaEye標準アプリケーション上 で操作した場合は、先頭の1文字を出力します。複数文字の出力の設定は、 DynaEye コンポーネントキットでアプリケーション開発した場合に有効となり ます。

なお、マークの出力文字は、読取り領域ごとに設定する必要があります。

 8) 各設定を確認後、[OK]ボタンをクリックします。 フィールド情報が設定されました。

操作上のポイント

読取り領域をマーク読取りとして設定する場合、その領域中にマークが十分入ること、および他の場所の記入がはみ出してこないことに注意します。

以下に例を示します。

- 枠内に記入するタイプの場合

枠の中に記入するマークの場合には、読取り領域を枠と同じ大きさにしてください。読取り領域 が小さいと、記入されたマークが十分収まらず、読取りできない場合があります。



- 活字の上に丸をつけるタイプの場合

活字のサイズぎりぎりに読取り領域を設定すると、マークが読取り領域の中に入らないことがあ ります。このため、2~3mmの余裕を持たせる必要があります。





記入上問題のない範囲で、読取り領域を広く設定してください。



 イメージを縮小した状態で読取り領域を作成すると、拡大表示したときに指定した位置よりも若干ず れることがあります。

読取り領域を作成するときは、できるだけ拡大したイメージ上で作成するか、または縮小イメージで 作成後、拡大表示して読取り領域の位置を確認してください。

9.5.3 イメージ切出し領域の設定

イメージ切出し領域は、帳票イメージデータの一部分の画像をアプリケーションプログラムで利用可能な ように切り出す場合に設定する領域です。

[手順]

1) 書式定義画面を表示します。

サンプルデータ「書式定義をしましょう」を、"9.5.1 文字読取り領域の設定とフィールドの設定"の 手順 1)~3)と同様の操作で、書式定義画面を表示し、「領域編集 ON」の状態にします。

Anchor	お客様登録カー	K	
Limite		17 72 11 していただいたお客様には 信根を駆逐お知らせします。	
25 H+		2617	
前姓	8	5 · x	
ā	()	安全はみんなの願い	
製造群号		アンカー自動連続式会社	

2) 読取り領域を設定します。

イメージ切出し領域を囲む枠がある場合、枠の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグ して領域を設定します。設定した長方形が枠に合わなかった場合は、長方形の辺にマウスポインタを位 置付けてドラッグするとサイズを変更できます。

イメージ切出し領域を囲む枠がない場合、イメージを切り出したい領域に長方形を想定し、想定した 長方形の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして領域を設定します。



これで読取り領域が設定されました。

3) フィールドを設定します。

フィールドの設定を行うときは、「領域編集 OFF」の状態にします。 フィールドを設定する読取り領域をクリックして選択状態にします。



[定義]メニューの[イメージフィールド作成]にマウスポインタを位置付けクリックするか、また はツールバーの[イメージフィールド作成]アイコンをクリックします。

國 DynaEye - 書式定	義			
ファイル(Ё) 編集(Ё)	表示── 定義(T)	オフジョン(①) へんた	^у °(<u>Н</u>)	
	R QQ K		B T T S B B B B B B B B B B B B B B B B	
			ーい <u>い</u> イメージフィールト	作成

選択した読取り領域を囲む形で、フィールド枠が作成されました。



4) フィールド情報を設定します。

フィールド枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックするか、または[定義]メニューの [フィールド情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

[一般]タブ

フィールド情報	X
<u>一般</u> イオージ	7~~~~~~ [印鑑
出力順@): 11 📑	
	OK キャンセル ヘルプ

フィールド名 自由な文字列を設定します(一部の記号や空白など、設定できない文字があり ます)。なお、他のフィールド名と異なる名前にしてください。

出力順 認識データ出力時にファイル名が格納される順序を設定します。

5) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。 フィールド情報が設定されました。

= 備考 =

イメージ切出し領域は、帳票上の特定の領域の画像だけを切り出して活用するときに使用します。
 帳票認識したデータを CSV 形式または Access 形式に変換するときに、イメージ切出し領域に設定したイメージデータは BMP 形式のファイルに変換されます。

帳票認識したデータを変換する方法については、"12.1 認識データの形式変換"を参照してください。

9.5.4 フリーピッチ文字枠の手書き日本語フィールドの設定

ー文字ごとの区切り線がないフリービッチの枠に記入した手書き日本語(住所およびフリガナ付きの氏名)を読み取ることができます。住所およびフリガナ付き氏名以外には、使用できません。

そのため、フリガナ付き氏名のフリガナフィールドには固定ピッチを使用してください。

なお、フリーピッチの文字枠には、さまざまな形式があります。この項と共に、"C.5.2 フリーピッチ文字 枠の帳票設計の例"および "F.2.4 帳票記入時の注意"を参照してください。

[手順]

ここでは、製品 CD-ROM の中にあるサンプルデータを使用して、「姓」、「名」および「住所」のフィールド設定について説明します。

デスクトップ画面で、[ファイル]メニューの[開く]にマウスポインタを位置付け、クリックします。 ダイアログボックスが表示されますので、CD-ROMのSampleディレクトリの下にある「train04d.spk」 を選択して、サンプルデータを取り込みます。

1) 書式定義画面を表示します。

講座コードや氏名のフリガナは、"9.5.1 文字読取り領域の設定とフィールドの設定"を参照してフィールド設定を行ってください。

間 Dyna Eye - 非式定義 Par(L(F) - 連集(F) - 未干(A) - 実施(F) - オバッン(A) - ヘルン(A)	_ £ ×
之 之 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2	
私は下記の講座を受講したいので応募します。	
調座コード	
氏名	
33₩	
へゆ?を表示するには [F1] を押してください。	(212, 327)

- 2) 「姓」、「名」の読取り領域、フィールドおよびフィールド情報を設定します。
 - a) 「領域編集 ON」の状態にします。

領域編集 OFF の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付けク リックするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 ON の状態に 切り替えます。

b) 「姓」、「名」の読取り領域を設定します。
 「姓」の文字枠の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして設定します。



これで、読取り領域が設定されました。

同様に、「名」の読取り領域を設定してください。

セイ フリガナ	メイ フリガナ	
姓	名	

c) フィールドを設定します。

フィールドの設定を行うときは、「領域編集 OFF」の状態にします。

フィールド設定する「姓」の読取り領域をクリックして選択状態にします。



[定義]メニューの[手書き日本語フィールド作成]にマウスポインタを位置付けクリックする か、またはツールバーの[手書き日本語フィールド作成]アイコンをクリックします。

國 DynaEye - 書式定	義		
ファイル(E) 編集(E)	表示(⊻) 定義(T)	オプション(<u>0</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
	F3 QQ 💌	100 () () () () () () () () () (i active at the second
			い。 手書き日本語フィールドヤ诈成

選択した読取り領域を囲む形で赤色のフィールド枠が作成されました。



d) フィールド情報を設定します。

「姓」のフィールド枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定します。ここで、「姓」 フィールドの[一般]タブを設定します。

フィールトや情報	×
一般 拡張	
手書き日本語	フィールド名(E): 姓漢字
桁数(E): 5 📑 出力順(Q): 4 📑	 □ 数字(1) □ 英字(1) □ 加加す(6) □ 記号(5) □ 漢字(1) □ ひらがな(20)
☑ 개-記入(<u>R</u>)	▶ 日本語字種限定型: 姓
	OK キャンセル ヘルブ

フィールド 名 自由な文字列を設定します(一部の記号や空白など、設定できない文字があり ます)。なお、他のフィールド名と異なる名前にしてください。

桁数 この読取り領域に記入される最大の文字数を設定します。

出力順 修正画面での表示順序と認識データ出力時の順序を設定します。

日本語字種限定

この読取り領域で読み取ることができる文字の種類を限定します。 ここでは、「日本語字種限定」をチェックし、「姓」を選択します。

フリー記入「フリー記入」をチェックします。

e) [OK]ボタンをクリックします。
 これでフィールド情報が設定されました。

同様の操作で、「名」フィールドのフィールド情報を設定してください。

- 3) 「郵便番号」、「電話番号」、「都道府県マーク」の読取り領域、フィールドおよびフィールド情報を設 定します。
 - a) 「領域編集 ON」の状態にします。
 - b) 「郵便番号」、「電話番号」、「都道府県マーク」の読取り領域を設定します。
 「郵便番号」は、前3桁、後ろ4桁の2つの領域を設定します。
 「電話番号」は、1つの領域を設定します。
 - 「都道府県マーク」は、「都」、「道」、「府」、「県」の4つの領域を設定します。



c) フィールドを設定します。

フィールドの設定を行うときは、「編集領域 OFF」の状態にします。

「郵便番号」の2つの読取り領域を同時に選択状態にし、[定義]メニューの[手書き ANKS フィールド作成]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの[手書き ANKSフィールド作成]アイコンをクリックします。

「電話番号」の読取り領域を選択状態にし、[定義]メニューの[手書き ANKS フィールド作成] にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの[手書き ANKS フィールド作 成]アイコンをクリックします。

「都道府県マーク」の4つの読取り領域を同時に選択状態にし、[定義]メニューの[マーク フィールド作成]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの[マーク フィールド作成]アイコンをクリックします。

d) フィールド情報を設定します。

「郵便番号」の前3桁の読取り領域内にマウスポインタを位置付け、[Shift]キーを押しながら ダブルクリックします。[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、「桁数」を"3"、 「字種限定」を"数字"のみに設定します。同様に後ろ4桁の読取り領域も設定します。さらに、 「郵便番号」のフィールド枠内にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックします。[フィールド 情報]ダイアログボックスが表示されるので、「字種限定」を"数字"に設定します。

「電話番号」のフィールド枠内にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックします。[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、「字種限定」を"数字"と"ハイフン"のみに設定し、「フリー記入」にチェックします。

「都道府県マーク」のフィールド枠内にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックします。 [フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、「記入マーク数」を"1"に設定します。 さらに、「都」、「道」、「府」、「県」の各読取り領域内にマウスポインタを位置付け、[Shift]キーを 押しながらダブルクリックします。[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、「出 力文字」をそれぞれ"都"、"道"、"府"、"県"に設定します。

フィールト ^ッ 情報 一般 拡張	×
マーク 桁鼓(E): 4 <u>-</u>	7~ルト*名(E): 都道府県マーク
出力順@: ⁸ 📑	記入マー坊数(M): 1 三 「リジェか出力なし(R)
	OK キャンセル ヘルプ

e) [OK]ボタンをクリックします。
 これでフィールド情報が設定されました。
- 4) 「住所」の読取り領域、フィールドおよびフィールド情報を設定します。
 - a) 「領域編集 ON」の状態にします。
 - b) 手順3)で設定したすべてのフィールドを含んだ「住所」読取り領域を設定します。
 住所が記入される箇所をすべて囲むように住所欄の読取りフィールドを設定してください。

私は下	「記の講座を受講したいので応募します。
講座コード	1 調査 二 - ド
氏名 ^{セ・} フ	イ 2 拉力ナ メイ 3 衣力ナ ガガナ フリガナ 5 名漢字 名 5 名漢字
住所	
	<i>略</i> ■ 戦 8 都道府県マーク 「7 電話番号───── Tel

c) 住所フィールドを設定します。

フィールドの設定を行うときは、「領域編集 OFF」の状態にします。

住所の読取り領域を選択し、[定義]メニューの[手書き日本語フィールド作成]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの[手書き日本語フィールド作成]アイコンを クリックします。

選択した読取り領域を囲む形で赤色のフィールド枠が作成されました。

d) フィールド情報を設定します。

フィールドの枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定します。ここで、「住所 フィールド」の[一般]タブを設定します。

フィールド情報	×
一般 拡張	,
手書き日本語	7~~~ (E): 住所漢字
桁數(E): 30 ÷ 出力順(Q): 9 ÷	 □ 数字(1) □ 英字(1) □ 加加+(1) □ 記号(2) □ 漢字(1) □ ひらがな(2)
☑ 개-記入(<u>B</u>)	▶ 日本語字種限定 (): 住所 👤
	OK キャンセル ヘルプ

フィールド名 自由な文字列を設定します(一部の記号や空白など、設定できない文字があり ます)。なお、他のフィールド名と異なる名前にしてください。 桁数 この読取り領域に記入される最大の文字数を設定します。

出力順 修正画面での表示順序と認識データ出力時の順序を設定します。

日本語字種限定

この読取り領域で読み取ることができる文字の種類を限定します。ただし、認 識に失敗した場合は、ここで限定した字種以外の字種が出ることがあります。 ここでは、「日本語字種限定」をチェックし、「住所」を選択します。

フリー記入「フリー記入」をチェックします。

e) [OK]ボタンをクリックします。

これでフィールド情報が設定されました。

= 注意事項 =

[認識対象外領域の設定について]

認識対象外領域は、住所欄の読取り領域を作成したときに読取らせたくない領域(住所以外の領域) が含まれている場合に設定します。

たとえば、設定した住所欄の読取りフィールド内に「電話番号」フィールドがあった場合、この領域 は住所とは関係がないので電話番号フィールドを認識対象外領域として設定します。ただし、既に電話 番号にフィールド情報が設定されている場合は、設定する必要はありません。

認識対象外領域は、フリー記入が設定されているフィールドにだけ設定できます。

- 読取り領域を設定後、フィールド設定を行うときに、認識させないフィールドをクリックし、
 「定義」メニューの「認識対象外領域作成」を選択します。
- = 注意事項 =

フリーピッチ文字枠の手書き日本語フィールドの場合、フィールド情報の設定を行ったあと、必ず、知識 処理情報の設定を行ってください。知識処理情報の設定を行わないと、帳票認識できません。 知識処理情報の設定については、"9.7 知識処理情報の設定"を参照してください。

9.5.5 活字日本語フィールドの設定

活字日本語フィールドの設定方法について説明します。

活字日本語フィールドは、印刷や印字された日本語を認識する場合に設定する領域です。

活字日本語フィールドでは、設定された読取り領域内に複数行にわたって活字が印刷されていても、自動 的に判断して読み取ることができます。

DynaEye で読取りできる活字日本語の字種については、"E.3 活字日本語の字種"を参照してください。

[手順]

1) 書式定義画面を表示します。

書式定義する帳票イメージを、"9.5.1 文字読取り領域の設定とフィールドの設定"の手順 1)~3)と同様の操作で、書式定義画面を表示し、「領域編集 ON」の状態にします。

naEye - 書式定義								
(E) 編集(E) 表示(2) 定義① オフラルン	D) 1977.(F)						
5 T2 Q		國國國國	201	10				
-	台	上入 伝 栗	-					
			1001					
8	85		7.E					
			_					
		• •	6	* *				
1								
2				_				
-								
5								
6					_			
L	891		02		_			
414								
-					┘.			
-								
(本テオス/11) [01] 大切	してください。						(207 222)	

2) 読取り領域を設定します。

活字日本語の印字文字枠がある場合、枠の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして 領域を設定します。

印字文字枠がない場合、読取りたい領域に長方形を想定し、想定した長方形の左上にマウスポインタ を位置付け、右下までドラッグして領域を設定します。



3) フィールドを設定します。

フィールドの設定を行うときは、「領域編集 OFF」の状態にします。

読取り領域を選択し、[定義]メニューの[活字日本語フィールド作成]にマウスポインタを位置付 けクリックするか、またはツールバーの[活字日本語フィールド作成]アイコンをクリックします。

國 DynaEye - 書式定	義		
ファイル(Ĕ) 編集(Ĕ)	表示(⊻) 定義(1)	オフ°ション(<u>O</u>) ヘルフ°(<u>H</u>	Ð
	R QQ	x 🔊 🖗	100000 B
			√ 活字日本語フィールド作成]

選択した読取り領域を囲む形で、フィールド枠が作成されました。

4) フィールド情報を設定します。

フィールド枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックするか、または[定義]メニューの [フィールド情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

[一般]タブ

フィールトが青報				1	×
一般 拡張					1
活字日本語	フィールド名(E)	取引先名			
桁数(E): 20 出力順(Q): 1	 ★ 数字(№) ★ 数字(№) ★ 漢字(𝔅) 	▼ 大文字英字① ▼ ひらがな⊗	▼ 小文字英字(M ▶ かか(K) ▼) 記号(<u>S</u>)	
		ОК	キャンセル	ヘルプ	

フィールド名 自由な文字列を設定します(一部の記号や空白など、設定できない文字が あります)。なお、他のフィールド名と異なる名前にしてください。

桁数 このフィールドで認識する最大の文字数を設定します。なお、フィールド 内に複数の読取り領域がある場合、または1つの読取り領域内に複数行ある 場合は、総文字数に改行数を足した合計数を設定します。

- 出力順 認識データ出力時の順序を設定します。
- 読取り字種限定 印刷または印字される文字種を指定します。たとえば、カタカナ、ひらが な、漢字のみが使用されるフィールドならば、それぞれ、カタカナ、ひらが な、漢字のチェックボックスを ON にします。
- 5) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。 フィールド情報が設定されました。
- = 注意事項 =
 - 手書き日本語フィールドとは異なり、読取り字種指定の「漢字」は、非漢字文字は含みません。
 - 空白は検出しません。
 - フィールド内の印刷文字が1行か複数行かの判断は、自動で行われます。出力は1行の文字列となり ますが、元の改行部分に空白が1つ入ります。
 - 知識処理はできません。

9.5.6 サブフィールド 分割を利用した活字 ANKS フィールド の設定

活字 ANKS フィールドの設定方法について説明します。

活字 ANKS フィールドでは、空白桁を含む各桁ごとの認識結果を出力したい場合、サブフィールド分割 を指定することにより、各桁ごとの認識結果を出力することができます。また、各桁ごとに文字種を指定す ることができ、認識精度の向上にもつながります。

フィールド位置の指定、および印字ずれについては十分に注意してください。

[手順]

1) 書式定義画面を表示します。

ここでは、以下のようなデータを使用して、「番号」、「種類」、および「保険料」のフィールド設定に ついて説明します。

國 DynaEye - 書式定義	
ファイルビ 編集化 表示(1) 定義(1) オフラッン(2) ヘルフトロ	
I TREE CONSIST IN DEPENDENT IN	
	*
(支社 支部)	
43 B0	
	10) 10)
90000008 36 AAAA 8907 2784	0
	-
へしつを表示するには[F1]を押してください。 (31,55)	

- 2) 読取り領域を設定します。
 - a) 「領域編集を ON」の状態にします。

領域編集 OFF の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付けク リックするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 ON の状態に 切り替えます。

b) 読取り領域を設定します。

「番号」の文字の左上にマウスポインタを位置付け、「保険料」の文字の右下までドラッグして設 定します。サイズの調整は後で行います。

支社 支盤		
43 B0		
불 号	積類	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9000008	36 AAAA 8907	27840

これで、読取り領域が設定されました。

3) フィールドを設定します。

フィールドの設定を行うときは、「編集領域 OFF」の状態にします。

読取り領域を選択状態にして、[定義]メニューの[活字 ANKS フィールド作成]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの[活字 ANKS フィールド作成]をクリックします。

支社 支援		
43 B(
4 9	● 無 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
9000	008 36 AAAA 8907 27840	1

これで、フィールドが設定されました。

4) フィールド情報を設定します。

フィールド枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックするか、[定義]メニューの [フィールド情報]にマウスポインタを位置付け、クリックするか、またはツールバーの[フィールド 情報]をクリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので各項目を設定します。

フィールトが青華履	x
一般 拡張	
活字ANKS	フィールド名(E): TANK00001
桁数(E): 30 📑	7ォント(<u>T</u>): OCR-B
出力順(Q): 1 📑	🔽 数字(N) 🔲 英字(L) 🔲 加力力(C) 🔲 記号(S)
□ フリー記入(B)	□ 字種限定(Q): 012 ABC 7-(ケ 」 がキゲ +-/
▼ サフウィールト 分割(P)	
	,
	OK キャンセル ヘルプ

桁数	フィールド内に印字可能である最大文字数を設定します。
	空白桁の分も含めます。
フォント	印字される文字のフォントを選択します。
フリー記入	チェックを外します。
サブフィールド 分割	チェックします。
文字種	印字される文字を設定します。
	ここでは、「数字」を選択します。

確認後、[OK]ボタンをクリックします。



これで、フィールド内に桁数分の読取り領域が設定されました。

5) フィールドのサイズを調整します。

a) 「桁区切り線表示 ON」の状態にします。

桁区切り線表示 OFF の状態の場合は、[表示]メニューの[桁区切り線表示]にマウスポインタを位置付け、クリックして桁区切り線表示 ON の状態に切り替えます。桁区切り線表示 ON の状態になると、[表示]メニューの[桁区切り線表示]がチェックされます。

b) サイズを調節します。

マウスポインタを変更したい枠の上に合わせます。 マウスをドラッグしてサイズを調節します。



桁区切り線は、文字と文字の真ん中に合わせます。

支社 支部		
43 B0		
불 号	費 類	# # # (fi)
9000008	36 AAAA 8907	27840

フィールドの位置が決まりました。

c) 「領域編集 OFF」の状態にします。

領域編集 ON の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付けク リックするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 OFF の状態に 切り替えます。

6) 桁ごとの文字種を設定します。

ここでは、「種類」の中央の4桁の文字種を「英字」に設定します。

a) 「種類」の中央の4桁の読取り領域を選択状態にします。

1 桁目の文字の左上にマウスポインタを位置付け、4 桁目の文字の右下までドラッグして設定します。



選択状態になります。

b) フィールド情報を設定します。

選択します。

選択状態の枠の中にマウスポインタを位置付け、[Ctrl]+[Shift]+ダブルクリックするか、 [定義]メニューの[フィールド情報]にマウスポインタを位置付け、クリックするか、またはツー ルバーの[フィールド情報]をクリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので各項目を設定します。

/ールト [%] 情報 一般	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
活字ANKS 読取枠 一括	フィールド名(E)。 TANK00001
桁数(E): 0 🗄	7%小①: OCR-B
出力順(Q): 0 🗧	🗆 数字(M) 🔽 英字(D) 🔲 カカカナ(E) 🔲 記号(S)
□ フリー記入(型)	□ 字種限定(Q): 012 ABC 7/0 がギが +-/
▼ サフラィール・分割化)	A 7
	OK キャンセル ヘルブ

文字種 印字される文字を設定します。 ここでは、「英字」を選択します。

- c) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
- フィールド情報が設定されました。

= 注意事項 =

一般の帳票(ドロップアウトカラー帳票以外)では、雛型帳票に記入済みの帳票を使うことはできません。この場合は、印刷された罫線を参考にして、フィールドを作成します。

支社	安船				
	号		穳	類	
		\square		П	

[補助線表示]を ON にすることで、フィールドサイズ変更時の位置合わせをしやすくなります。 [表示]メニューの[補助線表示]をクリックして、ON の状態にします。



9.6 読取り領域とフィールドの設定(自動設定)

帳票の読取り領域の設定(自動設定)とフィールドの設定(自動設定)について説明します。 自動設定による読取り領域の設定は、以下のような条件の場合に有効です。

- 文字枠で囲まれた読取り領域の場合
- 文字枠の形が長方形であり、すべての辺が 0.3mm~1.0mm の太さの実線である場合

また、読取り領域の設定と同時にフィールドの自動設定も行うことができます。その場合のフィールドの 属性は、以下の中から選択できます。

- 手書き ANKS
- 活字 ANKS
- 手書き日本語
- 活字日本語
- マーク

= 備考 =

抽出対象となる枠は、長方形の形をした枠だけです。角が丸くなっていたり、線が切れていたり、線幅が大きすぎる枠は、自動抽出できません。このような領域を読取り領域やフィールドとして設定したい場合は、手動設定で設定してください。

手動設定で読取り領域を設定する方法については、"9.5 読取り領域とフィールドの設定(手動設定)" を参照してください。

- フィールドの記入タイプを変更する場合は、変更したいフィールドをマウスで選択し、[定義]メニューの中から変更したいフィールド作成コマンドを選択してください。
- 以下の設定で設定する値は、帳票イメージの伸縮誤差などの影響によって、設定した値どおりの結果 が表れない場合があります。期待どおりの結果が出なかった場合は、設定した値を調整してください
 (各設定値には、最大で帳票イメージサイズ分の値が設定できます)。
 - [領域設定]ダイアログボックスの「抽出する文字枠の幅/高さ」(最小幅および最大幅、最小 高さおよび最大高さ)に設定する値
 - [詳細設定 文字]ダイアログボックスの「文字枠間の隙間」、および「平均文字幅」に設定す る値
 - [詳細設定-マーク]ダイアログボックスの「マーク枠間の隙間」に設定する値
- 活字 ANKS フィールド について、空白桁を含む各桁ごとの認識結果を出力したい場合は、自動抽出 後にフィールド 位置の調整が必要です。

詳細は、"9.5.6 サブフィールド分割を利用した活字 ANKS フィールドの設定"を参照してください。

自動抽出には、帳票全体の読取り領域を抽出する場合と、一部分だけを抽出する場合の2種類の方法があ ります。以下に、それぞれの場合の設定方法を説明します。

(1) 全体抽出する場合

[手順]

書式定義画面を表示します。
 書式定義する縮小イメージを、"9.3.1 書式定義の画面表示"と同様の操作で表示します。

2004-05-34-55 7118日 #美田 天市は 実育の わつより 4718 画 <u>MEN 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 </u>		_ 6 ×
	0	
Address		
A4.198.単デキ24.11.1511.5180.72555へ (7)	701 1440 5	

2) [定義]メニューの[領域設定]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	「定義①」オフ ⁵ ション@) ヘルフ ^{°(} 出) 帳票情報(S) コットロ(いたま2/C)	ान हा
<u> </u>	77-707 值到底22 知識処理情報(_) 位置決約/情報(_)	
	積域設定(<u>A</u>)… 抽出開始(<u>G</u>) 抽出計が201/ <u>R</u>)	
NAME	手書きANKS7ィールド作成(①) Ctrl+H 活字ANKS7ィールド作成(①) Ctrl+T 手書き日本語7ィールド作成(①) Ctrl+J 活字日本語7ィールド作成(①) Ctrl+J アーワスールド作成(①) Ctrl+J インフィールド作成(①) Ctrl+J	
	認識対象外領域作成(Q) 位置決め登録(E)	
Address		$\neg \neg \neg$

[領域設定]ダイアログボックスが表示されます。

「読取り領域の自動抽出」に、自動設定の対象となる黒で印刷された文字枠のサイズを指定します。
 次に、「フィールドの自動設定」に、フィールド化したい読取り領域の条件を設定します。

領域設定		x
_ 読取り領域	の自動抽出	
抽出する	文字枠の幅/高さ	
サイズ・	● 指定する(Y)	○ 指定しない(N)
最小幅(1): 🕄 🔺 mm	最小高さ(2): <mark>4 📑</mark> mm
最大幅(3): 10 🛨 mm	最大高さ(<u>4</u>): 10 📑 mm
_ロ フィールドの	の自動設定	
自動抽出	」: • 行う(<u>A</u>)	● 行わない(出)
記入外77	': ● 文字(©)	C マーク(M)
(全体抽出	近了部分抽出(P)	++>zel ^11.7°

= 備考 =

フィールド属性の選択は、記入タイプを選択して[詳細設定]ボタンをクリックし、それぞれの詳細 設定のダイアログボックスを表示して行います。詳細は、ヘルプを参照してください。

4) 設定後、[全体抽出]ボタンをクリックします。

設定した条件に基づいて、帳票イメージ内の対象となる読取り領域とフィールドが作成(自動抽出) されました。

図 DynaEye - 書式定義 7ヶル(E) 編集(E) 表示(V) : 「頭 ■」 「マ ● ()	ràu 175470 46760 1990年1991日 19	
	[読取り傾域とフィールドが作成されました!]	0
NAME		
Address		

(2) 部分抽出する場合

[手順]

書式定義画面を表示します。
 書式定義する縮小イメージを、"9.3.1 書式定義の画面表示"と同様の操作で表示します。

Novorentation huter and		
	0	
Address		

2) [定義]メニューの[領域設定]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

	帳票情報(S) 7/−ルド情報(C) 知識処理情報(L) 位置決助情報(C)	
	領域設定(A) 抽出開始(G) 抽出キャンセル(R)	
NAME	手書きANKSフィールト作成(出) Otrl+H 活字ANKSフィールト作成(U) Otrl+T 手書き日本語フィールト作成(U) Otrl+N 活字日本語フィールト作成(U) Otrl+J アーワィールド作成(U) Otrl+J インワィールド作成(U) Otrl+M イメージフィールド作成(U) Otrl+M イメージフィールド作成(U) Otrl+M	
	認識対象外領域作成(Q) 位置決助登録(E)	
Address		

[領域設定]ダイアログボックスが表示されます。

「読取り領域の自動抽出」に、自動設定の対象となる黒で印刷された文字枠のサイズを指定します。
 次に、「フィールドの自動設定」に、フィールド化したい読取り領域の条件を設定します。

Ŷ	颠城設定			×
	-読取り領域の	自動抽出		-
	抽出する文	字枠の幅/高さ		
	サイズ・	● 指定する(Y)	● 指定しない(N)	
	最小幅(1):	3 <u>→</u> mm	最小高さ(2): 4 📑 mm	
	最大幅(<u>3</u>):	10 📑 mm	最大高さ(4): 10 📑 mm	
	- フィールドの	自動設定		-
	自動抽出:	€ 行う(<u>A</u>)	○ 行わない(世)	
	記入如?:	● 文字(○)	C マーク(<u>M</u>)	
	全体抽出(E)		キャンセル ^ルフ°	

= 備考 =

フィールド属性の選択は、記入タイプを選択して[詳細設定]ボタンをクリックし、それぞれの詳細 設定のダイアログボックスを表示して行います。詳細は、ヘルプを参照してください。

- 4) 設定後、[部分抽出]ボタンをクリックします。
- 5) Address の欄を囲むように選択し、[定義]メニューの[抽出開始]にマウスポインタを位置付け、 クリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 頃 国 (C)	定義① 打³/42② ヘルフ*① 帳票情報(S) カール*情報(E) 知識処理情報(L) 位置決助情報(C)	
	領域設定(<u>A)</u> 抽出開始(<u>G</u>) 抽出キャンセル(B)	
NAME	手書きANKS7パールド作成(山)(活字ANKS7パールド作成(山)(手書音目本語7パールド作成(山)(活字日本語7パールド作成(山)(アーファイールド作成(山)()(パージフィールド作成(山)()()()()()()()()()()()()()()()()()()	Ctri+H Ctri+T Ctri+J Ctri+J Ctri+J Ctri+I
Address	認識対象外領域作成(Q) 位置決助登録(E)	

指定した領域内の対象となる枠が抽出され、読取り領域とフィールドが作成(自動抽出)されました。



[読取り領域とフィールドを削除する方法]

設定した読取り領域を削除したい場合は、以下のいずれかの方法で削除します。

- [編集]メニューの[領域編集]をONにしたあと、削除したい読取り領域をマウスで選択し、[編集]メニューから[削除]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
- [編集]メニューの[領域編集]をONにしたあと、削除したい読取り領域をマウスで選択し、
 [Delete]キーを押します。

設定したフィールドを削除したい場合は、以下のいずれかの方法で削除します。

- 削除したいフィールドをマウスで選択し、[編集]メニューの[削除]にマウスポインタを位置付け、 クリックします。
- 削除したいフィールドをマウスで選択し、[Delete]キーを押します。

9.7 知識処理情報の設定

住所や氏名などの読取り項目は、数値項目などと違い、記入内容が日本語としての意味を持っています。 人間がこのような項目を読み取る場合は、たとえ個々の文字としては正しく認識できなくても、文字列とし ての意味を捉えることによって、文字列全体として正しく読み取ることができます。この知的な働きをコン ピュータに代行させることを知識処理といいます。

知識処理情報とは、住所や氏名といった、知識処理を働かせるためにフィールドに与える意味情報です。 知識処理情報の設定によって、認識精度は向上します。

さらに、関連する情報を持つフィールドをグループ化することによって、グループとしての意味を持たせ ることができ、グループ全体の認識精度を向上させることができます。

たとえば、書式定義で都道府県の認識部分を1フィールド、それ以降の住所の認識部分を1フィールドに 設定しておき、[知識処理情報]ダイアログボックスでその2つのフィールドを1つのグループに設定する と、2つのフィールド(都道府県と都道府県以降の住所)が1つの文字列として意味を持ちます。

複数のフィールドを1つのグループに設定するときには、各フィールドのフィールド名を使用して知識処 理情報を設定します。

= 注意事項 =

知識処理情報を設定するには、あらかじめフィールド情報を設定する必要があります。

フィールド情報の設定については、"9.5 読取り領域とフィールドの設定(手動設定)"を参照してください。

```
[手順]
```

以下に、書式定義(フィールドおよびフィールド名)を図のように設定してあるものとして、知識処理情報を設定する手順を示します。



1) 書式定義画面を表示します。

デスクトップ画面で、書式定義する縮小イメージにマウスポインタを位置付け、[書式定義]アイコンまでドラッグ&ドロップします。

詳細は、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。

2) [定義]メニューの[知識処理情報]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

図 DynaEye - 書式定義 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) [定義(T) 打%ョン(Q) ヘルフ°(H)	
	帳票情報(S) フィールト*情報(E)	
	知識処理情報(L) 位置決助情報(C)	
9 Anchor	領域設定(A) 抽出開始(<u>G</u>) 抽出キャンセル(<u>R</u>)	
Motor Limite	手書きANKS7ィールド作成(生) Ctrl+H 活字ANKS7ィールド作成(生) Ctrl+T 手書き目本語7ィールド作成(生) Ctrl+N 活字日本語7ィールド作成(生) Ctrl+N マーワィールド作成(生) Ctrl+N インティールド作成(生) Ctrl+N	していただいた: 青根を随時お知:
作: 所	認識対象外領域作成(Q) 位置決め登録(E)	

[知識処理情報]ダイアログボックスが表示されます。

3) 各項目を設定します。

知識処理情報		×
知識処理名(<u>G</u>): 住所	▼ 表示(\)	
処理タイプ(工): 住所	•	
「関連フィールド情報		
郵便番号	日本語_/ マーウ	日本語字種限定
1 郵便番号	▼ 1 住所	▼ 都道府県 ▼
2	 2 都道府県マーク 	▼ ▼
3	▼ 3 住所1	▼ 住所 ▼
フリかナ	氏名種別 4	▼ ▼
1	▼ 5	▼ <u></u>
2	• 6	
3	▼ 7	▼ <u>▼</u>
4	▼ 8	▼ ▼
5	9	▼ ▼
文字種()):	I 0	
個人辞書名(P):	参照(<u>B</u>)	
	閉じる(<u>C</u>) 登録(<u>A</u>)	削除(<u>D</u>) へルフ [。]

知識処理名 住所の知識処理情報を設定する場合は「住所」、氏名の知識処理情報を設 定する場合は「名前」といった、意味のある名前をつけます。

処理タイプ 「住所」、「氏名」、「個人」の中から選択します。

関連フィールド情報 設定してあるフィールド情報のフィールド名が表示されますので、関連付けたいフィールド名を選択します。関連フィールド情報に並べるフィールドの順番は、この例のように「住所」「都道府県マーク」「住所1」と帳票上の 住所と一致するようにしてください。

> また、氏名にフリガナのフィールドがある場合は、フリガナの字種として 以下のいずれかを選択します。

カタカナ(濁点付カナ有)

カタカナ(濁点付カナ有)+ひらがな

カタカナ(濁点付カナ無)

カタカナ(濁点付カナ無)+ひらがな

4) 設定後、[登録]ボタンをクリックします。

これで、知識処理情報が設定されました。

同じように他のフィールドの知識処理情報も設定してください。

姓フィールドと名フィールドを一緒に定義する場合は、姓フィールドの氏名種別および日本語字種限 定には「姓」を、名フィールドの氏名種別および日本語字種限定には「名」を指定してください。

知識処理情報							×
知識処理名(G):	氏名(姓)			▼ 表示	.w		
処理タイプ(<u>T</u>):	氏名						
┌─関連フィールド情朝	i						_
郵便番号			日本語 /	(マーク		日本語字種限定	
1	v		1 月	漢字姓	•	姓 💌	
2	Ŧ		2		•		
3	Y		зГ		•	_	
フリカナ		氏名種別	4		•	<u></u>	
1 フリガナ	姓 🗾	姓 💌	5		<u>•</u>	<u></u>	
2	-	<u></u>	6		•	<u></u>	
3	•	_	7		<u>•</u>	_	
4	•	T	8		<u>_</u>	v	
5	•	_	9		_	_	
文字種(<u>M</u>):	加加た(蜀点付加ナ有)	•	10		•	v	
個人辞書名(P):				参照(<u>B</u>)			
			閉じる	©) 登録(<u>A</u>)	削除([2) ^///7°	

知識処理情報								×
知識処理名(<u>G</u>):	氏名(名)			•	表示♡			
処理タイプ(<u>T</u>):	氏名			-				
┌─関連フィールトッ情報	ā							
郵便番号			日本語	/ マーク			日本語字種随	定
1	Y		1	漢字名		•	名	-
2	v		2			-		-
3	*		З			-		-
フリガナ		氏名種別	4			-		-
1 フリガナ:	名 🗾	名 💌	5			-		-
2	•	_	6			-		-
3	•	_	7			-		-
4	•	_	8			-		-
5	•	_	9			-		-
文字種(<u>M</u>):	かかけ(蜀点付かけ有)	•	10			•		-
個人辞書名(P):				参照(<u>B</u>)				
			閉じ	3©) 🔮	¿錄(<u>A</u>)	削除(<u>C</u>		7°

設定例

帳票に対する知識処理情報の設定例を紹介します。

例1

姓名が同一フィールドになっている帳票の設定例を示します。

姓名カナ														
					-	-	-	 · · · ·	· · · ·	· · · ·	·			
姓名漢字														
		 	 -	 				 				 	1	

この帳票の場合の知識処理情報の設定は、以下のようになります。

知識処理情報							×
知識処理名(<u>G</u>):	姓名同一フィールド			•	表示♡		
処理タイプ(T):	氏名			•			
┌─関連フィールド情幸	ī ———						
郵便番号			日本語	/ マーク		日本	語字種限定
1	Ŧ		1	姓名漢字		▼ 姓名	•
2	Ψ.		2			•	$\overline{\nabla}$
3	v		З			•	~
フリガナ	E	5.名種別	4			•	~
1 姓名力+	-	姓名 💌	5			•	~
2		~	6			•	$\overline{\nabla}$
3		~	7			•	~
4		~	8			•	$\overline{\nabla}$
5		~	9			•	~
文字種(<u>M</u>):	かかけ(蜀点付加ナ有)	•	10				_
個人辞書名(P):				参照(<u>B</u>)			
			閉じ	3©) 登録	录(<u>A</u>) 肖	リ除(<u>D</u>)	V⊮7°

例 2

住所がフリー記入でマークフィールドがある帳票の設定例を示します。



この帳票の場合、以下のようにフィールドを分けて設定します。



この帳票の場合、以下のようにフィールドを設定します。この場合、住所3の領域が上の行に重ならない ようにしてください。

日本語フィールド 住所1、住所2、住所3

マークフィールド

都道府県マーク、市郡区マーク

上記のフィールドを知識処理情報の設定の関連フィールドとして定義します。これによって、上記の5つのフィールドが同一の住所の一部であることを定義できます。

この帳票の場合の知識処理情報の設定は、以下のようになります。

知識処理情報			×
知識処理名(G):	住所(マークあり・行区切りあり)	▼ 表示(⊻)	
処理タイプ(工):	住所	▼	
┌─関連フィールド情報	ā.—		
郵便番号		日本語 / マーウ	日本語字種限定
1	•	1 住所1	▼ 都道府県 ▼
2	v	2 都道府県マーク	▼ ▼
3	v	3 住所2	▼ 住所 ▼
フリガナ	氏名種別	4 市郡区マーク	
1	•	5 住所3	▼ 住所 ▼
2	•	6	•
3	•	7	•
4	•	8	•
5	v	9	▼ ▼
文字種(<u>M</u>):	_	10	•
個人辞書名(P):		参照(<u>B</u>)	
		閉じる(C) 登録(A) 削	滕(<u>D</u>) へルフ [®]

例 3

住所がフリー記入で行が1行ごとに分かれている帳票の設定例を示します。

住所	

この帳票の場合、以下のようにフィールドを分けて設定します。

1255	
1±P/T	
	住所1
	14/172

この帳票の場合、以下のようにフィールドを設定します。この場合、住所2の領域が上の行に重ならない ようにしてください。

日本語フィールド

住所 1、住所 2

上記のフィールドを知識処理情報の設定の関連フィールドとして定義します。このとき、字種限定は、2 つのフィールドとも「住所」になります。都道府県マークがないため、「住所1」のフィールドに都道府県以 外の住所(市郡区など)が記入される場合があるので、都道府県として字種限定することができません。 この帳票の場合の知識処理情報の設定は、以下のようになります。

知識処理情報					×
知識処理名(G):	住所(マークなし・行区切りあり)	_	表 ▼	示⊘	
処理タイプ(<u>T</u>):	住所		•		
┌─関連フィールド情報	ā				
郵便番号		日本謡	1/7-5		日本語字種限定
1		1	住所1	•	住所 💌
2	-	2	住所2	•	住所 💌
3	-	З		•	_
フリガナ	氏名種別	4		•	_
1		5		•	_
2	•	6		•	_
3	•	7		•	_
4	_	8		•	_
5	•	9		•	_
文字種(M):	加加た(蜀点付加力有)	10		•	T
個人辞書名(P):	[参照(<u>B</u>)		
		閉じ	る(2) 登録(4	<u>)</u> 削除(D) <u>^///7</u> *

例4

個人辞書を指定する帳票の設定例を示します。

フリガナ					
学校名					

この帳票の場合の知識処理情報の設定は、以下のようになります。

知識処理情報			X
知識処理名(G):	学校	▼ 表示	₩ (
処理タイプ(工):	個人		
-関連フィールト*情報	I		
郵便番号		日本語 / マーウ	日本語字種限定
1	V	1 学校名	•
2		2	▼
3	V	3	▼
フリカンナ	氏名種別	4	▼
1 フリガナ	•	5	▼ ▼
2	•	6	▼
3	•	7	▼
4	•	8	
5	•	9	▼
文字種(M):		10	
	, _		
個人辞書名(P):	C:¥DynaEye¥DIC¥School.dic	参照(<u>B</u>)	
		開じる(<u>C</u>) 登録(<u>A</u>)	<u>削除(D)</u> ^ルフ°

個人辞書は、あらかじめ作成しておく必要があります。作成方法については、"第14章 知識辞書編集"を 参照してください。

= 備考 =

- 手書き日本語フィールド情報の日本語字種限定の設定(知識処理情報の字種限定)は、読取り対象文字種の限定に効果があります。たとえば、都道府県の設定にすると、都道府県名に現れる漢字だけで認識処理を行います。
- [知識処理情報]ダイアログボックスでグループ化したフィールドの出力結果は、グループ単位で出力されます。そのため、複数のフィールドを1つのグループに設定する場合は、1グループにつなげたときに文字列として意味がわかるように指定してください。

なお、グループは、関連フィールド情報の郵便番号、フリガナ、および日本語/マークの3種類あり ます。

- [知識処理情報]ダイアログボックスでグループ化したフィールドの合計桁数は、680桁以内でなければなりません。680桁を超えている場合は、各フィールドの桁数を調節してください。
- [知識処理情報]ダイアログボックスにおいて、処理タイプに住所を選択し、関連フィールド情報に
 郵便番号フィールド、住所フィールドを設定しておくと、郵便番号または住所のどちらか一方が未記入の場合でも、帳票認識時に記入されているもう一方の情報から認識して補うことができます。たとえば、
 郵便番号が未記入で住所が記入されている場合、ここでの知識処理情報の設定によって住所から特定で
 きる郵便番号を出力できます。詳細は、"11.3 郵便番号変換からの修正"の"備考"を参照してください。

9.8 位置決め情報の定義

帳票を読み取るときに、帳票の位置ずれを起こさないように補正するための方法を説明します。

9.8.1 基準マークの設定

基準マークは、あらかじめ、帳票の位置を示すために帳票の端3箇所に長方形でマークをつけたものです。 一般の帳票で帳票 ID 識別方式の異種帳票処理を行う場合、帳票照合処理を行う前に基準マークを利用し て帳票 ID を認識する処理が行われるため、基準マークの設定が必要になります。

なお、基準マークの帳票設計規約については、"C.3 基準マーク付きの帳票設計"を参照してください。

[手順]

この例では、サンプルデータ「練習1(書式定義用)」に基準マークを設定します。

書式定義画面を表示します。

サンプルデータ「練習1(書式定義用)」を、"9.3.1書式定義の画面表示"と同様の操作で表示します。

题 DynaEye - 書式定義	_ 8 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 定義(E) オブカン(Q) ヘルブ(E)	
4 55 50 9.9 5 22 5 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 F	
<u>月刊〇〇10月号建者アンケート</u>	
(1007年11月30日まで有効)	
本誌でおもしろかった記事は何でしたか?左貫に記載の記事 番号でお答えください。	
本誌でつまらなかった記事は何でしたか?左頁に記録の記事 番号でお笑えください。	
おれ入りますが、該当する書号をご記入ください。	
1. 2. 82 8 3. 998 4. 82	
LL 8、サービス数 10、数数 11.学生 12.その後	
分野	
4. 不動症束 5. 病社・御先・小売 6. 金融・証券	
11. 製造業 12. 販産 13. 数通・出版 14. その独	
PCの用遺(2つまで)	
主に使うソフト (2つまで)	
「 「 1.7-プロ 2. 奈計算 1.データペース 4. 意思ソフト	
↓ ↓ 5. グラフィックス 4. プログラミング業務 7. ゲーム 8. 営業 9. その物	
97101	
	IF 418 - 244 N
へゆうを表示するには [F1]を押していたさい。	(119, 161.)

2) 帳票情報の設定をします。

「基準マーク付き帳票」および「帳票 ID フィールド付き帳票」をチェックし、「帳票 ID」を指定しま す。詳細は、"9.4.2 一般の帳票で異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を行う場合"を参照してください。

3) 「領域編集 ON」の状態にします。

領域編集 OFF の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 ON の状態に切り替えます。

4) マークを選択します。

選択したい場所の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして選択状態にします。

國 DynaEye - 書式定義
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 定義(T) オブション(Q) ヘルプ(H)
In Incention International Int
月刊OO10月号読者アンケート 「マッグします!」
(1997年11月30日まで有効)
本誌でおもしろかった記事は何でしたか?左頁に記載の記事 番号でお答えください。
本誌でつまらなかった記事は何でしたか?左頁に記載の記事 番号でお答えください。

5) [定義]メニューの[位置決め登録]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツール バーの[位置決め登録]アイコンをクリックします。

國 DynaEye - 書式定義
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 定義(I) オプション(Q) ヘルプ(H)
III III QQ XXX S G®ØØØVIL B
■ 位置決め登録 <u>月刊〇〇10月号読者アンケート</u> (1997年11月30日まで有効)

6) [位置決め情報]ダイアログボックスが表示されるので、「基準マーク」を指定します。

位置決め情報		
- 属性		
つ プレED刷(P)		
○ 位置決め用マーク(M)		
● 臺準マーク(N)		
○ 照合無視領域(©)		
OK キャンセル ヘルフ°		

- 7) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
 基準マークが設定されました。
- = 注意事項 =
 - 基準マークと位置決め用マークとは異なるものです。位置決め用マークを基準マークとして用いることはできません。
 - 基準マークは、右上、左上、左下の3箇所に設定します。

9.8.2 アンカーパターンの設定

アンカーパターンとは、帳票を読み取るときに、帳票の位置ずれや傾きを補正するために使う特徴的な絵 柄のことです。通常、書式定義プログラムが自動抽出しますが、以下の場合にアンカーパターンを手動で設 定する必要があります。

- 書式定義の起動直後に、「帳票に不具合な点がなければ、アンカーパターンを手動で設定してみてく ださい」などの、警告メッセージが表示された場合
- 書式定義で書式定義情報を保存するときに、「帳票に不具合な点がなければ、アンカーパターンを手動で設定してみてください」などの、警告メッセージが表示された場合
- 帳票に、位置決め用マークを印刷した場合
- = 注意事項 =
 - 帳票によっては、アンカーパターンを手動で設定しても、読取りできないものがあります。このよう な場合は帳票デザインの変更が必要です。詳細は、"J.1 読取りに適さない帳票イメージと対策"を参照 してください。

アンカーパターンには、雛型帳票の印刷内容(プレ印刷)を使用するものと、定型の位置決め用のマーク を使用するものの2種類があります。以下に、それぞれの場合の設定方法を説明します。

- (1) プレ印刷の部分をアンカーパターンにする場合
 - [手順]
- 1) 書式定義画面を表示します。

サンプルデータ「書式定義をしましょう」を、"9.3.1 書式定義の画面表示"と同様の操作で表示します。

Limit	ば。 お客様3 □□_□□□□□	年 月 日 ただいたお客様には 研究お知らせします。	
	柳道		
75 <i>#</i> +		200	
70 前 姓	*		
■ 報道許号	()	※キはみんなの願い 7ンカー自動車株式会社	

2) 「領域編集 ON」の状態にします。

領域編集 OFF の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 ON の状態に切り替えます。

 ・帳票のプレ印刷(雛型帳票に最初からある印刷)から、アンカーパターンとして適当な絵柄の部分を 選択します。選択したい部分の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして選択状態にし ます。

Anchor Motor	お客様登録カード
ドラッグします!	- 登録をして 最新の情報
ご 住 所	都追 府県

 4) [定義]メニューの[位置決め登録]にマウスポインタを位置付け、クリックするか、またはツール バーの[位置決め登録]アイコンをクリックします。

國 DynaEye - 書式定義 ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	定義① オフション② ヘルフ℃⊞
	KE C Q®Q®CCT B
	位置決め登録
Anchor	お客様登録カード。
Limite	d

5) [位置決め情報]ダイアログボックスが表示されるので、「プレ印刷」をチェックします。

位置決め情報	×
- 属 性 アンカーハ [®] ターン	
 ○"LED刷(P) ○ 位置決め用マーク(M) 	
C 基準マーク(N)	
○ 照合無視領域(C)	
OK ++)21/ ^1/7	

6) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。

アンカーパターンは大きさが固定なので、以下のようになります。



アンカーパターンが登録されました。

= 備考 =

アンカーパターンを適当な場所に移動する場合は、アンカーパターンの枠の中にマウスポインタを位 置付け、移動したい場所までドラッグ&ドロップします。



アンカーパターンを設定するポイント

- 入力時の濃度の変化に影響を受けにくい場所を選択する かすれにくい/つぶれにくい場所を選択してください。黒印刷の大きい(太い)場所が望ましいです。
- 記入 / 押印される場所を避ける
 元のプレ印刷のパターンが変わってしまい、誤りを起こすことがあります。
- ユニークなパターンを選択する
 同じパターンが帳票上に複数あるものを避けてください。
- アンカーパターンは3個~10個程度設定し、お互いの位置を5cm 程離して設定してください。数が 少なかったり、距離が近すぎたりすると、位置決めができません。
- 帳票の端から少し離れた場所にアンカーパターンを設定する
 帳票が破れた場合など、端が入力されないことがあるためです。
- アンカーパターン中の黒 / 白の面積が同程度のものが望ましい
 このような場所が位置決めしやすいためです。

以下に、アンカーパターンを設定するのに好ましい場所、および好ましくない場所の例を示します。

- アンカーパターンを設定するのに好ましい場所
 - タイトルなどの大きい文字の部分
 - 黒帯中の白抜き文字の部分
 - ロゴマークの部分
- アンカーパターンを設定するのに好ましくない場所
 - 細かい印刷文字を含む部分(10ポイント未満の文字)
 - 罫線ばかりで構成されている部分(文字枠の端など)
 - 網掛け / 網点で印刷してある部分
 - 濃淡のある部分(写真など)
 - カラー印刷の部分(ただし、スキャナーから2値の入力を行った場合に、白/黒どちらになるか 明確なものは使用可能です)
 - 帳票上に同じものがたくさんあるもの(単に線が交差しただけの場所など)
 - 真黒い場所や空白部分(位置決めできないため)

(2) 位置決め用マークをアンカーパターンにする場合

アンカーパターンには、位置決め用マークを設定することもできます。帳票を新規設計するときに、位置 決め用マークを印刷しておくことによって、読取り精度を向上させることができます。

= 備考 =

位置決め用マークの仕様については、"C.1.4 位置決め用マークの仕様"を参照してください。

[手順]

1) 書式定義画面を表示します。

書式定義する縮小イメージを、"9.3.1 書式定義の画面表示"と同様の操作で表示します。

間 Dyna Eya - 書式定義		_ & ×
27(4日 編集の 表示の 定義の わかつの ふがし		
I II I		
NAME	0	
Address		

2) 「領域編集 ON」の状態にします。

領域編集 OFF の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付けクリッ クするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 ON の状態に切り替え ます。

3) 帳票中のマークを選択します。

選択したい場所の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして選択状態にします。

図 DynaEye - 書式定義 ファイル (E) 編集(E) 表示(V) 定義(D) オブション(2) ヘルプ(H)	
4 1000000000000000000000000000000000000	
NAME Fラッグします!	

 (定義)メニューの[位置決め登録]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツール バーの[位置決め登録]アイコンをクリックします。



5) [位置決め情報]ダイアログボックスが表示されるので、「位置決め用マーク」をチェックします。

位置注	夬协' 皆 報	×	
「属	性 アンカーハ쒛ーン		
	○ プレ印刷(Ⴒ)		
	● 位置決め用7-5000		
	○ 基準マーク(N)		
	○ 照合無視領域(C)		
	OK ++>>te/ ^//7°		

確認後、[OK]ボタンをクリックします。
 アンカーパターンは大きさが固定なので、以下のようになります。

國 DynaEye - 書式定義 ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	定義(I) オプション(Q) ヘルプ(<u>H</u>)
NAME	

アンカーパターンが登録されました。

= 備考 =

アンカーパターンを適当な場所に移動する場合は、アンカーパターンの枠の中にマウスポインタを位 置付け、移動したい場所までドラッグ&ドロップします。

- アンカーパターンを設定するポイント
 - アンカーパターンを設定した場所の中央にマークがくるように、アンカーパターンを位置決めしてください。

マークが端にあったり、はみ出したりしている場合には、正しく読み取れない場合があります。

アンカーパターンを設定した領域に、マーク以外の印刷が入らないようにしてください。マーク以外の印刷が入ると、正しく読み取れない場合があります。

9.8.3 照合無視領域の設定

書式定義では、帳票イメージ内の情報を基に帳票照合辞書が作成されます。そして帳票認識を行うとき に、帳票照合辞書と帳票イメージを一致(帳票照合)させて文字を認識します。しかし、細部の微妙な違い が影響して帳票照合時にエラーが発生することがあります。

帳票照合時に発生する細部の微妙な違いをあらかじめ指示して、帳票照合時にエラーを発生させないよう にするための情報が、照合無視領域です。

たとえば、一部分だけ異なる帳票(たとえば月度だけ異なる帳票)を認識するには、その部分(月度)が 印刷されている部分を照合無視領域に設定します。

以下に、照合無視領域を設定する方法を説明します。

= 注意事項 =

異種帳票認識処理における「帳票レイアウト識別方式」の動作は、照合無視領域の設定とは無関係です。 デザインの異なる帳票に照合無視領域を設定しても、「帳票レイアウト識別方式」が同一の帳票とみなすことはありません。

[手順]

ここでは、サンプルデータ「練習1(書式定義用)」に照合無視領域を設定します。

1) 書式定義画面を表示します。

書式定義する縮小イメージを、"9.3.1 書式定義の画面表示"と同様の操作で表示します。

- 國 DynaEye - 書式定義	_ # ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 定義(E) オブカン(D) ヘルブ(E)	
4 55 50 00 52 5 6 6 6 7 6 7 5 6 5 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7	
<form></form>	
へゆフを表示するには [F1] を押してください。	(119, 161)

2) 「領域編集 ON」の状態にします。

領域編集 OFF の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付けクリッ クするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 ON の状態に切り替え ます。 ・帳票中の照合対象としない領域を選択します。
 選択したい場所の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして選択状態にします。



4) [定義]メニューの[位置決め登録]にマウスポインタを位置付けし、クリックするか、またはツールバーの[位置決め登録]アイコンをクリックします。



5) [位置決め情報]ダイアログボックスが表示されるので、「照合無視領域」をチェックします。

位置決め情報
「属性」 アンカーハやーン
つ プレED刷(P)
○ 位置決め用マーウ(M)
○ 基準マーク(№)
● 照合無視領域(C)
OK ++>>セル ^11/7°

確認後、[OK]ボタンをクリックします。
 照合無視領域が設定されました。

= 注意事項 =

- 必要以上に照合無視領域を設定しないでください。帳票認識時に帳票照合に失敗する場合があります。
- 照合無視領域にフィールド枠を重ねる、または照合無視領域付近にフィールド枠を作成すると誤認識 する場合があるので、フィールド枠の作成には注意してください。

9.9 フィールド 情報の拡張定義

フィールド情報の拡張定義について説明します。

9.9.1 帳票 ID の設定

帳票 ID 識別方式で異種帳票処理を行う場合の帳票 ID の設定方法を説明します。

[手順]

ここでは、サンプルデータ「練習1(書式定義用)」に帳票 ID を設定します。

1) 書式定義画面を表示します。

サンプルデータ「練習1(書式定義用)」を、"9.3.1書式定義の画面表示"と同様の操作で表示します。

國 DynaEye - 書式定義	_ 8 ×
ファ(ルビ) 編集(2) 表示(2) 定義(1) わうい2(2) へいが(2)	
네 팀팀 백 이이 핏덟 듯 죄학의회위위한 집	
<u>月刊〇〇10月号連者アンケート</u>	
(1997年11月30日まで有効)	
本語であるしろかった記事は何でしたか?在真に記載の記事 番号でお答えください。	
本誌でつまらなかった記事は何でしたか?左頁に記載の記事 番号でお答えください。	
1. 秋雨音 2. 総定音 3. 管理論 4. 自言 5. 研究 - 野奇 6. 茶用曲 7. 新学曲 6. 第月曲	
R.サービス職 10. 機能 11. 学生 12. その他	
分野 1.コンピュータ展進 2. 農林水産素 1. 建設業	
4. 不動産素 5. 病社・御売・小売 6. 金融・証券 7. 学校・教育 8. 道聴者 8. サービス 10. 官公内	
11. 製造業 12. 簡単 13. 数通・出版 14. その他	
5.農味 6. その他	
主に使うソフト (2つまで)	
「「」「「ワープロ 2 表計算 3 データベース 4 素書ソフト 「 5.グラフィックス 4 プログラミング言葉 7 ペール	
L 8. ∰ # 9. €0 mb	
97101	
-	
ヽルーブを表示する(こは [F1] もキ押して(ださい。	(119, 161)

2) 帳票情報の設定をします。

「基準マーク付き帳票」および「帳票 ID フィールド 付き帳票」をチェックし、「帳票 ID」を設定しま す。詳細は、"9.4.2 一般の帳票で異種帳票処理(帳票 ID 識別方式)を行う場合"を参照してください。

3) 帳票 ID の読取り領域を設定します。

読取り領域を設定する場合、「領域編集 ON」の状態にします。

領域編集 OFF の状態の場合は、[編集]メニューの[領域編集]にマウスポインタを位置付けクリッ クするか、またはツールバーの[領域編集]アイコンをクリックして、領域編集 ON の状態に切り替え ます。

4) 領域を長方形で想定し、想定した長方形の左上にマウスポインタを位置付け、右下までドラッグして 領域を指定します。

帳票 ID の読取り領域は、基準マークより内側に設定します。



5) 帳票 ID フィールドを設定します。

フィールドの設定を行うときは、「領域編集 OFF」の状態にします。

帳票 ID の読取り領域をクリックして選択状態にします。

フィールドを、手書き ANKS フィールドまたは活字 ANKS フィールドに設定します。

手書き ANKS フィールド として設定する場合は、[定義] メニューの [手書き ANKS フィールド 作 成] にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの [手書き ANKS フィールド 作 成] アイコンをクリックします。

活字 ANKS フィールド として設定する場合は、[定義] メニューの [活字 ANKS フィールド 作成] にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの [活字 ANKS フィールド 作成] ア イコンをクリックします。

選択した読取り領域を囲む形で赤色のフィールド枠が作成されました。

6) フィールド情報を設定します。

フィールド枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックします。

[フィールド情報]ダイアログボックスが表示されるので、[一般]タブを設定してから、[拡張]タ ブをクリックします。

7) 「 帳票 ID フィールド 」をチェックします。

7ィールド情報	×
一般 拡張	
	I
□ 7 [×] -97xy9@):	I
□ デーダ編集(E):	I
ゴミ取りサイズ(G): 幅 3 📑 高さ 3 🚍 (単位は1/10mm)	
OK キャンセル ヘルプ	

8) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。

書式定義に帳票 ID が付けられました。

上記の手順で、2枚目のサンプルデータも同じように書式定義を行います。

= 備考 =

サンプルデータのように、帳票 ID が基準マークから離れた位置にある場合、帳票イメージの伸縮誤差な どの影響によって位置決めがずれることがあります。そのため、帳票 ID の読取り領域は多少大きめに設定 してください。

9.9.2 データチェック

データチェックとは、帳票の認識結果に対して、それが妥当かどうかを与えられたルールに沿ってチェックする機能です。

データチェック機能については、"付録 G データチェック機能"を参照してください。

[手順]

以下に、例として図のような帳票の場合のデータチェックを設定する手順を示します。

単価			1	数量	1		1	金額	Į				
		1	0	0			2				2	0	0
		5	5	0		5	0		2	7	5	0	0

ここでは、1行目の「単価1」フィールドと「数量1」フィールドの積が「金額1」フィールドと等しいか どうかをチェックします。

1) 書式定義画面を表示します。

詳細は、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。

- データチェックの設定をする読取り領域、および「フィールド情報」の設定をします。「単価1」、「数量1」および「金額1」の読取り領域を設定し、[フィールド情報]で、フィールド名や桁数、文字種などを設定します。詳細は、"9.5.1文字読取り領域の設定とフィールドの設定"を参照してください。
- 3) 「 金額 1」フィールドの[フィールド情報]ダイアログボックスで[拡張] タブをクリックします。

7ィールト [≫] 情報 一般 [拡張]	×
手書きANKS	7~ルド名(E): 金額1
桁数(E): 7 土 出力順(Q): 3 土	□ 数字(1) □ 英字(1) □ 放力+(6) □ 記号(5) □ 字種限定(2): 012 ABC 7-f/1 がキが「 +-/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
□ サフラィールト労割(P)	□氏名種別②: 姓名 👤
	OK キャンセル ヘルプ

4) 「データチェック」をチェックし、式([単価 1]*[数量 1]==[合計 1])を入力します。

フィールトが情報	×
一般 拡張	
□ 帳票IDフィールト ^シ Ψ	
☞ データチェック(型): [単価1]*(数量1]==[金額1]	
□ データ編集(E).	L
コミ取りサイズ [×] @): 幅 <mark>3 圭 高さ 3 圭</mark> (単位は1/10mm)	
OK キャンセル ヘルプ	

データチェックを行う場合は、「データチェック」のチェックボックスをチェックする必要があります。 チェックがない場合は、チェック式を指定しても無効になり、文法エラーのチェックが行われません。

5) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。

データチェックが設定されました。

「金額1」項目にデータチェックの設定がされました。この設定により、各項目の認識結果を用いて式を 計算し、正しくない場合は、認識結果で「金額1」の項目を論理エラーとして処理します。 = 備考 =

データ編集が設定されている場合は、編集された認識結果に対してデータチェックが行われます。

9.9.3 データ編集

データ編集とは、帳票認識の結果に対してフィールドごとにデータを編集する機能です。データ編集は手書き ANKS フィールド と活字 ANKS フィールドのみ設定可能です。以下の3種類の操作が可能です。

文字間空白編集
 文字間の空白をすべて削除して左に詰めるか、または1桁だけ残してほかの空白を削除して左に詰めます。

左右詰め編集

文字列の先頭の空白を削除して文字列を左に詰めるか、または文字列の末尾の空白を削除して文字列 を右に詰めます。

ゼロ補充編集

空白を"0"に変換します。

上記の編集操作を組み合わせて使用することができます。

(1) 編集処理

編集処理の例を以下に示します。

例1:文字間の空白をすべて削除して左に詰める(は空白を示す)。

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

例2:文字間の空白を1桁だけ残して左に詰める(は空白を示す)。

```
12 34
12 34
```

例3:文字列の先頭の空白を削除して文字列を左に詰める(は空白を示す)。

123 456 123 456

23 450

例4:文字列の末尾の空白を削除して文字列を右に詰める(は空白を示す)。

12 34 12 34 例5:空白にゼロを補充する(は空白を示す)。

123 456

012304560

例 6: 文字間の空白をすべて削除し、かつ左詰め編集を行う(は空白を示す)。

```
123 45
```

12345

例7:文字間の空白を1桁だけ残し、かつ右詰め編集を行う(は空白を示す)。

```
123 45
```

```
123 45
```

- = 備考 =
 - 編集前と編集後で認識結果の桁数は変化しません。
 - 知識処理で関連付けされているフィールドに対してデータ編集を設定することはできません。
 - 編集処理を組み合わせて使用する場合、編集内容を指定する文字列の左から順に処理が行われます。
 - データチェックはデータ編集で編集された結果に対してチェックを行います。

(2) 文字の認識結果とイメージの位置座標との対応

文字間空白編集や左右詰め編集を行うと認識結果文字列内で文字が移動して、文字の桁位置が変わる可能 性があります。この場合、認識結果文字とその文字のイメージ上の位置座標との対応関係は次のようになり ます。

- 追加/削除されていない文字の場合、認識結果文字列内の桁位置が変わってもその文字のイメージ上 の位置座標との対応関係が維持されます。
- 削除された文字については、その文字に対応するイメージ上の位置座標がなくなります。
- 追加された文字については、その文字よりも左側または右側にある文字と同じ位置座標になります。
- = 備考 =

文字ピッチが固定ピッチの場合は、空白の文字座標は元の座標が保存されます。

= 注意事項 =

フィールドに2つ以上の読取り枠が設定されている場合、フィールド全体をまとめて編集すると以下のように読取り文字種と矛盾した結果が出力されることがあります。このような場合は、読取り枠ごとに違う編集を指定することもできます(指定の方法については、"(3)指定方法"を参照してください)。たとえば、以下に示すように、フィールドに「読取り枠1:桁数(2)読取り文字種(英字)」と「読取り枠2:桁数(4)読取り文字種(数字)」が設定されていて、編集処理として「文字間空白削除+右詰め」を指定した場合、数字の読取り文字種が設定してある読取り枠に英字(A)が出力される場合があります。

	【 約	論集前】	【編集後】 フィールド				
	フィ	ィールド					
	読取り枠1	読取り枠2	読取り枠1 読取り枠2				
イメージ	А	123	A 123				
認識結果	A	123	A 1 2 3				

(3) 指定方法

データ編集を行う場合は、書式定義画面の[フィールド情報]ダイアログボックスの[拡張]タブで、 「データ編集」をチェックします。

チェックボックスにチェックがない場合は、文字列を指定しても無効になります。

フィールトが清幸服	х
一般 拡張	
□ 帳票ID7ィールト [*] 型	
□ 7°-9fxy9(Q):	1
☞ テ~舛編集(E): compress right	1
コミ取りサイズ(G): 幅 <mark>3 三 高さ 3 三</mark> (単位は1/10mm)	
 OK キャンセル ヘルク	

テキストボックスには、編集内容を表す以下の文字列を記述します。なお、文字列の英字の大文字・小文 字は区別されません。

記述する文字列 説明

range(s,e)	これ以降に編集を行う場合のフィールドの処理対象範囲をs桁目からe桁目までに 限定する(range指定がない場合はフィールド全体)
pack	文字間空白編集(文字間空白を削除)
compress	文字間空白編集(文字間空白を1桁に圧縮)
left	左右詰め編集(左端の空白を詰める)
right	左右詰め編集(右端の空白を詰める)
zero	ゼロ補充編集(空白を"0"に変換する)

編集処理を組み合わせる場合は、1 つ以上の空白で区切って複数の文字列を記述します。 複数の文字列を記述した場合、左から順番に処理が実行されます。 そのため、記述する順序を入れ替えると結果が違ってくる場合がありますので注意してください。

例1:文字間空白を1桁に圧縮し、かつ右詰めする場合(は空白を示す)

記述する文字列: compress right

12 34

12 34

例2:文字間空白をすべて削除し、かつ左詰めする場合(は空白を示す)

記述する文字列: pack left

123 456

123456

例 3:文字間空白をすべて削除し、かつ左詰めし、かつ空白を"0"に変換する場合(は空白を示す)
 記述する文字列: pack left zero

123 45

123450000
例 4:編集範囲を指定(3桁目から7桁目まで)し、空白を"0"に変換する場合(は空白を示す) 記述する文字列:range(3,7) zero

```
23
```

1

1000023

例 5:編集範囲を指定(3桁目からフィールド最後まで)し、文字間空白をすべて削除し、かつ右詰めし、 かつ空白を "0" に変換する場合(は空白を示す)

記述する文字列:range(3,\$) pack right zero

A B 0 0 0 1 2 3 4

例 6: フィールドの1桁目から5桁目を左詰めにし、6桁目から10桁目を右詰めにする場合(は空白を示す)

記述する文字列: range(1,5) left range(6,10) right

123456

123 456

= 備考 =

- フィールドの桁位置にフィールドの最終桁を指定する場合は、桁数の数値を指定する以外に記号 "\$" で代用することもできます。
- 決められた文字列以外を記述した場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 文字数は最大 512 文字まで入力できます。
- 文字列に全角文字を使用することはできません。
- 文字列 "range" でフィールド内の処理対象となる範囲を指定することによって、サブフィールドごとに異なるデータ編集を行うことができます。文字列 "range" を記述しない場合は、フィールドのすべての桁が編集操作の対象になります。
- 文字列 "range" を記述する場合、フィールドの桁数(n) 開始桁位置(s) 終了桁位置(e)の関係 は、以下の条件を満たす必要があります。条件を満たさない編集式を設定しようとするとエラーになり ます。
 - 1 s e n
- 氏名種別に姓、名、または姓名を指定したフィールドに対して、文字列 "range" で編集範囲を指定す ることはできません。これに違反する編集式を設定しようとするとエラーになります。

9.10 書式定義チェック

書式定義終了時に、1つのキャビネットに複数の書式定義がある場合、書式定義チェック画面が自動的に 表示されます(デスクトップ画面の[オプション]メニューの[書式定義チェック]からでも表示すること ができます)。

書式定義チェック画面は、書式情報を表示し、異種帳票処理を行うための情報に矛盾がないか判定するた めの画面です。

ここで、書式定義チェックエラーがないかどうか確認してください。書式定義チェックエラーがある場合、 以下の処理を行うことはできません。

- 帳票認識
- 認識データの修正

• バーチャルスタッカの設定と実行

以下に、書式定義チェック画面を示します。

書式定義チェックエラーがあった場合は、画面上に赤色で表示されます。

💽 DynaEj	ye - 書式定	議チェック					l.	- 🗆 🗙
771N(E)	表示(V)	オプション(0)	~167°(<u>H</u>)					
F	fi 🖪							
番号 클	式定義名		が一ジョン	画素密度X	画素密度Y	異種帳票処理方式	帳票ID位置検出方式	全体位
1 約 2 約	た春) 1留 在春) 1皆頼	定義用2) に定義用)	V3.0L10 V3.0L10	200 200	200 200	帳票ID 帳票ID	基準?~り方式 基準?~り方式	帳票照 帳票照
•								Þ
								1.

書式定義チェックエラーの内容は、ヘルプで確認してください。

= 備考 =

[ヘルプを開く手順]

ヘルプを開く手順を示します。

- [ヘルプ]メニューの[トピックス検索]にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 [トピックス検索]ダイアログボックスが表示されます。
- 2) [キーワード]タブをクリックし、キーワードである「書式定義」を入力します。
- 「書式定義チェック画面の項目詳細」を選択し、[表示]ボタンをクリックします。
 「書式定義チェック画面の項目詳細」の説明が表示されるので、どの項目でエラーになったのかを確認してください。

9.11 書式定義情報の一覧表示と印刷

出力順、フィールド名、フィールドの種類などの書式定義情報の一覧表示(書式定義一覧表示画面)お よび印刷が可能です。

一覧表示できる情報には、以下のような項目があります。

- フィールド情報
- 知識処理情報
- 字種限定情報
- データチェック情報
- データ編集情報
- 読取り領域情報
- 帳票情報

書式定義で設定した項目の一覧が表示されるウィンドウを印刷プレビュー画面といい、[表示]メニュー から切り替えることができます。

書式定義一覧表示画面は、印刷プレビュー画面によって構成されています。 以下に、印刷プレビュー画面で表示できる内容を示します。 フィールド 情報ウィンドウ

項目	表示内容
出力順	認識結果を出力するときの順番
フィールド名	フィールド名
フィールドの種類	フィールドの種類
桁数	フィールド に入力される文字数
サブフィールド 分割	サブフィールド 分割を行うかどうか
文字種(7種)	フィールドに入力される文字の種類
字種限定、氏名種別	フィールドに入力される限定文字、および文字の属性情報
フリー記入	フィールド内の読取り領域に対する文字の記入方法
フォント	フィールドに入力される文字のフォント
記入マーク数	フィールドに記入できるマークの最大数
リジェクト出力なし	フィールド内のマーク認識失敗時にリジェクト出力をするかどうか
帳票 ID フィールド	帳票 ID を記入するフィールドかどうか
データチェック	認識結果に対してデータチェックを行うかどうか
データ編集	認識結果に対してデータ編集を行うかどうか
ゴミ取りサイズ幅、高さ	ゴミとして扱う黒画素の固まりの縦横サイズ

知識処理情報ウィンドウ

項目	表示内容
知識処理名	知識処理名
処理タイプ	知識処理を行う種類
郵便番号	郵便番号のフィールド名
フリガナ	フリガナのフィールド名
日本語 / マーク	日本語 / マークのフィールド名
字種限定、氏名種別	フィールドに入力される文字の属性情報
個人辞書名	個人辞書ファイル名

字種限定情報ウィンドウ

項目	表示内容
出力順	認識結果を出力するときの順番
フィールド名	フィールド名
日本語字種限定	フィールドに入力される文字の属性情報
字種限定	フィールド に入力される限定文字

データチェック情報ウィンドウ

項目	表示内容
出力順	認識結果を出力するときの順番
フィールド名	フィールド名
データチェック	認識結果に対してデータチェックを行うかどうか

データ編集情報ウィンドウ

項目	表示内容
出力順	認識結果を出力するときの順番
フィールド名	フィールド名
データ編集	認識結果に対してデータ編集を行うかどうか

読取り領域情報ウィンドウ

項目	表示内容
出力順(フィールド)	認識結果を出力するときのフィールドの順番
フィールド名	フィールド名
出力順(読取り領域)	認識結果を出力するときのフィールド内の読取り領域の順番
桁数	読取り領域に入力される文字数
フィールドの種類	フィールドの種類
文字種(7種)	読取り領域に入力される文字の種類
字種限定	読取り領域に入力される限定文字、および文字の属性情報
フリー記入	読取り領域に対する文字の記入方法
出力文字	マークが記入されているときに出力する文字
フォント	読取り領域に入力される文字のフォント

帳票情報ウィンドウ

項目	表示内容
書式定義名	書式定義名
ドロップアウトカラー帳票	文字枠の除去をソフトウェア側で行うかどうか
基準マーク付き帳票	基準マークがあるかどうか
帳票 ID フィールド 付き帳票	帳票 ID による異種帳票処理を行うかどうか
帳票 ID	帳票 ID
認識注意文字	認識注意文字の変換文字

= 注意事項 =

書式定義一覧表示を起動するには、使用するパソコンにプリンタドライバがインストールされている必要 があります。書式定義一覧表示を起動した際、「用紙サイズを設定できませんでした。」などのメッセージが 表示される場合は、プリンタドライバがインストールされているか確認してください。

9.11.1 書式定義情報の一覧表示

書式定義一覧表示画面を表示する方法を説明します。

[手順]

1) 書式定義画面を表示します。

詳細は、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。

2) [ファイル]メニューの[一覧表示]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



3) 書式定義一覧表示画面が表示されます。

 書式定義一 ファイル(E) 表示 	意表示 え⊻) りィントウQ	ሧ ∿⊮ን℃⊞										_ 🗆 ×
ta 🕰 😫												
😵 フィールト"情報	2											
												-
┃ 書□	℃義											-
	出力順	フィールド名	フィール゙の 種類	桁数	数字	英字	カタカナ	記号	平仮名	漢字	字種限定	フリ - 記入
	1	郵便番号	手書きANKS	3	0							
1	2	HANK00002	手書きANKS	4	0							
1	3	住所	手書き日本語	3	0	0	0	0	0	0	0	
1	4	HANK00004	手書き日本語	8	0	0	0	0	0	0	0	
	5	HANK00005	手書き日本語	12	0	0	0	0	0	0	0	
▼ 読取り領域情	青幸辰											- 🗆 ×
た書	定義											
	出力順 (フィール ド)	フィールド名	出力順	桁数	フィ の ³	-ルド 種類	米女	 女字	英字	- か カナ	1 1 1 1	号 ;
	1	郵便番号	1	3	手書	BANKS		0				
	2	HANKIIIII 12	1	4	手書:	≱ANKS		0				
^ルブを表示する	には[F1]キーを押	してください。								1	/2	

 4) 一覧表示したい情報を切り替えるには、[表示]メニューから選択するか、またはツールバーをク リックします。

[表示]メニュー項目の左にチェックマークが付いている場合は、一覧表示し、付いていない場合は 一覧表示しません。



5) 書式定義一覧表示を終了する場合は、[ファイル]メニューの[閉じる]にマウスポインタを位置付 け、クリックします。

= 注意事項 =

書式定義を変更した場合は、[ファイル]メニューの[上書き保存]を選択してください。[上書き保存] しないと一覧表示したときに反映されません。

[別の書式定義一覧を表示する方法]

書式定義一覧表示画面で、別の書式定義情報を一覧表示する方法を説明します。

[手順]

1) 書式定義一覧表示画面を表示します。

2) [ファイル]メニューの[開く]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの [開く]アイコンをクリックします。

 書式定義一覧 ファイル(E) 表示 	覧表示 「ひつ」 ウイルやの	10 ALT(H)										_ 🗆	×
K@ ♪Ct													
印刷(<u>P</u>) Cta	/I+P											- 101	<u>, </u>
													2
┃ 書ェ	弌定義												_
	出力順	フィールド名	フィールドの 種類	桁数	数字	英字	カタカナ	記号	平仮名	漢字	字種限定	フリー記入	
	1	郵便番号	手書きANKS	3	0								
	2	HANK00002	手書きANKS	4	0								
1	3	住所	手書き日本語	3	0	0	0	0	0	0	0		
1	4	HANK00004	手書き日本語	8	0	0	0	0	0	0	0		
	5	HANK00005	手書き日本語	12	0	0	0	0	0	0	0		Ì
	未去层												Ţ
N BUCK J PROK	H+18											<u> </u>	
L	·												Ī
「「「「」」	定義												
	出力順 (フィール ド)	フィールド名	出力順	桁数	フィ の ³	-ルド 種類	米女	 文字	英字	! カタ カナ	1 1 1 1 1 1	号;	
	1	郵便番号	1	3	手書	*ANKS		0					
	2	HANK0002	1	4	手書	≱ANKS	:	0			-		
^ルプを表示する	には[F1]キーを押	してください。								1	/2		

3) [ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されるので、一覧表示したいファイル名を入力し、
 [開く]ボタンをクリックします。

7	ファイルを開く				? ×
	ファイルの場所(①:	🔄 data2	•	t ř	8-8- 8-8-
	□ 書類				
	1				
	77(1)名(1):	Ndf00003.ndf			開<② 📐
	ファイルの種類(<u>T</u>):	書式定義情報ファイル(*.ndf)		•	キャンセル

別の書式定義情報が一覧表示されました。



9.11.2 書式定義情報の印刷

書式定義情報を印刷する方法を説明します。

[手順]

- 書式定義一覧画面(印刷プレビュー画面)を表示します。
 詳細は、"9.11.1 書式定義情報の一覧表示"を参照してください。
- 2) 印刷したい印刷プレビュー画面を選択状態にし、[ファイル]メニューの[印刷]にマウスポインタ を位置付けクリックするか、またはツールバーの[印刷]アイコンをクリックします。

 書式定義一覧 ファイル(E) 表示 開く(Q) Ctr 	該表示 iW ウィントウQ rI+0 ▶ ▼												×
日山利(P) Ote 閉じる⊗	(1+P 💦) ^
書豆	 【定義												-
	出力順	フィールド名	フィールドの 種類	桁数	数字	英 字	カタカナ	記号	平仮名	漢字	字種限定	フリ - 記入	
1	1	郵便番号	手書きANKS	3	0								
	2	HANK00002	手書きANKS	4	0								
	3	住所	手書き日本語	3	0	0	0	0	0	0	0		
	4	HANK00004	手書き日本語	8	0	0	0	0	0	0	0		
	5	HANK00005	手書き日本語	12	0	0	0	0	0	0	0		•
	4.45												
く読む領域的	₩											<u>- </u>	
	出力順 (フィール ド)	フィールト名	出力順	桁数	フィ の ³	-ル 種類	米女	文 字	英字	! か カナ	1 1 1 1 1	号 ; ;	
	1	郵便番号	1	3	手書	****	:	0					
	2	HANK0002	1	4	手書	≯ANKS		0		1	1		┍
ヘルフを表示する	」こは[F1]キーを押	してください。								1	/2		1

3) [印刷]ダイアログボックスが表示されるので、必要な項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

書式定義情報が印刷されました。

4) [ファイル]メニューの[閉じる]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

9.12 他の書式定義情報を取り込む

他のキャビネットで作成した書式定義情報を、現在開いている書式定義画面内に取り込む方法を説明し ます。

詳細については、ヘルプの"書式定義情報を取り込む(インポート)"を参照してください。

- [手順]
- 1) 書式定義画面を表示します。

詳細は、"9.3.1 書式定義の画面表示"を参照してください。

2) [ファイル]メニューの[インポート]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



3) [ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されるので、取り込みたいファイル名を入力し、[開く]ボタンをクリックします。

ファイルを開く				? ×
ファイルの場所①:	🕞 DATA1	•	⊨ € r*	.
NDF00001.NDF				
🛛 📓 NDF00002.NDF				
🛛 📓 NDF00003.NDF				
NDF00004.NDF				
	,			
ー ファイル名(N):	NDF00004.NDF			IIK(©) ∖
ファイルの種類(工):	書式定義ファイル(ndf)		•	キャンセル

書式定義のファイル名は、書式定義のサムネイルイメージ上で右クリックし、プロパティを表示して 確認することができます。

4) 書式定義情報が取り込まれました。

Lim			年 月 日		
		最新の情報を知ら	は知らせします。		
	+				
#3 6		リガナ名	11/22		
10 10 8 \$	ф () 2 () 2				
			». ∝ R		
a	()		安全はみんなの願い たっち、白動市 はず ム社		

フィールドの位置や大きさを調整して、書式定義を完成させます。

第10章 帳票認識

ここでは、帳票を認識する方法について説明します。

この章では、以下の例を示します。

- 「書式定義をしましょう」および「帳票認識をしましょう」のサンプルデータを使って、一般の帳票
 (黒印刷の帳票)で、かつ帳票の種類が1種類のもの(書式定義が単数のもの)を認識する例
- 「練習1(書式定義用)」および「練習1(帳票認識用)」のサンプルデータを使って、一般の帳票 (黒印刷の帳票)で、かつ帳票の種類が数種類のもの(書式定義が複数のもの)を認識する例

帳票の認識をする前に、書式定義を行う必要があります。書式定義については、"第9章書式定義"を参照してください。

- = 注意事項 =
 - ・ 帳票照合機能を使って帳票認識を行うには、雛型帳票のイメージと入力帳票のイメージのプレ印刷部 分が合致している必要があります。合致していない場所をもつ帳票を入力した場合、帳票照合処理に失 敗し、帳票の読取り失敗、または帳票認識精度の低下を招くことがあります。
 - 1つのキャビネットに書式定義が複数ある場合で、かつ書式定義チェックエラーがあるときは、帳票 認識することができません。この場合、[オプション]メニューの[書式定義チェック]にマウスポイン タを位置付けてクリックし、エラーの内容を確認し、書式定義を修正してから帳票認識してください。
 - イメージデータを帳票認識する前にページ画面で編集した場合、帳票認識後は、編集した編集情報は 保証されません。帳票認識するイメージデータを編集したい場合は、帳票認識後に編集してください。
 - 書式定義を変更した場合、書式定義変更前に認識したデータが存在する場合は、以降の処理で不整合が発生する場合があります。そのため、書式定義変更前に認識したデータを一度クリアしたあと、再度、認識を行ってください。

= 備考 =

• 認識終了後の縮小イメージのグループ表示域は、認識結果によって以下のように変化します。

認識結果	縮小イメージのグループ表示域
グループの全ページの帳票認識が正常に終了した場合	黄色で表示
未認識の帳票が1ページ以上存在する場合	認識する前と同じ状態で表示
イメージ品質が悪い、書式定義のイメージとまったく	赤色で表示
異なるイメージデータ、または読取り時の解像度が異	
なるイメージデータであったため、帳票認識が失敗し	
たデータが1ページ以上存在する場合	

• 認識終了後の縮小イメージの表示ページ域には、認識結果によって以下のような表示が付きます。

認識結果	縮小イメージの表示ページ域
表示ページの帳票認識は終了し、認識注意文字、	
および論理エラーがない場合	
表示ページの帳票認識は終了し、認識注意文字が	?
ある場合	
イメージ品質が悪い、書式定義のイメージとまっ	×
たく異なるイメージデータ、または読取り時の解	
像度が異なったイメージデータであるなどの理由	
のため、帳票認識が失敗した場合	
表示ページの帳票認識は終了し、論理エラー(注)	
または論理エラーと認識注意文字の両方が存在す	
る場合	

(注)データチェックでエラーとなった状態です。

・ 帳票認識を行うイメージデータ中に、すでに帳票認識済みのイメージデータが1ページ以上ある場合、以下のメッセージが表示され、選択した指示に従って帳票認識が行われます。

DynaEye	X
2	再認識を行います。
Ŷ	はい :認識消みデーダも再度認識する。 いいえ :認識消みデータはそのままで未認識データのみ認識する。 キャンセル :認識しない。
	<u>しいたたい</u> キャンセル ヘルフ [®] 田

 ・ 帳票認識を行うイメージデータがすべてすでに帳票認識済みの場合、以下のメッセージが表示され、 選択した指示に従って帳票認識が行われます。

DynaEye		×
? IZ###	みですが再認識を行	礼はすか?
OK	キャンセル	<u>^⊮プ(Ħ)</u>

10.1 帳票の認識

帳票の種類が1種類のもの(単数のもの)のイメージデータを認識する方法を説明します。 帳票認識は、デスクトップ画面からだけ行えます。

[手順]

ここでは、「デスクトップ」キャビネットの「帳票認識をしましょう」というサンプルデータを認識します。

 デスクトップ画面で、認識したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、[帳票認識]アイコン までドラッグ&ドロップします。

Constant Sectar (1) 単単位の おうちょうか) AL2250 Sectar (1) 単単位の おうちょうか) AL2250 Sectar (1) 単単位の おうちょうか) AL2250 Sectar (1) 単単位の おうちょうか) AL2250 Sectar (1) 単単位の おうちょうか) AL2250 Sectar (1) 単単位の Sectar (1) 単位の Sectar	- 8 ×
[이에 위해석석 방법성장장 회 및 이까지 역할 수 있 원	
〒7201-97 練習1 練習2 練習3	
書式定義をしましょう 展開初焼をしましょう 書式定義(小吉祥谷)	N
	RIAL
	194
	8

縮小イメージが、認識中の画面に変わります。

なお、[認識中止]をクリックすると、認識中ページの処理が終了したときに処理が打ち切られます。

a Dynafiye	. 8 2
2+(かじ) 編集(1) 表示(2) オフラルン(2) へかかと)	
[제 학회적의 방법전화] 및 및 인계가 비한 전 별 문 문	
F 70 hu 7 1 44 201 (44 202) 344 202	1.1
	5.51
書式定義をしましょう 「無無物性をしましょう」 書式定義(お客様登)	
	算法定用
	11043
	NW122
	1100
	RIFING
	0.001
	2
	2.5 18

= 備考 =

- 自動実行で"帳票認識終了後、自動でバーチャルスタッカを実行する"とした場合は、[認識中止]は表示されず、[バーチャルスタッカ準備中]と表示されます。この場合、認識処理を中止することはできません。
- 自動実行で"帳票認識終了後、自動でバーチャルスタッカを実行する"とした場合、イメージサ イズによっては帳票認識中のデスクトップ画面上の"バーチャルスタッカ準備中"という表示がす べて見えないときがあります。
- 2) 帳票認識が終了すると、メッセージが表示されるので、確認後、[OK]ボタンをクリックします。



縮小イメージが以下のように変わりました。

🗈 DynaEye	- 8 ×
ファイル10 編集10 表示(2) オフラレン20 ヘルブ80	
그에 적적적적 방법적합리 및 및 인지기 도망 전 및 법	
	0.0
	書式主義
	Strated 1
	2
	00701528
	(m.m.)
	-
	常正衡型
	78
	0.001
	- Con 1
	H
	2818
147を表示するは3101度押してくただい。 解素認識をしましょう	

10.2 異種帳票の認識

複数の異なる書式定義を持つイメージデータを、一括して認識する方法を説明します。 帳票認識は、デスクトップ画面からだけ行えます。

[手順]

ここでは、「練習1」キャビネットの「練習1(帳票認識用)」というサンプルデータを認識します。

 デスクトップ画面で、認識したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、[帳票認識]アイコン までドラッグ&ドロップします。



縮小イメージが、認識中の画面に変わります。 なお、[認識中止]をクリックすると、認識中ページの処理が終了したときに処理が打ち切られます。



= 備考 =

- 自動実行で"帳票認識終了後、自動でバーチャルスタッカを実行する"とした場合は、[認識中止]は表示されず、[バーチャルスタッカ準備中]と表示されます。この場合、認識処理を中止することはできません。
- 自動実行で"帳票認識終了後、自動でバーチャルスタッカを実行する"とした場合、イメージサ イズによっては帳票認識中のデスクトップ画面上の"バーチャルスタッカ準備中"という表示がすべ

て見えないときがあります。

2) 帳票認識が終了すると、メッセージが表示されるので、確認後、[OK]ボタンをクリックします。



縮小イメージが以下のように変わりました。

a DynaEye	_ 8 ×
ファイル/E) 編集(2) 表示(2) おうっつの ヘルブトE)	
[] 9 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1	
ティスクトップ 練習 練習2 練習3	
	8
	224
(47)を表示するには101を押してください。 練習196(素記2曲用)	

第11章 認識データの修正

ここでは、帳票認識したデータを確認 / 修正する方法について説明します。

帳票認識したデータを修正する方法は、4種類あります。

• 直接入力

(直接入力(キーボード入力)により正しい文字を入力して修正する方法)

- 候補一覧
 (候補一覧から正しい文字を選択して修正する方法)
- 郵便番号変換
 (郵便番号から住所(住所から郵便番号)を入力する方法)
- 知識一覧

(知識処理情報から修正する方法)

データ修正は、認識終了後の縮小イメージの表示ページ域が「」、「?」、「」、および「修」のものだけできます。無印および「×」については、「イメージ参照入力」で、最初からデータを入力することができます。

なお、認識データの修正は、デスクトップ画面からだけ行えます。

= 注意事項 =

- 1つのキャビネットに書式定義が複数ある場合で、かつ書式定義チェックエラーがあるときは、認識した文字を修正することができません。この場合、[オプション]メニューの[書式定義チェック]を選択してエラーの内容を確認し、書式定義を修正し、帳票認識を行ったあとで認識した文字を修正してください。
- 修正画面のテキストウィンドウにおいて認識注意文字を修正した場合に、[元に戻す]を選択すると 文字は元に戻りますが、認識注意状態(デフォルト設定では赤色表示)は元に戻りません。
- Windows[®] 98 または Windows[®] Me で修正画面を表示する場合、以下のフィールド数までしか表示できません。
 - 12ドットフォント:529フィールド
 - 16 ドットフォント: 405 フィールド
 - 20ドットフォント:300フィールド
 - 24ドットフォント:210フィールド

11.1 直接入力による修正

誤って認識されたデータを、キーボードから正しい文字を入力して修正します。

[手順]

ここでは、"10.1 帳票の認識"で認識したデータを修正します。

 デスクトップ画面で、修正したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、[修正画面]アイコン までドラッグ&ドロップします。



修正画面が表示されます。

(朝 DynaEye - 朝原認識をしましょう - お客補登録カード - 修正価値 3×(4(F) (発電(2) 表示(2) 名(時(4) オラション(3) - 3(2704)		_ <i>B</i> ×
	B	
0 8 9 7		
T 13項目 1桁 U4U へい7を表示するには[F1]を押してください。		La NUM

= 備考 =

修正画面の左半分は、テキストウィンドウといい、帳票認識によって認識された文字データを表示す るウィンドウです。このテキストウィンドウでデータの修正を行います。

修正画面の右半分は、イメージウィンドウといい、帳票認識によって認識された帳票のイメージを表示するウィンドウです。

テキストウィンドウとイメージウィンドウの画面分割の方向は、縦横で変えられます。

[テキストウィンドウとイメージウィンドウの画面分割方向の設定の手順]

- a) デスクトップ画面、またはページ画面の[オプション]メニューの[連携機能設定]にマウスポ インタを位置付け、クリックします。
- b) [連携機能設定]ダイアログボックスが表示されるので、[修正画面]を選択し、[変更]ボタン をクリックします。
- c) [変更]ダイアログボックスが表示されるので、[縦分割]または[横分割]をチェックし、
 [OK]ボタンをクリックします。
- d) [連携機能設定]ダイアログボックスで、[OK]ボタンをクリックします。
 これで、次から修正画面は指定した方法で画面分割されます。
- 以下に、横で画面分割した活字日本語フィールドの修正画面を示します。

END DynaEye - 無題 - DOC00001 - 修正画前 「ロメ フィル(F) 編集(F) 表示(A) 打ちゅン(A) へいつ(H)
合計 160
年曜末の締切り日時と紋品取扱いについて (通知)
年度末が近づいております。資材受入部門での入荷・検収取扱い締切り日時についてお知
① 通常営業日 3月30日(木)迄 8時30分~15時00分 ② 3月度純切り日 3月31日(金) 8時30分~12時00分
年度末の締切り日時と納品取扱いについて(通知) 年度末が近づいております。』
一般(全) 1項目 1桁 年度末の締切り日時と納品取扱いについて(通知) 年
ヘルフを表示するには[F1]を押してください.

活字日本語フィールドの場合は、読取り領域が複数行の場合でも、読み取った文字列を1行で表示します。このとき、改行の部分は空白で表示されます。

2) 認識された文字の修正したい部分にマウスポインタを位置付けてクリックします。

EQ DynaEye - 研算認識をしましょう - お客様登録カード - 保正施面 3×(A(F) 編集(5) 表示(A) 知識(A) おうらい(A) - 443/040	_ £ X
	6
郵便電号 1 1 1 140 ** 155 1 2 157 1 2 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 ** 70 **	
四 周 周 周 開 開 同 住所(金) N&7後表示す&には(F11を押してください。	適面縮市五統即町1-2 展動内 312 正要 [NUM]

3) キーボードから直接、文字を入力して修正します。

國 DynaEye - 帳票認識をしましょう - お客様登録カード - 修正画面	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 知識(A) オブション(Q) ヘルブ(H)	
	Ra
郵便番号	
040 🕶	✔ ☆☆☆☆ お客様登録カード
住所	
北海道函館市五稜郭町1-2 展望閣 312	北海道顯函館市五
	-2展望底 3
77 71 11 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1	1 フレ トオル
Городина Гали ≪	1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4) [ファイル]メニューの[上書き保存]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

國 DynaEye - 帳票該	識をしまし、	ょう - お客権	兼登録カード	- 修正画面	
ファイル(E) 編集(E)	表示⊙	知識(<u>A</u>)	オプジョン(<u>O</u>)	^/μフ [°] (<u>H</u>)	
上書き保存(⑤)	Ctrl+S	🖬 Ŧ	нч	1/1	
先頭の帳票(E) 前の帳票(E) 次の帳票(U) 最後の帳票(L) 帳票番号指定(A)	Ctrl+P Ctrl+N				
イメージ参照入力の		1]⊞1	-2	展望閣	3
閉じる⊗					
フシ゛ 🕊					
フリガナ名					
トオル 🕑					

= 備考 =

認識注意文字または論理エラーがある状態で、[上書き保存]を選択すると、以下のメッセージが表示されます。認識注意文字または論理エラーのない状態に修正したあとで、[上書き保存]を選択してください。



5) [ファイル]メニューの[閉じる]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

國 DynaEye - 帳票認	識をしまし。	ら-お客枝	兼登録カード	- 修正画面	
ファイル(E) 編集(E)	表示♡)	知識(<u>A</u>)	オプション(①)) ^/レフ°(<u>H</u>)	
上書き保存(⑤)	Ctrl+S	- 🔂 -	н –	1/1	
先頭の帳票(E) 前の帳票(P) 次の帳票(N) 最後の帳票(L) 帳票番号指定(A) …	Ctrl+P Ctrl+N		<u> </u>		
イメージ参照入力の		ß町1	-2	展望閣	3
閉じる(2) 📐					
7ジ イ フリガナ名					
トオル 📍					

デスクトップ画面に戻り、認識データが修正され、「」マークが「修」に変わりました。



11.2 候補文字からの修正

誤って認識されたデータを、候補一覧から正しい文字を選択して修正します。

[手順]

ここでは、"10.1 帳票の認識"で認識したデータを修正します。

 デスクトップ画面で、修正したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、[修正画面]アイコン までドラッグ&ドロップします。

	če DynaEye	_ @ ×
	ファ(ル(日) 編集(4) 表示(4) おうちょう(3) へゆうが日	
	그 내 내 해 수 있는 것 같아. 이 비 방 이 있는 것 같아. 이 비 방 방 방 이 있는 것 같아. 이 비 방 방 방 이 있는 것 같아. 이 비 방 방 방 이 있는 것 같아. 이 비 방 방 방 방 이 있는 것 같아. 이 비 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방 방	
A 1911年1月1日 - 1911年1日 アノダイン		

修正画面が表示されます。

関 DynaEye - 帳票認識をしましょう - お客視登録カード - 修正画面		- 6 X
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 知識(A) おうっつ(2) ヘルブと)		
	<u> </u>	
郵便番号		
040 **	● ************************************	
住所		
北海道函館市五稜郭町1-2 展望肉 312	(1) 新建設金属設有/	
フリガナ姓		
751 44		
フリガナ名		
トオル ···	0··	
漢字姓	• 0/2 (345) 6787 STRACTOR	
富士 ↔	9024 1 73t-68883/dit	
漢字名		
道 🔮		
電話番号		
0123456789**		
性別マーク		
男 *		
<u> </u>	1	
0 8 9 7		
〒 1項目 1桁 04	10	
「キノを表示するにはじりを押してんださい。		LEE NUM

2) 修正したい文字にマウスポインタを位置付け、クリックします。

El DavaEye - 修業設備を見ましょう - お客様空話カード - 修正成市 3ヶ(4/F) 編集(5) 表示(4) 知識(4) オブロン(3) へもプロ)	_ <i>5</i> ×
	B
新使業号 340 14) 14) 15) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
(金) (金) (金) (종종 (종종 (종종 (종종 (종종 (종종 (종종 (종종 (종종 (종	毎週百館市五稜即町1-2 展望内 312
へゆ?を表示するには[F1]を押してください。	La NUM

= 備考 =

[表示]メニューの[候補ウィンドウ表示]がチェック ON の状態にされていないと、画面下に候補 文字は表示されません。

3) 候補一覧の中の置き換えたい文字にマウスポインタを位置付けてクリックします。

候補一覧に表示される候補文字は、最大10候補です。

関 DyraEye - 帳票認識をしましょう - お客視登録カード - 叙正画面	_ (#) ×
ファイル/E) 編集(E) 表示(V) 知識(A) オブシュン(Q) ヘルブ01)	
<u>La QQ 뜻 및 FNDT · · · 1/1 · ·</u>	<u></u> B
郵便番号	
040	✓ ******* お客様登録カード * * *
住所	
北海道函館市五稜郭町1-2 展望内 31	2 北海道罰品館市正殿印町/
フリガナ姓	
791 🕂	
フリガナ名	
下才馬 \cdots	
漢字姓	· 0/2 + 345 + 6787
冨士 ↔	902年10 72次-台線和公会
漢字名	
道 🔮	
電話番号	
0123456789♥	
性別マーク	
男 🖌	
-	3
肉 閣 周 陶 潮 開 聞 同	
住死 (金) 2項目 33桁	北海道百郎市五稜即町1-2 展望内 312
ヘルフを展示するには[F1]を押してください。	La NUM

4) 文字が修正されました。



5) 上書き保存をして終了します。

11.3 郵便番号変換からの修正

住所から郵便番号、または郵便番号から住所を修正することができます。

この場合、[知識処理情報]ダイアログボックスで「関連フィールド情報(郵便番号)」を設定してください。[知識処理情報]ダイアログボックスの設定については、"9.7知識処理情報の設定"を参照してください。

ここでは、住所から郵便番号を修正します。郵便番号から住所を修正する方法は、ヘルプを参照してください。

[手順]

ここでは、"10.1 帳票の認識"で認識したデータを修正します。

1) デスクトップ画面で、修正したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、[修正画面]アイコン までドラッグ&ドロップします。



修正画面が表示されます。

関 DavaFaa - 修正形成すしましょう - お客様会話カード - 修正価価	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 知識(A) オブヘン/Q) ヘルブと)	
	· 🔥
郵便番号	
040 台頭	
11海道面館市五種郭町1-2 展望閣 31	
70月十姓	1. 海边的正然下了了!
75/ P	
フリガナ名	2 22° 134
ト方方 4 ²	* * 🕱 ±
漢字姓	· 0/2 : 345 : 6787
冨士 ♥	1928 1 72カー自動車取込金紙
漢字名	
道	
電話番号 0123456789 €	
性別マーク	
男 ↔	
〒 1酒目 1桁 1	40
へゆうを表示するには[F1]を押してください。	La NUM

2) 住所にマウスポインタを位置付け、クリックします。

國 DynaEye - 帳票認識をしましょう - お客様登録カード - 修正画面
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 知識(<u>A</u>) オブション(Q) ヘルプ(H)
<u>⊌ QQ \$\$ \$ \$ 1/1</u>
郵便番号
040 🖌
住所
北海道函館市五稜郭町1-2 展望閣
フリガナ姓
フジ 🖌

3) [知識]メニューの[郵便番号変換]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

國 DynaEye - 帳票認識をしましょう	- お客様登録カード - 修正画面
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) [チ	1識(<u>A)</u> オプション(Q) ヘルプ(H)
	→覧表示(L) Ctrl+L — 単語登録/削除(W) Ctrl+W
郵便番号	郵便番号変換(Y)、Ctrl+Y
040 <	ů
住所	
北海道函館市五稜郭	3町1-2 展望閣
フリガナ姓	
フシ゛ 🕶	

[郵便番号変換]ダイアログボックスが表示されます。

4) 「住所漢字」に表示されている住所が正しいことを確認し、「住所 〒検索」ボタンをクリックします。

郵便番号変換	×
∓(<u>P</u>): 040 -	
住所漢字(12):	
北海道函館市五稜郭町1-2 展望 🔺 閣 312	
(主所力ナ(N):	
A Y	
OK キャンセル	<u>^⊮7°(H)</u>

[〒候補一覧]ダイアログボックスが表示されます。

5) 正しい郵便番号を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

〒候補→覧 🛛 🔀
040-0001
040
I
〒(P):

[郵便番号変換]ダイアログボックスに戻ります。「〒」に結果が反映されます。

6) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
 郵便番号が修正されます。

國 DynaEye - 帳票認識をしましょう - お客様登録カード - 修正画面
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 知識(A) オプション(Q) ヘルプ(H)
╱郵便番号
0400001)
北海道函館市五稜郭町1-2 展望閣
フリガナ姓
<u>→</u>

7) 上書き保存して終了します。

= 備考 =

[知識処理情報]ダイアログボックスにおいて、処理タイプに住所を選択し、関連フィールド情報に郵便 番号フィールド、住所フィールドを設定した場合、帳票認識時に以下の処理を行います。

- 郵便番号フィールドが未記入で、住所フィールドが記入されている場合
 住所によって郵便番号を確定できる場合、その郵便番号を郵便番号フィールドに出力します。
- 住所フィールドが未記入で、郵便番号フィールドが記入されている場合
 郵便番号によって住所を確定できる場合、その住所を住所フィールドに出力します。

ただし、該当する郵便番号または住所が複数ある場合は、そのうちの1つを出力します。

11.4 知識処理からの修正

知識処理情報を設定してある場合、知識一覧から選択して修正することができます。 知識処理情報の設定方法については、"9.7 知識処理情報の設定"を参照してください。 ここでは、誤って認識された名前を、知識一覧から修正します。

[手順]

ここでは、"10.1 帳票の認識"で認識したデータを修正してみます。

 デスクトップ画面で、修正したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、[修正画面]アイコン までドラッグ&ドロップします。



修正画面が表示されます。

國 DynaEye - 帳票認識をしましょう - お客福登録カード - 修正画面		_ 8 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 知識(A) オブヘiン(Q) ヘルブ(H)		
0 8 9 1/	- 467 (A 14	
〒 1項目	1村 1040	
へゆフを表示するには[F1]を押してくたざい。		上書 NUM

2) 名前にマウスポインタを位置付け、クリックします。

	図 DynaEye - 帳票認識をしましょう - お客補登録カード - 修正面面 5%(A(F) 運気(5) 表示(V) 知道(A) おちっつつう へもうやら		
御使董号 140		ън	1
18月1月18月15日(18月1日)18月1日(18月1日)	郵便番号 140 - デ 住所 11:等道の館市五稜郭町1-2 展望間 フリガナ症 アリガナ名 勝振 で 漢字性 12:3456788** 住別マーク 男 ・*	312	
NUM	2回 12回 122 12E 12回 122 123 123 氏名(全) 6項目 んの決手でおんがたいたまましたがあり	間道	

3) [知識]メニューの[一覧表示]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

國 DynaEye - 帳票認識	歳をしましょ	ら - お客権	兼登録カード	- 修正画面	
ファイル(E) 編集(E) 🗿	表示⊻ [知識(<u>A</u>)	わられ(の)	ヘルフ°(<u>H</u>)	
	9	一覧表) 単語容響	〒(1) 湯/町服金(14)	Ctrl+L Ctrl+W	
		●●●● ●●	号変換(Y)	Ctrl+Y	
	工法			异切明	c.
16/毋理凶略中 	五 復日	-γρ⊡]	-2	废童阁	C
フシ゛ 📍					

[一覧表示]ダイアログボックスが表示されます。

4) 修正したい文字を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

一覧表示	×
道({{北) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((1) ((ОК キャンセル ヘルフ°(<u>H</u>)
	2/7

文字が修正されます。



- 5) 上書き保存して終了します。
- = 備考 =
- 一度に修正できるのは1グループだけです(複数グループは修正できません)。
- 修正したデータがグループ化されている場合、表示中のデータ修正が終了したあとに[ファイル]メニューの[先頭の帳票][前の帳票][次の帳票]]最後の帳票]または[帳票番号指定]をクリック すると、そのグループの他の認識データも修正できます。
- グループ化されているデータの中に未認識のデータがある場合、未認識のデータを表示したときに以下のメッセージが表示されます。

DynaEye			×
?	未認識のベ	ージです。イメージ参り	照入力を行いますか?
(OK	キャンセル	<u>^ルプ(Ħ</u>)

上記のメッセージで[OK]ボタンをクリックすると、データのイメージ参照入力が行えます。なお、 キャビネットに2つ以上の書式定義があり、書式定義の設定で帳票ID識別方式を指定している場合は、 帳票ID一覧から帳票IDを選択してデータのイメージ参照入力が行えます。レイアウト識別方式を指定 している場合は、書式定義名一覧が表示されます。書式定義名を選択してデータのイメージ参照入力が 行えます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、未認識のままイメージ表示のみの修正画面を開きます。

第12章 認識データの出力

認識したデータをデータベースソフトなどで直接表示 / 参照することができます。 ここでは、認識データを、データベースソフトなどで直接表示 / 参照できる形式に変換する方法について 説明します。データの変換形式は、キャビネットごとに設定できます。

12.1 認識データの形式変換

帳票認識したデータは、CSV 形式、または、Microsoft[®] Access の DB 形式に変換できます。
 Microsoft[®] Access の DB 形式とは、Microsoft[®] Access 95、Microsoft[®] Access 97、Microsoft[®]
 Access 2000、Microsoft[®] Access 2002、および Microsoft[®] Access 2003 で扱える DB 形式です。
 ただし、Microsoft[®] Access 2000、Microsoft[®] Access 2002、および Microsoft[®] Access 2003 でデータの更新処理を行うと DynaEye では追加出力できなくなりますので、注意してください。

[手順]

ここでは、認識したデータを CSV 形式に変換します。

- 1) デスクトップ画面で、認識データの形式変換を設定したいキャビネットを表示します。
- 2) データの形式を変換したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、クリックして選択状態にした あと、[ファイル]メニューの[認識データ出力]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



3) [認識データ出力]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

出力する形式	CSV
出力形式	新規
出力ファイル名	c: ¥ dynaeye ¥ sample.csv
認識注意文字変換の設定	変換出力する(チェック ON)
変換文字	?
切出しイメージ出力の設定	切出しイメージ出力する(チェック ON)
ファイル名先頭文字	IM
ナンバリング ID 出力の設定	チェック OFF
出力後の認識データ削除	チェック OFF
前後の空白出力をカット	チェック OFF
フィールド 名の出力	チェック OFF

項目の詳細についてはヘルプを参照してください。

認識が少知力	×
出力する形式 ・ CSV(©) ・ C ACCESS(<u>A</u>)	出力形式 ⑥新規(12)
「出力ファイル名(E)	
c:¥dynaeye¥sample.csv	参照(<u>B</u>)
出力テープル名①	
認識注意文字変換の設定 ┏ 変換出力 ₩	切出しイメージ出力の設定
変換文字(Q): ?	7ァイル名先頭文字(P): IM
- ナンハリンケTD出力の設定	
出力フィールド名(0):	
▶ 前後の空白出力をカット(S)	
▶ 7~峠洛の出力♡	
(出力型) キャンセル へれ	,7°(<u>H)</u>

- 4) 確認後、[出力]ボタンをクリックします。
 認識データ出力が行われます。
- = 備考 =
- 認識データ出力が終了すると、縮小イメージのタイトル部分が緑色に変わります。
 この表示は、グループに対する認識データ出力が終了したかどうかを示すものです。そのため、認識
 データ出力が終了したデータに対して、認識や修正を行った場合は、この表示の状態はクリアされます。
- 出力後の認識データ削除は、グループ内の全帳票が正常にデータ出力された場合にだけ行われます。
- 活字日本語が1フィールドに複数行印刷されている場合の認識データには、改行の位置に空白が自動 的に挿入されます。
- 切出しイメージの出力は、帳票認識を行ったときの書式定義の定義情報に従います。

切出しイメージの出力を「する」場合(チェックした場合)、切出しイメージを出力データと同じディレクトリに BMP 形式ファイルで出力し、出力データにイメージファイル名を付加して出力します。

イメージファイル名は、イメージファイル名先頭文字で指定した2文字から始まる長さ8文字の名前 が自動生成されます。

先頭文字を「IM」とした場合、以下のように生成されます。

IM000001.BMP IM000002.BMP...

なお、同じファイル名がすでに存在していた場合、たとえば4つの切出しイメージの出力を行うとき に、すでに IM000004.BMP が存在していた場合は、IM000001.BMP ~ IM000003.BMP と IM000005.BMP というファイル名で自動生成されます。

このため、同一ディレクトリ(同一出力データファイル)への出力上限は、999,999個となります。

[Access 形式に出力する場合の注意事項]

 認識データを Microsoft[®] Access 形式に出力する場合の制限は、Access の制限に従います。以下に 例を示します。

例)

フィールド数 255 個まで

データ出力サイズ テキスト型で最大 255 まで

レコード全体のサイズ 2048 まで

- Microsoft[®] Access 形式で既存のテーブルに認識データを新規 / 追加出力する場合は、以下の点に注意してください。
 - テーブルと認識データのフィールド名が一致した場合にだけ、データ出力されます。また、 フィールド名は最低1つは一致している必要があります。
 - 出力先のフィールドのデータ型は、テキスト型、メモ型、数値型のいずれかである必要がありま す。その他、フィールドの設定によってはデータを正常に出力できない場合があります。
 - 出力先のフィールドのデータ型が数値型の場合、値が "-2147483647~2147483647"の範囲外の 場合は、0 が出力されます。
- Microsoft[®] Access 2000、Microsoft[®] Access 2002、Microsoft[®] Access 2003 形式に変換した場合、追加出力できなくなります。

第13章 帳票管理

ここでは、以下のことについて説明します。

- イメージデータの操作 / 管理方法
- 連携機能
- 認識したデータをバーチャルスタッカ機能で管理する方法
- 13.1 イメージデータの管理

ここでは、イメージデータに関する操作方法を説明します。 なお、イメージデータの管理は、"キャビネット"という概念に基づいて行います。

13.1.1 イメージデータを開く

イメージデータを開く方法について説明します。 以下の形式のファイルを開くことができます。

ファイル形式	拡張子	単一ページ / 複数ページ	帳票認識可否
独自形式	SPK	単一ページ・複数ページ	
TIFF	TIF	単一ページ・複数ページ	
ビットマップ	BMP	単一ページ	
PCX	PCX	単一ページ	
JPEG	JPG	単一ページ	×
書式定義情報	DDF	単一ページ・複数ページ	-

= 注意事項 =

書式定義できるものは、スキャナーでモノクロ2値の画像密度が200dpi/240dpi/300dpi/400dpiのいず れかで読み取ったイメージだけです。ビットマップなどを使って、直接描いたイメージではマークを引いた り、付箋紙を付けることはできますが、書式定義はできません。

[手順]

ここでは、製品 CD-ROM の Sample ディレクトリの下にあるサンプルデータを開く例を示します。

 デスクトップ画面で、[ファイル]メニューの[開く]にマウスポインタを位置付けクリックするか、 またはツールバーの[開く]アイコンをクリックします。

■ DynaEye	±⊐%>µ(0)	∧ii ⊐%Li\
ファイル(E) 編集(E) 表示(W) 内(W) 名前を付け(W) スキャナー読取(D)(Q) スキャナー情報服設定(S) スキャナー運択(E)	77%∍7(Q) Otrl+0 Otrl+S	NF769 図図 図 品 5 7 2 里 32 練習3 専調論をしましょう 4 調1(
 自動スキャナー情報服設定(D) スキャナー読取り時や最考確正(D) ナンハリンプDの利用値設定(M) 者式定義(D) 構業認識(D) (修正面面(D) 	Otrl+A Otrl+Q Otrl+N	
印刷(空)	Ctrl+P	
検索(<u>F</u>)		(帳票認識用) 練習3(書式定
認識が今出力②… 開じる③ 問題でのの	Ctrl+E	Line Particular State St

2) [開く]ダイアログボックスが表示されるので、CD-ROMの「Sample」ディレクトリを開きます。
 [ファイルの種類]から独自形式(*.SPK)を選択し、開きたいファイル名を指定して、[開く]ボタンをクリックします。

猒					? ×
ファイルの場所①:	🔁 Sample	•	1	1 🗗	
in Train00d.spk in Train00s.spk in Train01d.spk in Train01s.spk in Train02d.spk in Train02s.spk	an Train03d.spk an Train03s.spk an Train04d.spk an Train04s.spk an Train04s.spk				
, ファイル名(<u>N</u>): ファイルの種類(T):	Train04d.spk]独自形式(#.SPK)		T	開 キャ へル	(@ ンセル .プ(H)

デスクトップ画面にイメージデータが表示されます。


13.1.2 イメージデータの保存

イメージデータを保存する方法について説明します。

- [手順]
- 1) デスクトップ画面で、保存するイメージデータをクリックして選択状態にします。
- 2) [ファイル]メニューの[名前を付けて保存]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



 [名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されますので、ファイル名などを指定して、[保存] ボタンをクリックします。

これで、イメージデータが保存されました。

= 注意事項 =

[名前を付けて保存]ダイアログボックスで、ファイル名に"."を含む文字列を指定した場合、保存ファ イル名は、ファイル名に指定した最後の"."以降の文字列を、ファイルの種類で選択した拡張子で置き換え たファイル名になります。

複数ページを1ファイルに格納するには、マルチ TIFF または独自形式を指定します。

13.1.3 イメージデータの削除

イメージデータを削除する方法について説明します。

[手順]

- デスクトップ画面で、削除するイメージデータをクリックして選択状態にします。
 複数のデータを選択して削除することもできます。
 - 2) [編集]メニューの[削除]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

💸 DynaEy	e				
771N(E)	編集(E)	表示⊙	オプション(<u>O</u>)	^/⊮7°(Ð
DR	元に戻す	(<u>U</u>)	Ctrl+	FZ	기 최 뭐 중 >>>
	複写(⊻)		Ctrl+	۰Y	
7 A7F	削除(<u>D</u>)		Dele	te	
	回転(<u>R</u>)	N		•	₩ <i>★</i> 1 + 1 . 2
「正書」	ケルーフィヒ	;(<u>G</u>)		<u>i</u> i	蔵をしましょう
	ゲループ作	;解除(N)		6	AND
		/41/出し	. <u></u>		
	バーチャルフ バーチャルフ	マタッカの設 マタッカ(⊻)	定(S)		Trans.
	帳票番号	;指定(<u>A</u>)	L		

3) 確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。これで、イメージデータが削除されました。

13.1.4 イメージデータの移動

イメージデータを別のキャビネットへ移動する方法について説明します。

= 注意事項 =

認識したデータを他のキャビネットへ移動した場合、認識結果は削除され、イメージデータおよび編集情報だけが移動されます。

[手順]

ここでは、デスクトップキャビネットにある「練習1(書式定義用)」のイメージデータを「練習1」キャ ビネットに移動する例を示します。

 デスクトップ画面で、移動したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、クリックして選択状態 にします。

複数のデータを選択して移動することもできます。



 2) 選択した縮小イメージを、移動したいキャビネットのタブのところまでドラッグ&ドロップします (タブの色が変わったときに手を放します)。

これで、イメージデータを移動できました。

≩∎ DynaEye
ファイル(E) 編集(E) 表示(W) オブション(Q) ヘルプ(H)
de sara provo de sur es e
デスクトップ 練習 親習2 練習3
書式定事ドロップう 帳票認識をしましょう 練習1(書式定義用) 練習1(帳票認識用)

移動後の「練習1」キャビネットを確認してください。



= 備考 =

「練習1(帳票認識用)」のサンプルデータも「練習1」キャビネットへ移動してみてください。

また、同じように、「練習2」キャビネット、「練習3」キャビネットにも、各サンプルデータを移動 してみてください。

13.1.5 イメージデータの複写

イメージデータを複写する方法について説明します。

= 注意事項 =

書式定義後のデータ、または認識後のデータを複写した場合、イメージデータだけが複写され、認識結果 などは複写されません。

[手順]

ここでは、デスクトップキャビネットにある「帳票認識をしましょう」のイメージデータを複写する例を 示します。

- 1) 複写したいデータのあるキャビネットを表示します。
- 2) 複写したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、クリックして選択状態にします。 複数のデータを選択して複写することもできます。



 デスクトップ画面で、[編集]メニューの[複写]にマウスポインタを位置付け、クリックするか、 またはツールバーの[複写]アイコンをクリックします。



イメージデータが複写されました。



[イメージタイトルの変更]

イメージデータのタイトルは変更することができます。

複写したイメージデータのタイトルと、元のイメージデータのタイトルは同じになりますので、必要に応じてタイトルを変更してください。

- [手順]
- 1) タイトルにマウスポインタを位置付けてクリックします。



タイトルを入力し、[Enter]キーを押します。
 タイトルが変更できました。

QU Dynatye
ファイル(E) 編集(E) 表示(型) オブション(Q) ヘルブ(H)
デスクトップ) 練習1 】 練習2 】 練習3
キプウ茶ガレナレッド、「転売初始ガレナレッド」
青式定義をしましょう。岐宗認識をしましょう
峰 亜 認識なし、主し、ころ2
MX7RD084 COA OA JZ
T 22 CTT (Building)
an (7.000)
N 4 1/1 P N

13.1.6 イメージデータのグループ化 / 解除

複数のイメージデータをまとめることを、「グループ化」といいます。 なお、グループ化できるイメージデータの数は 999 個までです。 ここでは、イメージデータをグループ化する方法、およびグループ化を解除する方法について説明します。

(1) イメージデータのグループ化

イメージデータをグループ化する方法について説明します。

[手順]

ここでは、デスクトップキャビネットにある「帳票認識をしましょう」のイメージデータと、"13.1.5 イ メージデータの複写"で複写したイメージデータ「帳票認識をしましょう2」(「帳票認識をしましょう」を 複写して変名したもの)をグループ化する例を示します。

- 1) グループ化したい複数のイメージデータがあるキャビネットを表示します。
- 2) グループ化したい縮小イメージの1つにマウスポインタを位置付け、クリックして縮小イメージを選 択状態にします。

🤹 DynaEye	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) オブション(Q) ヘルプ(H)	
	R.
デスウトップ゙゙練習1 ゙ 練習2 ゙ 練習3 `	
書式定義をしましょう 帳票認識をしましょう	
帳票認識をしましょう2	
クリックします!	
M 4 1/1 > M	

3) 選択した縮小イメージを、グループ化したい縮小イメージのところまでドラッグ&ドロップします。



2 つの縮小イメージが1つにグループ化され、縮小イメージの下の部分の「1/1」が「1/2」に変わりました。

💐 DynaEye
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) オプション(Q) ヘルプ(出)
デスクトップ)練習1 練習2 練習3
,
書式定義をしましょう「帳票認識をしましょう」

= 備考 =

 グループ化したい縮小イメージをすべて選択状態にし、[編集]メニューの[グループ化]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツールバーの[グループ化]アイコンをクリックすると、 選択したすべてのイメージデータをグループ化することができます。

なお、[Ctrl]キーを押しながら縮小イメージをクリックすると、複数の縮小イメージを選択状態に できます。

- グループ化を行ったときに作成されるイメージデータの表題は、以下のようになります。
 - マウスのドラッグ&ドロップでグループ化した場合
 ドラッグ先のイメージデータ(下になる方のイメージデータ)の表題がグループ化したときに作成されるイメージデータの表題になります。
 - [編集]メニューの[グループ化]を選択してグループ化した場合

キャビネットの左上から右下に向かって最初に存在したイメージデータの表題が、グループ化したときに作成されるイメージデータの表題になります。

なお、各イメージデータの左上端を基準とします。

なお、書式定義をグループ化した場合の表題は「書式定義」となります。

操作上のポイント

キャビネット内で管理できるグループ数は、1/1の縮小イメージも含めて最大100グループまでです。また、1グループのページ数は999ページまで可能です。しかし、グループ数およびグループのページ数が多い程、起動やキャビネット切替えなどの処理に時間がかかります。そのため、グループ数およびグループのページ数をできるだけ少なくし、適切なキャビネット/グループ構成にすることを推奨します。

[グループ化の解除]

グループ化したものを解除したい場合、グループ化されている縮小イメージを選択状態にし、[編集]メ ニューの[グループ化解除]にマウスポインタを位置付け、クリックするか、またはツールバーの[グルー プ化解除]アイコンをクリックするとグループ化が解除されます。

また、グループ中の1ページだけを取り出したい場合は、取り出したいページの縮小イメージを表示させて、[編集]メニューの[表示ページ取出し]にマウスポインタを位置付けクリックするか、またはツール バーの[表示ページ取出し]アイコンをクリックします。

13.1.7 ナンバリング ID 順によるデータの並び替え

ナンバリング ID 順によるデータの並び替えについて説明します。

イメージデータにナンバリング ID(管理番号)を付けておくと、デスクトップ画面で任意のグループを1 つだけ選択している場合に、選択グループ内のイメージデータをイメージスキャナー読取り時に付けられた ナンバリング ID 順に整列させることができます。

= 備考 =

ナンバリング ID 順で並び替えを行った場合、ナンバリング ID のコードの小さい順(以下に記述する順)に並び替わります。

コード順は以下のとおりです(0x20~0x7e)。

空白

!"#\$%&'()*+,-./

0123456789

:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[¥]^_'

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

 $\{ \mid \}$

例)

- 並替え前のナンバリング ID が以下のような場合

1 ページ目 :	「A2300002」
2ページ目:	A2300001 J
3ページ目:	[12300001]
4ページ目:	「12300002」

並替え後は、以下のようになります。

1ページ目:	「12300001」
2ページ目:	「12300002」
3ページ目:	[A2300001]
4ページ目:	「A2300002」

選択グループ内に、ナンバリング ID の付けられていないイメージデータがある場合は、ナンバリン グ ID の付けられていないデータはうしろ(下)のページに整列します。

また、選択グループ内に、同一ナンバリング ID のイメージデータがある場合は、並び替えを行う前の順番になります。

ナンバリング ID の付け方については、"8.3 イメージデータにナンバリング ID (管理番号)を付ける "を参照してください。

[手順]

- ナンバリング ID 順にデータの並び替えを行いたい縮小イメージのグループに、マウスポインタを位置付け、クリックします。
- 2) [表示]メニューの[ナンバリング ID 順並び替え]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

👔 DynaEye				
ファイル(E) 編集(E)	表示(V) わりョン(Q)	∿⊮7°(<u>H</u>)		
	^°−ジ画面(<u>G</u>)	Ctrl+G	🔠 🕄 🎾 🌫	
<u></u> テ゛スクトッフ゜】	✓編集情報表示(E)		¥3	
書式定義をし	 ・ツールバー表示(T) ・連携ウィントウ表示(A) ・ステータスパー表示(H) 		しょう	
	整列(R) サンハリンケID順並び替	ž(<u>N</u>)		
<u> • • 1/1</u>		■ ■ 1/2	► H	

ナンバリング ID 順にイメージデータが並び替わりました。

13.1.8 イメージデータにマーカを引く

イメージデータには、マーカを引くことができます。 マーカはページ画面で行います。

[手順]

ここでは「帳票認識をしましょう」というサンプルデータに、マーカを引く例を示します。

 マーカを引きたい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、ダブルクリックするか、または、縮小 イメージを選択し、ツールバーの[ページ画面]アイコンをクリックします。



ページ画面が表示されます。

2) ツールバーにある[マーカ]アイコンにマウスポインタを位置付け、クリックします。

🐌 DynaEy	'e				
771N(E)	編集(E)	表示──	TTON Y	₩フ°(<u>H</u>)	
DQ	দৈর জির				<u>s</u> 🛓 🖏 🕅
ତ୍ର୍	K			 まし <mark>▼♪</mark> [▶]	<u> </u>
			\smile		
				Anchor	
			ープ	Motor	お客様話

マーカを引きたい部分の先頭にマウスポインタを位置付け、マーカを引きたい部分までドラッグします。

ao DynaEye
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) オブション(Q) ヘルプ(H)
<u>Du 1984 10/A/00 16 5 10 00 6</u>
● ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ドラッグします!
v Ancher Motor お客様登録カード
ク 4 0 一 税納をしていただい 品額の情報を随時なる

4) マウスボタンから指を離すと、マーカが確定します。マーカが引けたことを確認してください。



5) ページ画面の中でダブルクリックするか、またはツールバーの[デスクトップ画面]アイコンをク リックします。

💫 DynaEye
ファ イル(E) 編集 (E) 表示(V) オプション(Q) ヘルプ(H)

これで、編集した情報が反映されて、デスクトップ画面に戻ります。



= 備考 =

ページ画面のツールバーの[編集情報表示]アイコンで、マーカの表示/非表示の切り替えができます。

[イメージデータのマーカを消す]

ページ画面で付けたマーカを消したい場合は、マーカが引かれている部分をクリックして選択状態にし、 [編集]メニューの[削除]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

13.1.9 イメージデータに付箋紙を付ける

イメージデータには、付箋紙を付けることができます。 付箋紙はページ画面で行います。

[手順]

- ここでは「帳票認識をしましょう」というサンプルデータに、付箋紙を付ける例を示します。
- 1) 付箋紙を付けたい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、ダブルクリックするか、または、縮小 イメージを選択し、ツールバーの[ページ画面]アイコンをクリックします。

🦥 DynaEye	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) オブ	ÿ₃ン(Q) ^ルフ°(<u>H</u>)
	6700000 60 5002 Q
デスページ画画 練習1	練習2 練習3
書式定義をしましょう	帳票認識をしましょう
	Commentation and the second se
No the second se	Teams
H - 1/1 - H	и и 1/1 ри

ページ画面が表示されます。

2) ツールバーにある[付箋紙]アイコンにマウスポインタを位置付け、クリックします。

3 7 ,
1/1
蘣

3) 付箋紙を付けたい部分にマウスポインタを位置付け、ドラッグします。

💐 DynaEye
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) オブション(Q) ヘルプ(H)
QQ ○ Q
<u> </u>
v Anchor お客様登録カード

4) 文字を入力します。

🙀 DynaEye
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) オブション(Q) ヘルプ(H)
QQ 陽 K K 帳票認識をしまし▼ ▶ N K K 1/1 ▶ N
谷録カード1
9 Anchor → ★★★★★★★★
◆ Limited 様妹をしていただい
040-
Motor Limited の40- 日本の情報を随いただい。 最新の情報を随いただい。

- 5) ページ画面の中でダブルクリックするか、またはツールバーの[デスクトップ画面]アイコンをク リックします。
 - これで、編集した情報が反映されて、デスクトップ画面に戻ります。

≩∙ DynaEve	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) オプション(Q) ヘルプ(H)	
	2
デスウトップ゙ 練習1 ゙ 練習2 ゙ 練習3	
書式定義をしましょう 帳票認識をしましょう	

= 備考 =

- ページ画面のツールバーの[編集情報表示]アイコンで、付箋紙の表示 / 非表示の切り替えができます。
- ページ画面では文字入力もできます。文字入力の方法は、ツールバーの[文字列]アイコンをクリックする以外は、付箋紙を付ける方法と同じです。
- 文字列 / 付箋紙の編集情報が存在するイメージデータを他のシステムで参照する際に、参照する側のシステムに編集時に設定したフォントがない場合、文字列 / 付箋紙の文字が欠けたり、編集できなかったり、印刷時に印字されないことがあります。このような場合には文字列 / 付箋紙のフォントをシステムに存在するフォントに変更してください。
- 文字列 / 付箋紙は最大 200 桁 100 行まで入力できます。ただし、イメージデータのサイズやフォントのポイント数によって、200 桁 100 行まで入力できない場合があります。
- [イメージデータの付箋紙を消す]

ページ画面で付けた付箋紙を消したい場合は、付箋紙の付いている部分をクリックして選択状態にし、 [編集]メニューの[削除]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

13.1.10 イメージデータの検索

イメージデータを検索する方法について説明します。

[手順]

ここでは、付箋紙に書かれている"登録カード 1"という文字列で「帳票認識をしましょう」というサン プルデータを検索する例を示します。

1) デスクトップ画面で、[ファイル]メニューの[検索]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



[検索]ダイアログボックスが表示されます。
 以下のように検索条件を設定し、[検索]ボタンをクリックします。

入力文字検索 登録カード 1

検索				X
検索範囲				榆索(F) 、
キャビネット名: デスタ	ነትップ°			Contraction of the
				キャンセル
 ○ 全条件一致(A) 	○ 1つでも一致(0)			NU7°(<u>H</u>)
表題①:				
入力文字検索①:	登録カード1			
登録日付(<u>R</u>):	LT 10	□ 以前(M)	□ 以後(<u>N</u>)	
更新日付(山):	tu	□ 以前(B)	□ 以後(<u>C</u>)	

[検索結果]ダイアログボックスに検索結果が表示されます。

3) 「帳票認識をしましょう」を選択し、[デスクトップへ]ボタンをクリックします。

検索結果 リスト形式	X
	検索結果(S): 表題名 登録日付 更新日付 確認予約法をしま。 1997.11.26 2000.04.28
登録日付: 1997.11.26	
更新日付: 2000.04.28	
〒マカトッフペ(D) ページペ(P)	<u>キャンセル ヘルフ°(H)</u>

デスクトップ画面に戻ります。このとき、[検索結果]ダイアログボックスで選択したイメージデー タ(帳票認識をしましょう)が選択状態になっています。



なお、検索したイメージデータをページ画面に表示したい場合は、[検索結果]ダイアログボックスで[ページへ]ボタンをクリックします。

که DynaEye	_ @ ×
ファ(ム/E) 編集(E) 表示(V) おうっか(D) ヘルブbH)	
<u>D</u> Q 1464 1 572 26 5	
	Long 1
	2
登録カード1	帝 式定着
P Ancher 七方祥本的子— K	нята
使服金していただいたお客様には 日本の時間を発展された (1)	
	WIES
"北海道哪还会方不经宫町/	
	£7 0 1
-2 展望園 3/2	
ロ 012 (345) 6787 安全はみんなの願い	
アンカー自動車株式会社	
MURA CONTRACT	8
	EAN .
	御集体积を選択/統約します。

= 備考 =

付箋紙の文字だけでなく、文字入力した文字も入力文字検索の対象となります。

13.1.11 表示ページプロパティ

表示ページプロパティの各項目について説明します。

[無題]の表示ページフ	፞፞፞ロ ^ֈ [®] ティ	x
情報		
書式定義名		
登録日付	2003.12.04	
更新日付 帳票ID	2003.12.05	
ナンハリンゲID	DOC/00001	
データ情報		
用紙サイズ	A4	
(mm)	210×297	
とウセル)	1680×2352	
色	2色	
dpi	200	
へ。一ジッ諸報	4/22^°`シ`	
編集情報	無	
認識	済	
修正	済	
認識注意文字	無	
論理エラー	無	
認識データ出力	未	
	OK	^⊮フ [*] (<u>H</u>)

書式定義名	認識した書式定義名が表示されます。書式定義では定義した書式定義名が表示されます。
登録日付	イメージがスキャナーなどから読み込まれた日付が表示されます。
更新日付	イメージを最後に更新した日付が表示されます。更新されていない場合は、 何も表示されません。
帳票 ID	認識した帳票 ID が表示されます。書式定義では定義した帳票 ID が表示されます。
ナンバリング ID	スキャナー読取り時に付加される管理番号のナンバリング ID が表示されま す。書式定義グループでは表示されません。
用紙サイズ	イメージ読み込み時の用紙サイズが表示されます。情報がない場合は、[不 明] と表示されます。
(mm)	イメージ読み込み時の用紙サイズが [横サイズ×縦サイズ] の形式で mm 単 位で表示されます。 情報がない場合は、[不明] と表示されます。
(ピクセル)	イメージ読み込み時の用紙サイズが [横サイズ×縦サイズ] の形式でピクセ ル単位で表示されます。
色	イメージ読み込み時の色数が表示されます。
dpi	イメージ読み込み時の画素密度 (dot per inch) が表示されます。情報がない 場合は、[なし] と表示されます。
ページ情報	イメージのページ構成が [ページ番号 / 総ページ数] の形式で表示されます。
編集情報	イメージ中の編集情報(マーカ、付箋紙など)の有無が表示されます。

認識 ページの認識状態が表示されます。書式定義グループでは表示されません。 以下にその状態表示を示します。 済 認識処理が正常に終了しています。 未 認識処理が行われていません。 認識処理に失敗しました。[×]のあとにエラーコードが表示さ × れます。 ページの修正状態が表示されます。書式定義グループでは表示されません。 修正 修正が終了している場合、[済]と表示されます。修正が終了していない場 合、認識後に一度も修正画面を表示していない場合、および認識を行っていな いページの場合、[未]と表示されます。 認識注意文字 ページ中の認識注意文字の有無が表示されます。書式定義グループでは表示 されません。 認識注意文字が存在する場合、[有]と表示されます。認識注意文字が存在し ない場合、[無]と表示されます。 論理エラー ページ中の論理エラーの有無が表示されます。書式定義グループでは表示さ れません。 論理エラーが存在する場合、[有]と表示されます。論理エラーが存在しない 場合、[無]と表示されます。 認識データ出力 ページの認識データの出力状態が表示されます。書式定義グループでは表示 されません。 認識データを出力している場合、[済]と表示されます。認識データを一度も 出力していない場合、出力後に認識データを変更した場合、および「認識デー タのクリア]を選択して認識データを削除した場合、[未]と表示されます。 書式定義情報更新日付 書式定義グループの場合だけ表示されます。 書式定義情報の最終更新日付が表示されます。書式定義情報が更新されてい ない場合は、作成日付が表示されます。 書式定義ファイル名 書式定義グループの場合だけ表示されます。 書式定義時に他の書式定義を取り込むときに有効な情報です。 OK

このダイアログボックスを閉じます。

13.2 連携機能

ここでは、イメージデータの印刷やアプリケーションとの連携方法について説明します。

13.2.1 イメージデータの印刷

イメージデータを印刷する方法について説明します。

「手順1

ここでは、デスクトップキャビネットの「帳票認識をしましょう」というサンプルデータを印刷する例を 示します。

1) デスクトップ画面で、印刷したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、「印刷] アイコンまで ドラッグ&ドロップします。

ရဲ့။ DynaEye	_ 8 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(E) わりかつ(E) へわり)日	
<u></u>	
デスクトッブ〕練習1 】 練習2 】 練習3 】	
	125
書式定義をしましょう 感要認識をしましょう 書式定義(お客様登)	
	6001531
	修正画面
	A B
	1 6
	8
	7241
へいフを表示するには191を押してください。 解素認識をしましょう	

2) [印刷]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

印刷	? ×
フリンター フリンタ名(N): <mark>FPXTNTER=001</mark> 状態: 通常使うフリンタ:オンライン 種類: FUJITSU F6671KT 場所: ¥¥Saikaku¥ Fujitsu コバント:	▼ 7ኪバティ <u>₽</u>)
印刷範囲 全 2 ^	ED刷語B数
C ^*->浙定@) 1 ^*->为ら(E)	□ 部単位で印刷(Q)
2 ページまで① C 運択した部分の	11 22 33
	ОК キャンセル

確認後、[OK]ボタンをクリックします。
 印刷中であることを示す印刷ステータスダイアログボックスが表示され、印刷が実行されます。

帳票認識をしましょう(1ペーシン)	
を	
印刷中	
<u> </u>	

なお、編集情報表示が非表示の場合、編集情報は印刷されません。

= 備考 =

ページ画面から印刷することもできます。

[印刷]アイコンをクリックするか、または[ファイル]メニューの[印刷]にマウスポインタを位置付け、クリックすると、印刷の画面が表示されます。

印刷中であることを示す印刷ステータスダイアログボックスが表示されているときに、[キャンセル]
 ボタンをクリックすると、印刷が中止されます。

13.2.2 アプリケーションの追加

DynaEye では、連携機能で使用するアプリケーションをキャビネットごとに追加できます。追加したア プリケーションは、"13.2.1 イメージデータの印刷"と同じ方法で実行できます。 また、アプリケーションの追加方法は、連携するデータの形式によって異なります。

[連携できるデータ形式]

以下に、連携できるデータ形式を示します。

- 1) TIFF 形式
- 2) TIFF 形式 (マルチページ)
- 3) PCX 形式
- 4) BMP 形式
- 5) JPEG 形式
- 6) なし
- 7) 認識データ形式(注)
- 注)

選択したグループの認識データを、指定したファイル形式へ変換し、連携先アプリケーションはその 変換されたファイルを読み込んで起動します。

認識データ形式に変換すると、CSV 形式または Microsoft[®] Access の DB 形式を扱えるアプリケーションと連携できます。CSV 形式を扱えるアプリケーションには、Microsoft[®] Excel などがあります。

= 備考 =

上記のそれぞれの番号に対する追加方法は、以下を参照して追加してください。

上記の1)~6)

"(1) アプリケーションの追加方法"を参照してください。

上記の7) "(2) アプリケーションの追加方法(認識データ形式)"を参照してください。

- = 注意事項 =
 - アプリケーション連携を行った場合、環境変数 TMP で指定されているディレクトリに "~SP" で始ま る名前の作業ファイルが作成される場合があります("認識データ形式"、または "なし"の場合は作成 されません)。この作業ファイルは自動では削除されないので、不要になった場合は削除してください。 なお、環境変数 TMP でディレクトリが指定されていない場合は、DynaEye のインストール先に作業 ファイルが生成されます。
 - データ形式に「なし」以外を指定した場合、連携できるアプリケーションは、コマンド形式で「実行 プログラム名(xxxx.exe)ファイル名」をサポートしているアプリケーションだけです。アプリケー ションのコマンド形式については、各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
 - 縮小イメージをドラッグ&ドロップしても受け付けないアプリケーション(ワープロソフトなど)もあります。
 - 一度に1つのファイルしか開けないアプリケーションの場合、すでにファイルが開いているときは、 ドラッグ&ドロップしてもイメージデータが受け付けられないことがあります。

(1) アプリケーションの追加方法

アプリケーションを追加する方法を説明します。

連携して使用するアプリケーション(連携アプリケーション)は、キャビネットごとに設定できます。

[手順]

ここでは、ペイント (Pbrush)を例にしてアプリケーションを追加する手順を説明します。

- 1) 連携アプリケーションを追加するキャビネットを表示します。
- 2) [オプション]メニューの[連携機能設定]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

🗿 DynaEye		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	オフ°ション(①) ヘルフ°(円)	
Du tamaaa	自動実行設定(E)	
	連携機能設定(A)	
	**ビネット設定(<u>C</u>)	
書式定義をしましょ	知識辞書の作成(D) 知識辞書への単語登録/削除(<u>W</u>)	書式定義
	認識データのクリア(<u>R</u>)	
	書式定義チェック(L)	麗
100 Vr (100)	(and the second s	
H • 1/1 > H	H I/1 H	нч

- [連携機能設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 3) [追加]ボタンをクリックします。

連携機能設定		×
機能一覧(L): 國書式定義	_	追加(<u>A</u>)
國條正面面		解除(<u>F</u>)
	↑ I	変更(<u>C</u>)
	↓	
ОК	キャンセル	<u>^/レブ(Ħ)</u>

[追加]ダイアログボックスが表示されます。

4) 各項目を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

タイトル	ペイント
ダイトル	ヘイント

アプリケーション [参照]ボタンをクリックして、ペイントのプログラム(Pbrush.exe)の格 納場所を指定

データ形式 BMP

追加	×
\$イトル(<u>T</u>) ፡	~~/ント
77ሣケーション(<u>A</u>):	C¥WINDOWS¥Pbrush.exe 参照(<u>B</u>)
データ形式(<u>D</u>):	BMP
起動パランタ(<u>C</u>):	
<u>OK</u> +	27年ル 認識データ出力設定(2) ハルフ*(出)

5) [連携機能設定]ダイアログボックスに「ペイント」が追加されたことを確認し、[OK]ボタンをク リックします。

連携機能設定		×
機能一覧(L):		追加(<u>A</u>)
國書式定義		解除(<u>F</u>)
國修正画面		変更(<u>C</u>)
	<u> </u>	
	移動	
J	↓	
OK	キャンセル	<u>^⊮7°(H</u>)

デスクトップ画面に、ペイントのアイコンが表示されていることを確認してください。



(2) アプリケーションの追加方法(認識データ形式)

認識データ形式のデータを連携させるアプリケーションを追加する方法を説明します。 連携して使用するアプリケーション(連携アプリケーション)は、キャビネットごとに設定できます。

[手順]

ここでは、メモ帳(Notepad)を例にしてアプリケーションを追加する手順を説明します。

- 1) 連携アプリケーションを追加するキャビネットを表示します。
- 2) [オプション]メニューの[連携機能設定]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

🐌 DynaEye		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) [オフション(①) ヘルフ°(円)	
D . 18 % & 2 .	自動実行設定(E)	22 R 🔍 👽
(〒* 7万トッフ*) (本国羽1)	連携機能設定(<u>A</u>)	
	^{NN} キャビネット設定(<u>C</u>)	
書式定義をしましょ	知識辞書の作成(D) 知識辞書への単語登録/削除(W)	書式定義
	認識データのカリア(巴)	
	書式定義チェック(L)	

[連携機能設定]ダイアログボックスが表示されます。

3) [追加]ボタンをクリックします。

連携機能設定		×
機能一覧(L):		追加(<u>A</u>)
11 國 書式定義 11 國 帳票認識		
國修正画面		
	1	
	移動	
	Ļ	
OK	キャンセル	<u>^///7°(H)</u>

[追加]ダイアログボックスが表示されます。

4) 各項目を入力し、[認識データ出力設定]ボタンをクリックします。

タイ	トル	メモ帳
· ·		

アプリケーション [参照]ボタンをクリックして、メモ帳のプログラム(Notepad.exe)の格 納場所を指定

データ形式 認識データ

追加	X
%/N/(∐):	メモ帳
アフツケーション(<u>A</u>):	C:¥WINDOWS¥Notepad.exe 参照(B)
デーク形式(<u>D</u>):	認識データ
起動パラメタ(<u>C</u>):	
OK +	シセル (記載データ出力)設定(の)) ヘルフペH)

5) [認識データ出力設定]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定します。

出力する形式	CSV 形式
出力形式	新規
出力ファイル名	c: ¥ dynaeye ¥ test.csv
認識注意文字変換の設定	変換出力する(チェック ON)
変換文字	?
切出しイメージ出力の設定	切出しイメージ出力する(チェック ON)
ファイル名先頭文字	IM
ナンバリング ID 出力の設定	ナンバリング ID 出力
出力フィールド 名	ナンバリング ID
出力後の認識データ削除	チェック OFF
前後の空白出力をカット	チェック ON
フィールド 名の出力	チェック ON

認識データ出力設定		×	I
┌出力する形式	出力形式		
€ CSV(©) C ACCESS(A)	● 新規(N)	○ 追加(Y)	
出力ファイル名(E)			
c:¥dynaeye¥test.csv		参照(<u>B</u>)	
- 出力テーブル名(T)			
┌認識注意文字変換の設定――――	1 〒切出しイメージ出力の	の設定	
▼ 変換出力(₩)	🛛 🔽 切出しイメージ出	J力(L)	
変換文字(Q): ?	ファイル名先記	頭文字(P): IM	
_「 ナンハリンゲID出力の設定―――			
▼ ナンハリンかID出力(G)			
出力フィールト治(0): ナンバリ	ングID		
▶ 出力後の認識テ~朔1除⊗			
▼ 前後の空白出力をかれ(S)			
▶ フィールド名の出力 🕑			
OK ++>>tell 1/4	7°(<u>H</u>)		

6) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
 [追加]ダイアログボックスに戻ります。

- 7) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
- 8) [連携機能設定]ダイアログボックスに「メモ帳」が追加されたことを確認し、[OK]ボタンをク リックします。

連携機能設定		×
機能一覧(L):		追加(<u>A</u>)
國書式定義		解除(<u>F</u>)
■ 健康 修正 画面 ● 印刷	t l	変更(<u>C</u>)
	21	
	15/10/0	
OK	キャンセル	^ルフ°(<u>H</u>)

デスクトップ画面に、メモ帳のアイコンが表示されていることを確認してください。

ζ∎ DynaEye 	_ <i>B</i> ×
デスクトップ 練習1 練習2 練習3	
書式定義をしましょう 感悪認識をしましょう 書式定義(お客様登)	
	- Index
	100F
	*Z.88
	1081
	3
	2524
	× 195
	81
	CAN.
へいつを表示するには1月15年世してください。	

= 備考 =

認識データ形式のアプリケーション連携を設定しておくと、ワンタッチで認識データを出力できます。また、出力結果を利用することもできます。詳細は、"13.2.3 認識データのワンタッチ変換・起動"を参照してください。

13.2.3 認識データのワンタッチ変換・起動

イメージデータをドラッグ&ドロップするだけで、認識データ出力を行い、かつメモ帳(Notepad)などのアプリケーションを自動的に起動し、出力した結果を確認できます。

認識データのワンタッチ変換・起動を行うためには、認識データ形式のアプリケーション追加方法でアプリケーションを追加しておく必要があります。詳細は、"13.2.2 アプリケーションの追加"の "(2) アプリケーションの追加方法(認識データ形式) を参照してください。

[手順]

ここでは、帳票認識および修正を行ったデータを認識データ出力して、メモ帳(Notepad)で確認する手順を示します。

 デスクトップ画面で、変換したい縮小イメージにマウスポインタを位置付け、[メモ帳]アイコンま でドラッグ&ドロップします。



メモ帳(Notepad)が起動され、出力した認識データが表示されました。



= 備考 =

- 認識データ出力が行われなかった場合、または出力件数が0件の場合には、アプリケーションは起動 されません。
- アプリケーション連携での認識データの出力時には、ファイルの上書きや作成の確認のメッセージ、 および出力件数のメッセージは表示されません。

13.3 バーチャルスタッカ

ここでは、バーチャルスタッカを使って、認識データを管理する方法について説明します。

13.3.1 バーチャルスタッカとは

バーチャルスタッカとは、帳票認識した文字データをもとに、イメージを振分ける機能です。 振分けたあと、縮小イメージはデスクトップ上のスタッカ(グループ)別に表示されます。 バーチャルスタッカは、キャビネットごとに設定できます。

= 備考 =

バーチャルスタッカでは、振分け先のスタッカ(グループ)がない場合、スタッカ(グループ)を自動作成して振分けます。

以前にバーチャルスタッカされ、すでに振分け先スタッカ(グループ)が存在しているような場合に は、そのスタッカ(グループ)の末尾へ追加されます。

- 1キャビネットで扱えるグループ総数は100個までです。そのため、バーチャルスタッカによってグループ総数が100個を超えたスタッカ(グループ)を生成するような場合には、エラーメッセージが表示されて、振分けできません。
- 1グループで扱えるページ数は 999 ページまでです。そのため、バーチャルスタッカによって 999 ページを超えたイメージ振分けは行えません。

このような場合、同じスタッカ名(グループのタイトル名)のスタッカ(グループ)をもう1つ生成し、そこへ振分けます。

たとえば、997ページのデータがすでに存在するスタッカ"データ1"(グループタイトル名が"データ1"であるグループ)へ、バーチャルスタッカによって5ページのデータが追加されるような場合は、 997ページあるスタッカ"データ1"は997ページのままで、新たに5ページのデータを持ったスタッカ "データ1"(グループタイトル名が"データ1"であるグループ)が作成されます。

バーチャルスタッカでは、「正常」、「認識注意」、「論理エラー」、「エラー」、「その他」、「データなし」、「帳票 ID なし」、「書式定義名なし」という文字列を、認識した文字データ以外にスタッカ名(グループタイトル名)として使用します。

これらは、以下のような場合に使用されます。

- 正常 [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスで、認識注意スタッカの設定を「す る」、または論理エラースタッカの設定を「する」で、かつ帳票 ID ごとに振分けを「しな い」で、かつスタッカ振分けに使用するデータを「なし」として振分けをした場合に、帳 票認識が正常に行われ、かつ、認識注意文字や論理エラーがないページ(縮小イメージで の表示に""または"修"がついているもの)が、このタイトルを持ったスタッカ(グ ループ)へ振分けられます。
- 認識注意 認識注意スタッカの設定が「する」の場合に、帳票認識が正常に行われ、かつ、認識注意文字があるページ(縮小イメージでの表示に"?"がついているもの)が、このタイトルを持ったスタッカ(グループ)へ振分けられます。

また、論理エラー、および認識注意文字があるために、縮小イメージでの表示に"" がついているものも、このスタッカ(グループ)へ振分けられます。 論理エラー(注)

論理エラースタッカの設定が「する」の場合に、帳票認識が正常に行われ、かつ論理エ ラーがあるページ(縮小イメージの表示に""がついているもの)が、このタイトルを 持ったスタッカ(グループ)へ振分けられます。

(注)論理エラーとは、データチェックでエラーとなった状態を指します。

- エラー 帳票認識が失敗したページ(縮小イメージでの表示に "x" がついているもの)が、こ のタイトルを持ったスタッカ(グループ)へ振分けられます。
- その他 スタッカ振分け条件が「以下のスタッカへ振分け」の場合に、スタッカ1~スタッカ10 のどれにも該当しないページが、このタイトルを持ったスタッカ(グループ)へ振分けら れます。
- データなし

スタッカ振分け条件が「データから自動生成して振分け」の場合に指定したフィールド にデータがない、つまり文字の数が0のページがこのタイトルをもったスタッカ(グルー プ)へ振分けられます。

帳票 **ID** なし

帳票 ID ごとに振分けが「する」の場合に帳票 ID フィールドがなかったページがこの タイトルを持ったスタッカ (グループ)へ振分けられます。

書式定義名なし

帳票毎に振分けが「する」で、振分け方式が「書式定義名毎」の場合に書式定義名がな かったページがこのタイトルを持ったスタッカ(グループ)へ振分けられます。

= 注意事項 =

以下に、バーチャルスタッカを使用する場合の注意事項を示します。

- 書式定義を変更した場合には、バーチャルスタッカで不整合が発生しますので、必ずバーチャルス タッカの設定を見直してください。
- 1つのキャビネットに書式定義が複数ある場合で、かつ書式定義チェックエラーがあるときは、バーチャルスタッカの設定ができません。この場合、[オプション]メニューの[書式定義チェック]を選択してエラーの内容を確認し、書式定義を修正してからバーチャルスタッカを設定してください。
- 「正常」、「認識注意」、「論理エラー」、「エラー」、「その他」、「データなし」、「帳票 ID なし」、「書式 定義名なし」といった文字列のタイトルは、バーチャルスタッカで使用しますので、グループタイトル 名としてこのような名前は付けないでください。

また、その他バーチャルスタッカで使用するような文字列も、グループタイトル名として付けないで ください。

- バーチャルスタッカは操作直後であっても[編集]メニューの[元に戻す]の処理は行えません。
- バーチャルスタッカの設定は、キャビネットごとに設定してください。

13.3.2 バーチャルスタッカの設定方法

バーチャルスタッカを設定する方法を示します。

[手順]

デスクトップ画面で[編集]メニューの[バーチャルスタッカの設定]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

🤹 DynaEy ファイル(E)	e 編集(E) 表示(⊻) ;	わられ(の)	^#7°(<u>H</u>)	
	元に戻す(U)	Gtrl+2	- 11 1	
7 7	減写(⊻) 削除(<u>D</u>)	Ctrl+1 Delete		· 練習1
_	回転(風)		•	
	ゲループ化(<u>G</u>) ゲループ化解除(<u>N</u>) 表示ページ取出し(Q))	票 1 	B
L	ハ ^シ ーチャルスタッカの設定 ハ ^シ ーチャルスタッカ(い)	<u> (S</u>)		
K	帳票番号指定(鱼)			
		H	1/8	н

- 2) [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。
- 確認後、[OK]ボタンをクリックします。 バーチャルスタッカの設定ができました。
- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスの各項目について 以下に、[バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスを示します。

パーチャルスタッカの設定		X	
認識注意スタッカの設定:		○ しない(N)	
論理エラースタゥカの設定:	● する(<u>E</u>)	C しない(<u>B</u>)	
帳票毎に振分け :	\mathbf{C} $ au$ $\mathtt{D}(\mathbf{I})$	$\mathbf{C} \cup \mathcal{T}_{\mathcal{C}}(\mathbf{G})$	
振分け方式 :	€ ID毎(<u>I</u>)	C 書式定義名毎(E)	
スタッカ振分けに使用するデー	タ(<u>D</u>): なし	, –	
┌ スタッカ振分け条件―――			
€ 以下のスタゥカへ振分	け(<u>S</u>)		
スタッカ 1 (1):	スタッカ2	2(2):	
スタッカ 3 (3):	スタッカイ	1(4):	
スタッカち(5):	スタッカモ	B(<u>6</u>):	
入知の力 7(7):	スタッカ 8	3(8):	
スタッカ (9):	スタッカ1	0(0):	
C デー幼いら自動生成して振分け(<u>A</u>)			
自動生成文字数(11): 30 (最大 30 迄)			

図 13.1 [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックス

図13.1に従って、各項目を説明します。

認識注意スタッカの設定

認識注意文字があるイメージデータを、『認識注意』という表題のスタッカ(グループ)へ振分ける かどうかを設定します。デフォルトは「する」です。

「する」を設定した場合

認識注意文字のあるイメージデータは、すべて『認識注意』という表題のスタッカ(グ ループ)へ振分けられます。

ただし、認識注意文字も論理エラーもあるイメージデータを、認識注意スタッカ、およ び論理エラースタッカの双方を「する」と設定してパーチャルスタッカで振分けると、 『論理エラー』というスタッカ(グループ)へ振分けられます。

「しない」を設定した場合

認識注意文字のあるイメージデータは、認識注意文字のないイメージデータと同じ処理 が行われます(他の条件に従って振分けられます)。

• 論理エラースタッカの設定

論理エラーがあるイメージデータを、『論理エラー』という表題のスタッカ(グループ)へ振分ける かどうかを設定します。デフォルトは「する」です。

「する」を設定した場合

論理エラーのあるイメージデータは、すべて『論理エラー』という表題のスタッカ(グ ループ)へ振分けられます。

なお、認識注意文字も論理エラーもあるイメージデータを、認識注意スタッカ、および 論理エラースタッカの双方を「する」と設定してバーチャルスタッカで振分けると、『論 理エラー』というスタッカ(グループ)へ振分けられます。

「しない」を設定した場合

論理エラーのあるイメージデータは、論理エラーのないイメージデータと同じ処理が行われます(他の条件に従って振分けられます)。

帳票毎に振分け

帳票 ID ごと、または書式定義名ごとに帳票を振分けるかどうかを設定します。デフォルトは「しない」です。

この指定は、キャビネットに複数の書式定義が存在する場合にだけ指定できます。

「する」を設定した場合

以下の「振分け方式」で設定した単位でイメージデータが振り分けられます。

ID 毎:帳票 ID 単位で振分けられます。

書式定義名毎:書式定義名単位で振分けられます。

その後、「スタッカ振分けに使用するデータ」の指定に従って振分けされます。振分け られた帳票の表題は、『データ(帳票 ID または書式定義名)』となります。ただし、「ス タッカ振分けに使用するデータ」に「なし」を指定した場合は、帳票 ID または書式定義 名が表題になります。

また、指定したイメージデータに帳票 ID がない場合は『帳票 ID なし』という表題に、 指定したイメージデータに書式定義名がない場合は『書式定義名なし』という表題になり ます。

= 注意事項 =

「振分け方式」で「書式定義名毎」を指定した場合、バーチャルスタッカするイメージ データの書式定義名は、半角換算で12文字以下でなければなりません。12文字以上の書 式定義名を指定した場合は、エラーとなり処理できません。 以下に例を示します。



⁽書式定義名:グループ1)(書式定義名:グループ1)(書式定義名:グループ2)(書式定義名:グループ2)

・帳票毎に振分けを「する」、振分け方式を「ID毎」、スタッカ振分けに使用するデータを「なし」に設定した場合



・帳票毎に振分けを「する」、振分け方式を「ID毎」、スタッカ振分けに使用するデータを「住所」に設定した場合



・帳票毎に振分けを「する」、振分け方式を「書式定義名毎」、スタッカ振分けに使用するデータを「住所」に設定した場合



「しない」を設定した場合

帳票 ID ごと、または書式定義名ごとにイメージデータは振分けられません。

スタッカ振分けに使用するデータ

書式定義で設定したフィールド名の一覧が表示され、一覧の中からスタッカ振分けに使用するデータ のフィールド名を選択します。デフォルトは「なし」です。

ただし、1キャビネット内に書式定義が複数存在する場合は、すべての書式定義に存在するフィール ド名(共通するフィールド名)だけが選択可能です。

なお、共通するフィールド名は、同じフィールドの属性(たとえばすべてマークフィールドであること)でなければなりません。ただし、手書き ANKS と活字 ANKS は混在しても選択できます。

フィールド名を設定した場合(「なし」以外を設定した場合)

設定された項目のデータに従って、スタッカ(グループ)に振分けられます。

詳細は、ヘルプを参照してください。

「なし」を設定した場合

「認識注意スタッカの設定」、「論理エラースタッカの設定」、「帳票毎に振分け」、および「振分け方式」の設定に従って、スタッカ(グループ)に振分けられます。

また、「帳票毎に振分け」が「しない」の場合には、「認識注意スタッカの設定」と「論 理エラースタッカの設定」に依存して、『正常』、『認識注意』、『論理エラー』という表題 のうち、どれか1つのスタッカ(グループ)へ振分けられます。

ただし、「帳票毎に振分け」、「認識注意スタッカの設定」、および「論理エラースタッカ の設定」が「しない」の場合はエラーとなり何も行われません。

13.3.3 バーチャルスタッカを使ってデータをグループ化する

バーチャルスタッカを使って、イメージデータをグループ化する方法を説明します。

= 注意事項 =

1つのキャビネットに書式定義が複数ある場合で、かつ書式定義チェックエラーがあるときは、バーチャルスタッカを実行できません。この場合、[オプション]メニューの[書式定義チェック]を選択してエラーの内容を確認し、書式定義を修正してからバーチャルスタッカを実行してください。

(1) 認識注意文字・論理エラーの有無で振分ける

認識済みイメージデータから、認識注意文字のあったイメージを振分ける方法について説明します。 図 13.2 のようなイメージデータがあるものとします。



[手順]

1) [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスを表示します。 詳細は、"13.3.1 バーチャルスタッカとは"を参照してください。

 [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスで、条件を入力します。 なお、ここでは、キャビネット内に書式定義が1つしかかないため、「帳票毎に振分け」が指定できません。

認識注意スタッカの設定	する
論理エラースタッカの設定	する

スタッカ振分けに使用するデータ なし

パーチャルスタッカの設定		×	
認識注意スタッカの設定:	€ する(<u>C</u>)	C しない(N)	
論理エラースタッカの設定:	● する(<u>E</u>)	C しない(<u>B</u>)	
帳票毎に振分け :	C する(<u>I</u>)	🖸 U /\$1, 1(<u>G</u>)	
振分け方式 :	⑦ ID毎(<u>I</u>)	C 書式定義名毎(E)	
スタッカ振分けに使用するデ	-タ(⊵): [なし		
┌ スタッカ振分け条件 ―――			
€ 以下のスタッカへ振分	1ナ(<u>S</u>)		
スタッカ 1 (1):	スタッカ2	2(2):	
入知力3(3):	スタッカイ	↓(<u>4</u>):	
スタッカち(5):	スタッカモ	6 (<u>6</u>);	
スタッカ 7(<u>7</u>):	<u> ኢ</u> ጵ-»ආ 8	3(8);	
スタッカ (9):	ス タッカ1	0(0):	
C デー幼いら自動生成して振分け(<u>ě</u>)			
自動生成文字数(M): 30 (最大 30 迄)	
тү)тай(H)			

- 3) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
- 4) 振分けしたいグループを選択します。



5) [編集]メニューの[バーチャルスタッカ]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

🚵 DynaEye			
ファイル(E) 新	編集(E) 表示(V) わぷ	a)(<u>0</u>) ∧∥	,7°(<u>H</u>)
	元(に戻す(U)	Ctrl+Z	
	複写(Y) 問III(全(D)	Ctrl+Y Delete	
— <u> </u>	HUNK (D)	Delete	
	回転(<u>R</u>)		•
	ケルーフット(G)		<u> </u>
	ケルーフッ化解除(N)		
	表示ページ取出し(@)		13
	バーチャルスタッカの設定(S)		100
	ハニーチャルスタッカ(型)		
н	帳票番号指定(A)	N	
		HI	1/8)

縮小イメージがスタッカ別に表示されました。



①には、帳票1、帳票2、帳票3、帳票5、帳票6、帳票8が振分けられました。
 ②には、帳票7が振分けられました。
 ③には、帳票4が振分けられました。

(2) スタッカ名を指定して振分ける

スタッカ名を指定して振分ける方法について、"(1) 認識注意文字・論理エラーの有無で振分ける"の 図 13.2 イメージデータ 例 1 を例にして説明します。

[手順]

ここでは、会社名をキーとしてスタッカ名で振分ける手順を示します。

- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスを表示します。
 詳細は、"13.3.1 バーチャルスタッカとは"を参照してください。
- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスで、条件を入力します。 なお、ここでは、キャビネット内に書式定義が1つしかかないため、「帳票毎に振分け」が指定できません。

認識注意スタッカの設定	する
論理エラースタッカの設定	する
スタッカ振分けに使用するデータ	会社
スタッカ振分け条件	以下のスタッカへ振分け
スタッカ1	ABC ソ
スタッカ 2	ABC
スタッカ 3	BCD 石川
スタッカ 4	ABC ソフトウェア

パーチャルスタッカの設定		×	
認識注意及りかの設定:	⊙ する©	○ しない№	
論理エラースタッカの設定:	● する(E)	○ しない®	
帳票毎に振分け :	$\mathbf{C} \neq \mathtt{D} (\mathbb{D})$	● しない@	
振分け方式:	€ 10毎①	○ 書式定義名毎(E)	
スタッカ振分けに使用するデー	タ(型): 会社	t 💌	
- スタッカ振分け条件			
◎ 以下のスタッカへ振分	(<u>s</u>)		
スタ∞カ1 ①: ▲B	<u>ロソー スタッカ2</u>	2(2): ABC	
スタッカ3(<u>3</u>): ■C	口石厂 鸡咖	4(<u>4</u>): ABCソ1	
スタッカち(5):	<u>አ</u> ራ-ታ	6 (<u>6</u>) :	
<u> </u>	- አቃቃታ 8	3 (8) :	
λ\$∞ <u>5</u> 9 (<u>9</u>):	25%ታ1	0@:	
○ デー幼から自動生成して振分け(@)			
自動生成文字数位	D: 15 (最大 15 迄	
(

- 3) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
- 4) "(1) 認識注意文字・論理エラーの有無で振分ける"の手順 4) ~ 5) と同様の操作でバーチャルスタッカ を実行します。



①には、帳票3、帳票6、帳票8が振分けられました。
 ②には、帳票1、帳票2が振分けられました。
 ③には、帳票5が振分けられました。
 ④には、帳票7が振分けられました。
 ⑤には、帳票4が振分けられました。
= 備考 =

振分け先は、スタッカ1からスタッカ10の順番に検索して決定します。

たとえば、帳票例の帳票8(会社データ "ABC ソフトウェア"のデータ)の場合、スタッカ4に「ABC ソ フトウェア」と設定していますが、スタッカ1から検索していくため、先にスタッカ1の「ABC ソ」の条 件に合致してしまいます。そのため、スタッカ4「ABC ソフトウェア」と完全に一致しているにもかかわら ず、"ABC ソ"というグループタイトル名を持ったスタッカ(グループ)へ振分けられます。

(3) データから自動生成して振分ける

データから自動生成して振分ける方法について、"(1) 認識注意文字・論理エラーの有無で振分ける"の 図 13.2 イメージデータ 例 1 を例にして説明します。

[手順]

ここでは、氏名をキーとして自動生成で振分ける手順を示します。

- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスを表示します。
 詳細は、"13.3.1 バーチャルスタッカとは"を参照してください。
- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスで、条件を入力します。 なお、ここでは、キャビネット内に書式定義が1つしかないため、「帳票毎に振分け」が指定できま せん。

認識注意スタッカの設定
 しない
 論理エラースタッカの設定
 オる
 スタッカ振分けに使用するデータ
 氏名
 スタッカ振分け条件
 データから自動生成して振分け
 自動生成文字数
 2

パーチャルスタッカの設定		×
認識注意スタッカの設定:	○ する(<u>c</u>)	● しない(<u>N</u>)
論理エラースタッカの設定:	● する(<u>E</u>)	○ しない(<u>B</u>)
帳票毎に振分け :	C する(<u>I</u>)	€ しない(<u>G</u>)
振分け方式 :	€ ID毎(<u>I</u>)	C 書式定義名毎(E)
スタッカ振分けに使用するデ、	-ウ(፬): 氏名	3
「スタッカ振分け条件 ―――		
○ 以下のスタッカへ振分	15(<u>8</u>)	
スタッカ 1 (1):	スタッカ名	2(2):
スタッカ3(3):	スタッカイ	4(<u>4</u>);
スタッカち (5):	スタッカモ	6(6);
スタッカ 7(<u>7</u>):	スタッカ 8	3(8);
スタッカ日(3):	スタッカ1	0(0);
● データから自動生成	:して振分け(<u>A</u>)	
自動生成文字数()	<u>M</u>): 2 (最大 15 迄)
СК	キャン 비	∿⊮7°(<u>H</u>)

3) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。

4) "(1) 認識注意文字・論理エラーの有無で振分ける"の手順 4)~5) と同様の操作でバーチャルスタッカ を実行します。



- ①には、帳票1が振分けられました。
- ②には、帳票2が振分けられました。
- ③には、帳票3、帳票8が振分けられました。
- ④には、帳票4が振分けられました。
- ⑤には、帳票5が振分けられました。
- ⑥には、帳票6が振分けられました。
- ⑦には、帳票7が振分けられました。

= 備考 =

- ・ 帳票7は、認識注意文字がある帳票ですが、認識注意スタッカの設定を「しない」に設定したため、
 「認識注意」のグループではなく、自動生成したスタッカへ振分けられます。
- 上記の例の場合、「自動生成文字数」を「2」に設定しているため、グループタイトルが「石川」「山田」といった2文字になります。

(4) マークフィールドをキーにして振分ける

マークフィールドに記入されているデータをキーにして振分ける方法について、"(1) 認識注意文字・論理 エラーの有無で振分ける"の図 13.2 イメージデータ 例 1 を例にして説明します。

[手順]

- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスを表示します。
 詳細は、"13.3.1 バーチャルスタッカとは"を参照してください。
- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスで、条件を入力します。 なお、ここでは、キャビネット内に書式定義が1つしかないため、「帳票毎に振分け」が指定できま せん。

認識注意スタッカの設定	する
論理エラースタッカの設定	する
スタッカ振分けに使用するデータ	MARK
スタッカ振分け条件	データから自動生成して振分け
自動生成文字数	3

パーチャルスタッカの設定		×		
認識注意スタッカの設定:	● する(<u>C</u>)	○ しない(N)		
論理エラースタッカの設定:	● する(<u>E</u>)	C しない(<u>B</u>)		
帳票毎に振分け :	C する(<u>I</u>)	€ しない(<u>G</u>)		
振分け方式 :	C ID毎(<u>I</u>)	C 書式定義名毎(E)		
スタッカ振分けに使用するデ	-\$(<u>D</u>): MAR	RK 🔽		
┌ スタッカ振分け条件 ―――				
○ 以下のスタッカへ振分	(<u>2</u>)tk			
スタッカ 1 (1):	スタッカジ	2(2):		
スタッカ3(3):	スタッカイ	4(4):		
スタッカち(5):	スタッカモ	6(6):		
スタッカ 7 (7):	スタッカ 8	3(8):		
スタッカ (9):	スタッカ1	0(0);		
● デー如から自動生成して振分け(<u>A</u>)				
自動生成文字数(M): 3 (最大 30 迄)				
	キャンセル <u></u>	^⊪7°(<u>H</u>)		

- 3) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
- 4) "(1) 認識注意文字・論理エラーの有無で振分ける"の手順 4) ~ 5) と同様の操作でパーチャルスタッカ を実行します。



- ①には、帳票1、帳票2が振分けられました。
- ②には、帳票8が振分けられました。
- ③には、帳票3、帳票6が振分けられました。
- ④には、帳票5が振分けられました。
- ⑤には、帳票7が振分けられました。
- ⑥には、帳票4が振分けられました。

= 備考 =

- マークをキーに振分けた場合、グループタイトルは以下のようになります。
 - マークされている部分

書式定義で設定した変換文字を表示(設定した変換文字が半角の場合は全角に変換して 表示)

マークされていない部分(空白部分)

また、上記の例の場合、「自動生成文字数」を「3」に設定しているため、グループタイトルが「1」「2」といった3文字になります。

(5) 帳票 ID ごとに振分ける

帳票 ID ごとに振分ける方法について説明します。

このキャビネットには帳票 ID が「0001」の書式定義と、帳票 ID が「0002」の書式定義があり、図 13.3 のようなイメージデータがあるものとします。



[手順]

- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスを表示します。
 詳細は、"13.3.1 バーチャルスタッカとは"を参照してください。
- 2) [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスで、条件を入力します。

認識注意スタッカの設定	しない
論理エラースタッカの設定	する
帳票毎に振分け	する
振分け方式	ID 毎
スタッカ振分けに使用するデータ	なし

- = 備考 =
- 「振分け方式」に「書式定義名毎」を指定すると、書式定義名ごとに振分けられます。

バーチャルスタッカの設定		×
認識注意スタッカの設定:	○ する(<u>C</u>)	● しない(<u>N</u>)
論理エラースタッカの設定:	● する(<u>E</u>)	€ しない(<u>R</u>)
帳票毎に振分け:	● する(<u>I</u>)	€ しない(<u>G</u>)
振分け方式:	● ID毎(<u>I</u>)	○ 書式定義名毎(E)
スタッカ振分けに使用するデー	タ(D): なし	, 💌
┌スタッカ振分け条件―――		
€ 以下のスタッカへ振分	け(<u>S</u>)	
スタッカ 1 (1):	スタッカ2	2(2):
スタッカ 3(3):	スタッカイ	↓(<u>4</u>):
スタッカち(5):	スタッカモ	6 (<u>6</u>);
入知力 7(7):	スタッカ 8	3(8);
スタッカ日(9):	スタッカ1	0(0):
€ デー幼から自動生成	して振分け(<u>A</u>)	
自動生成文字数()	(): <mark>30 (</mark>	最大 30 迄)
<u> </u>	4920W	<u>^₩ブ(Ħ)</u>

- 3) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。
- 4) "(1) 認識注意文字・論理エラーの有無で振分ける"の手順 4)~5) と同様の操作でパーチャルスタッカ を実行します。



①には、帳票1、帳票2が振分けられました。
 ②には、帳票3、帳票5、帳票6が振分けられました。
 ③には、帳票7が振分けられました。
 ④には、帳票4が振分けられました。

(6) 帳票 ID ごとに振分け・スタッカ名を指定して振分ける

帳票 ID ごと振分けて、かつスタッカ名を指定して振分ける方法について、"(5) 帳票 ID ごとに振分ける"の図 13.3 イメージデータ 例 2 を例にして説明します。

[手順]

- [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスを表示します。
 詳細は、"13.3.1 バーチャルスタッカとは"を参照してください。
- 2) [バーチャルスタッカの設定]ダイアログボックスで、条件を入力します。

認識注意スタッカの設定	しない
論理エラースタッカの設定	しない
帳票毎に振分け	する
振分け方式	ID 毎
スタッカ振分けに使用するデータ	会社
スタッカ振分け条件	データから自動生成して振分け
自動生成文字数	3

= 備考 =

「スタッカ振分けに使用するデータ」に一覧表示されるフィールド名は、すべての書式定義に共通なフィールド名だけです。

この例の場合、すべての書式定義に共通なフィールド名は"帳票 ID"と"会社"です。 ここでは、"会社"をスタッカ振分けに使用するデータとします。

• 「振分け方式」に「書式定義名毎」を指定すると、書式定義名ごとに振分けられます。

パーチャルスタッカの設定		×
認識注意及っかの設定:	○ する(<u>C</u>)	● しない(<u>N</u>)
論理エラースタッカの設定:	○ する(<u>E</u>)	€ しない(<u>B</u>)
帳票毎に振分け :	⊙ する(<u>I</u>)	C しない(<u>G</u>)
振分け方式:	● ID毎(<u>I</u>)	○ 書式定義名毎(E)
スタッカ振分けに使用するデ	-汐(D): 会社	t 💌
○ 以下のスタッカへ振分)(<u>3</u>) (년	
スタッカ 1 (1):	スタッカ2	2(2);
入知の力(3):	スタッカイ	4(<u>4</u>):
スタッカち(5):	, አውታ e	6 (<u>6</u>):
入知の力 7(7):	スタッカ 8	B(<u>B</u>):
ג¢⊚∄9(<u>9</u>):	スタッカ1	0(0):
◎ デー幼から自動生成	ᡭして振分け(<u>A</u>)	
自動生成文字数((<u>M</u>): <u>3</u> (最大 30 迄)
	4+>till	^₩7*(<u>H</u>)

3) 確認後、[OK]ボタンをクリックします。

4) "(1) 認識注意文字・論理エラーの有無で振分ける"の手順 4)~5) と同様の操作でバーチャルスタッカを実行します。



①には、帳票1、帳票2が振分けられました。

- ②には、帳票3、帳票6、帳票7が振分けられました。
- ③には、帳票5が振分けられました。
- ④には、帳票4が振分けられました。

= 備考 =

- 帳票7は、論理エラーありのデータですが、「論理エラースタッカの設定」を「しない」に設定したので、表題が『論理エラー』ではなく、『ABC(0002)』(『データ(帳票ID)』)となります。
- ②(帳票 3、帳票 6、帳票 7)の表題は、「自動生成文字数」が"3"のため、『ABCソフト (0002)』ではなく、『ABC (0002)』となります。

第14章 知識辞書編集

知識処理情報で使用する「氏名辞書」および「個人辞書」の内容を表示したり、項目を追加したり、項目を削除したりできます。

知識辞書の編集は、DynaEyeの「知識辞書編集機能」を起動して行います。

以下に、知識辞書編集機能の起動方法、および「氏名辞書」と「個人辞書」の編集方法を示します。

14.1 知識辞書編集の起動 / 終了

ここでは、知識辞書編集の起動方法、および終了方法について説明します。

14.1.1 知識辞書編集の起動

知識辞書編集を起動する方法を説明します。 知識辞書編集の起動方法には、以下の3通りの方法があります。

- [スタート]メニューの[プログラム]から起動する方法
- [エクスプローラ]または[マイコンピュータ]から起動する方法
- [スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行]で知識辞書編集の実行ファイル名を指定して 起動する方法

= 備考 =

知識辞書編集のプログラム名は、"Aidic.exe"です。DynaEye をインストールしたディレクトリ下にあり ます。[ファイル名を指定して実行]で起動する場合、フルパスでファイル名(プログラム名)を指定して ください。

ここでは、[スタート]メニューの[プログラム]から起動する方法で説明します。

[手順]

- [スタート]ボタンをクリックします。
 メニューが表示されます。
- [プログラム]にマウスポインタを位置付けます。
 サブメニューが表示されます。
- [DynaEye]にマウスポインタを位置付けます。
 サブメニューが表示されます。
- (知識辞書編集)にマウスポインタを位置付け、クリックします。
 知識辞書編集が起動されました。知識辞書編集が起動されると、知識辞書編集の画面が表示されます。



14.1.2 知識辞書編集の終了

知識辞書編集を終了する方法を説明します。

[手順]

1) 知識辞書編集画面で、[ファイル]メニューの[終了]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

📠 知識辞書編集	ŧ
ファイル(<u>E</u>) ヘルフ	°(<u>н</u>)
個人辞書(P)	•
氏名辞書(N))
テキスト(エ)	•
終了公 📐	

これで、知識辞書編集が終了します。

14.2 個人辞書の編集

ここでは、個人辞書を編集する方法を説明します。

個人辞書は、記述される頻度が高いと予測される単語(会社名や商品名など)を、あらかじめ登録し、それによって知識処理を行い、認識率の向上を図るためのものです。

知識辞書編集を使用すると、個人辞書を以下のように作成 / 編集できます。

- 個人辞書を新規作成する
- すでにある個人辞書(DynaEyeの[オプション]メニューの[知識辞書の作成]で作成した個人辞 書など)を読み込み、項目を追加したり削除したりする

 新規作成した個人辞書(または、すでにある個人辞書)に、CSV 形式のテキストファイル中の項目を 挿入する

以下に、それぞれの操作方法を説明します。

= 注意事項 =

個人辞書では、拡張文字、特殊文字など、字種によっては扱えないものがあります。

14.2.1 個人辞書の新規作成

ここでは、個人辞書を新規に作成する方法を説明します。

[手順]

 1) 知識辞書編集画面で、[ファイル]メニューの[個人辞書]の[新規作成]にマウスポインタを位置 付け、クリックします。

ファイル(E) ヘルフ [*] (H) 個人辞書(P) ▶ 新想作成(N)	
個人辞書(P) ▶ 新規作成(N)	
	-
氏名辞書(N) ▶ 開((<u>O</u>)	-10-
7キスト① → 保存ら… 閉じるの	
終了⊗	

2) 作成する個人辞書のファイル名を指定します。

この例では、ファイル名に「Belong」を指定します。なお、個人辞書の拡張子は、「.DIC」です。

個人辞書を新規作成	沈する		? ×
ファイルの場所(!):	🔄 DynaEye	•	£ 🔺 🔛
Data1	🗒 F5curha6.dic	F5CURHF4.dic	≝ F5curht1.dic 🛛 🗏 oc
🗒 F5curha1.dic	🖺 F5curhb1.dic	🖺 F5curhf5.dic	🗒 F5curht2.dic
🗒 F5curha2.dic	🖺 F5CURHE1.dic	🖺 F5CURHK1.dic	🗒 F5curhtb.dic
F5curha3.dic	🗒 F5CURHF1.dic	F5CURHK2.dic	🗒 F5curhtm.dic
🗒 F5curha4.dic	🖺 F5CURHF2.dic	🖺 F5curhk3.dic	🗒 Ocradrs.dic
🗒 F5curha5.dic	🗒 F5CURHF3.dic	🗒 F5curhn2.dic	🗒 Oorname.dic
•			
ファイル名(N):	Belong		
ファイルの種類①	個人辞書 (*.DIC)		 キャンセル

個人辞書の編集画面が表示されます。

- 3) 以下の方法で、個人辞書を作成します。
 - (A)[追加]ボタンをクリックして項目を追加する
 - (B) 別にある CSV ファイルを読み込む

なお、個人辞書の編集画面の操作については、"14.2.3 編集画面の操作"を参照してください。

(A)[追加]ボタンをクリックして項目を追加する

a) [追加]ボタンをクリックします。

• 個人辞書 (C:#Program Files#DynaEye#Belong.DIC)				
	Ð			
再表示(<u>R</u>)	並べ替え(<u>S</u>)	検索(K)	這加么	
読み		単	語 	

b) [追加]ダイアログボックスが表示されます。

項目を指定し、[追加]ボタンをクリックします。

「読み」だけ指定することも、「単語」だけ指定することも、「読み」と「単語」の両方を指定す ることもできます。ただし、知識辞書編集機能で作成した「読み」だけの項目、または「単語」だ けの項目は、DynaEyeのデスクトップ画面の[オプション]メニューにある[知識辞書への単語登 録/削除]から削除することはできません。

また、以下に示す項目の場合、それぞれ 255 個まで扱えます。255 個を超える場合は、DynaEye のデスクトップ画面の[オプション]メニューから[知識辞書への単語登録 / 削除]を実行して登録してください。

- 「読み」が同じで「単語」だけ違う項目
- 「単語」が同じで「読み」だけ違う項目
- 「読み」だけの項目
- 「単語」だけの項目

••• 追加		×
読み ソウムフジ		
単語 総務部	 	
追加	 キャンセル	

これで編集画面に項目が追加されました。

• 個人辞書 (C:¥Program Files¥DynaEye¥Belong.DIC)						
ファイル(£) ヘルプ(H)						
再表示(R) 並べ替え(S) 検索(K) 追加(A)						
読み	読み 単語					
	▶ ソウムフ* 総務部					

- (B) 別にある CSV ファイルを読み込む
- a) [ファイル]メニューの[テキスト]の[読み込み]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



b) [テキストファイルを開く]ダイアログボックスが表示されます。ファイル名に読み込むファイルを指定し、[開く]ボタンをクリックします。

テキストファイルを開	ĸ			? ×
ファイルの場所①:	🔄 DynaEye	-	t d	
Data1 劉追加csv				
ファイル名(N): ファイルの種類(T):	追加osv テキストファイル(*.osv)		_	<u>開K(の)</u> キャンセル

編集画面に、CSV ファイルの項目が追加されます。

••• 個人辞書 (C:¥Program Files¥DynaEye¥Belong.DIC)						
ファイル(E) ヘルプ(H)						
再表示(R) 並べ替え(S) 検索(K) 追加(A)						
読み 単語						
► \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	> Y ¹ 47 [*]					

4) 個人辞書ファイルを保存します。

[ファイル]メニューの[個人辞書]の[保存]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

🛅 個人辞書 (C:¥Pro	ogram Files¥DynaEye¥B
<u>ファイル(E)</u> ヘルフ [*] (<u>H</u>)	
個人辞書(P) ▶	新規作成(回)
氏名辞書(№) ▶	開((<u>(</u>)
7+zh(T) ▶	

5) 個人辞書ファイルを閉じます。

[ファイル]メニューの[個人辞書]の[閉じる]にマウスポインタを位置付け、クリックします。



確認メッセージが表示されます。

(はい)ボタンをクリックします。

個人辞書物	を閉じる	×
¢	個人辞書を閉じて	もよろしいですか?
		มมล <u>์พ</u>

[読込み可能な CSV ファイル形式]

CSV ファイルに登録できる項目は、以下の3種類です。

項目長は、読み(フリガナ)は半角カタカナ、数字、英字、記号で 60 文字以内、単語は全角で 30 文字以 内で指定してください。

- 読み付き項目
- 読みだけの項目
- 単語(漢字)だけの項目

ただし、知識辞書編集機能で作成した「読み」だけの項目、または「単語」だけの項目は、DynaEye 上では編集できません。

また、以下に示す項目の場合、それぞれ 255 個まで扱えます。255 個を超える場合は、DynaEye のデスクトップ画面の[オプション]メニューから[知識辞書への単語登録/削除]を実行して登録してください。

- 「読み」が同じで「単語」だけ違う項目
- 「単語」が同じで「読み」だけ違う項目
- 「読み」だけの項目
- 「単語」だけの項目

以下に、種類別の CSV ファイル形式を示します。なお、項目名に「(カンマ)」および「空白」は使用できません。

読み付き項目の場合

CSV ファイルの形式

半角読み,全角単語,【改行】



読みだけの項目の場合

CSV ファイルの形式

半角読み,,【改行】

III 所属csv - メモ帳								
ファイル(<u>E</u>)	編集(E)	検索(<u>S</u>)	^/レフ <u>゚(H</u>)					
<u>, יללע י</u>								
\$`'1(fild; a);								
לאטייד,,								
1								

単語(漢字)だけの項目の場合

CSV ファイルの形式

,全角単語,【改行】

🗒 所属csv	- /吒帳			
771N(E)	編集(<u>E</u>)	検索(<u>S</u>)	^///フ [°] (<u>H</u>)	
,総務部, ,第一営 ,管理部,	, 茉部, ,			

14.2.2 ファイルの読込み

ここでは、すでにある個人辞書を読み込む方法を説明します。

[手順]

 知識辞書編集画面で、[ファイル]メニューの[個人辞書]の[開く]にマウスポインタを位置付け、 クリックします。



[個人辞書を開く]ダイアログボックスが表示されます。

ファイル名に表示する個人辞書名を指定し、[開く]ボタンをクリックします。
 この例では、ファイル名に「Belong」を指定します。

個人辞書を開く				? ×
ファイルの場所①	🔄 DynaEye	•	£ 🖄 🔛	
Data1	E F5CURHA5.dio	F5CURHF3.dic	🖹 F5CURHN2.dio 🔳	Oc
🗒 Belong.DIC	F5CURHA6.dic	🗒 F5CURHF4.dic	F5CURHT1.dic	
F5CURHA1.dic	🗒 F5CURHB1.dic	🗒 F5CURHF5.dic	F5CURHT2.dic	
F5CURHA2.dic	F5CURHE1.dic	🗒 F5CURHK1.dic	F5CURHTB.dic	
F5CURHA3.dic	F5CURHF1.dic	🗒 F5CURHK2.dic	🗐 F5CURHTM.dic	
F5CURHA4.dic	🗐 F5CURHF2.dic	🗒 F5CURHK3.dic	🗐 ocradrs.dic	
•				▶
7ァイル名(N):	Belong			
ファイルの種類①	個人辞書 (*.DIC)			

指定した個人辞書の編集画面が表示されます。

3) "14.2.1 個人辞書の新規作成"の手順3)以降の操作で項目を追加したり、"14.2.3 編集画面の操作"を 参照して項目を編集したりしてください。

14.2.3 編集画面の操作

ここでは、個人辞書の編集画面の操作方法について説明します。

[手順]

以下に、それぞれの項目における操作の手順を示します。

項目を削除する

- 削除したい項目の左端にある""をクリックします。
 その行が選択されます。
- 2) [Delete]キーを押します。
 これで、選択した項目が削除されます。

項目を修正する

- 1) 修正したい文字をクリックします。
- 2) 文字を修正します。
- [Enter]キーを押す、またはカーソルを移動します。
 これで、文字が修正されます。

- 個人辞書を再表示する
 - [再表示]ボタンをクリックします。
 これで、表示している個人辞書が再表示されます。

個人辞書の内容を並べ替える

- 1) [並べ替え]ボタンをクリックします。
- 2) [並べ替え]ダイアログボックスが表示されます。どのように並べ替えるのかを指定します。
 「並べ替え規則1」と「並べ替え規則2」があり、それぞれ「読み」と「単語」を指定できます。
 「並べ替え規則1」に従って並べ替えたあと、「並べ替え規則2」に従って並べかえられます。
 また、並べ替え規則は、「並べ替え規則1」だけ指定することもできます。「並べ替え規則2」だけ指定することはできません。
- [OK]ボタンをクリックします。
 これで、並べ替え規則に従って並べ替えられます。

項目を検索する

- [検索]ボタンをクリックします。
 [検索]ダイアログボックスが表示されます。
- 「読み文字列」または「単語文字列」に検索語を指定します。
 また、「読み文字列」と「単語文字列」の両方を指定することもできます。
- [次を検索]ボタンをクリックします。
 これで、検索された項目にカーソルが位置付けられます。

個人辞書の内容を CSV ファイルに保存する

- 1) 編集画面に保存したいCSVファイルを表示します。
- [ファイル]メニューの[テキスト]の[書き込み]をクリックします。 テキストファイルに保存するダイアログボックスが表示されます。
- ファイル名を指定し、[保存]をクリックします。
 これで、個人辞書の内容が CSV ファイルで保存されました。

14.3 氏名辞書の編集

ここでは、氏名辞書を編集する方法を説明します。 氏名辞書は、DynaEye が備えている氏名の知識処理を行うための辞書です。 知識辞書編集を使用すると、氏名辞書を以下のように編集できます。

- 氏名辞書を読み込み、項目を追加したり、削除したりする
- すでにある氏名辞書に CSV 形式ファイル中の項目を挿入する

以下に、それぞれの操作を示します。

- = 備考 =
- 氏名辞書を編集(更新)する場合、元の氏名辞書を複写して、別のディレクトリに保存することを推 奨します。

元の氏名辞書は、DynaEye をインストールしたディレクトリにある "Ocrname.dic" です。

• 氏名辞書では、拡張文字、特殊文字など、字種によっては扱えないものがあります。

14.3.1 ファイルの読込み

ここでは、すでにある氏名辞書を読み込む方法を説明します。

[手順]

 1) 知識辞書編集画面で、[ファイル]メニューの[氏名辞書]の[開く]にマウスポインタを位置付け、 クリックします。



[氏名辞書を開く]ダイアログボックスが表示されます。

氏名辞書は、ユーザが作成するものではなく、あらかじめ存在するものです。

2) DynaEye がインストールされているディレクトリにある "Ocrname.dic" を選択してください。

氏名辞書を開く			? ×
ファイルの場所①:	🔄 DynaEye	•	£ 🕈 📰
Data1 F5curha1.dic F5curha2.dic F5curha3.dic F5curha3.dic F5curha4.dic	 ■ F5curha6.dic ■ F5curhb1.dic ■ F5CURHE1.dic ■ F5CURHF1.dic ■ F5CURHF2.dic 	E F5CURHF4.dic F5curhf5.dic F5CURHK1.dic F5CURHK2.dic F5CURHK2.dic	Image: F5curht1.dic Image: October of the field of th
 E) F5curha5.dic マー ファイル名(N): ファイルの種類(D): 	■ F5CURHF3.dic Ocrname.dic 氏名辞書 (*.DIC)	E F5curhn2.dic	i Oorname.dic IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ocrname.dic の内容が表示されます。

	DynaEye¥Oorname.d H)	ic)			
再表示(<u>R</u>)	 並べ替え(<u>S</u>)	検索(<u>K</u>)	追加(<u>A</u>)		
読み		単	Ä	·	属性 ▲
▶ 71		<u></u> हन्	Ħ		姓
71		愛			姓
71		ß可	立		姓
71		安	威		姓
71		安	 분		姓
71		安	准		姓
71		安	舌		姓
71		슻			姓
71		四·	÷		姓
71		相			姓
71		南	l		姓
71		藍			女 生
アウ		译			姓
7I		<u>हन</u> ः	I		姓
7I		ह न्।	۲ ۲		姓
		 <u> </u>	24		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				変更 98	3/06/04 11:03

3) 以下の方法で、氏名辞書を編集します。

- (A)[追加]ボタンをクリックして項目を追加する
- (B)別にある CSV ファイルを読み込む

なお、氏名辞書の編集画面の操作については、14.3.2 編集画面の操作を参照してください。

(A)[追加]ボタンをクリックして項目を追加する

a) [追加]ボタンをクリックします。

硒氏名辞書 (C:¥Program Files¥DynaEye¥Oorname.dic)						
ファイル(E) ヘルフ [®] (H)						
再表示(<u>R</u>)	道加(A) 📐					
- 読み		Ĕ	語			

[追加]ダイアログボックスが表示されます。

b) 項目を指定し、[追加]ボタンをクリックします。



これで編集画面に項目が追加されます。

● 氏名辞書 (C:¥Program Files*DynaEye¥Ocrname.dic)						
ファイル(E) ヘルフ [*] (<u>4</u>	±)			(
	並べ替え(<u>S</u>)	検索(<u>k</u>)	追加(<u>A</u>)			
読み		単語	B		属性	
L-		L -			方書き	
M-		M -	-		方書き	
N-		N-			方書き	
0-		0-			方書き	
P-		P-	,		方書き	
Q-		Q-			方書き	
R-		R-			方書き	
S-		s-			方書き	
T-		т-			方書き	
U-		U-			方書き	
V-					方書き	
W-		- W	-		方書き	
X-		×-			方書き	
Y-		Y -			方書き	
Z-		z –			方書き	
▶ <i>71</i>		間			 女生	÷.
		I				
					- 4 4	
				変更 9	9/01/05 13:47	

(B) 別にある CSV ファイルを読み込む

a) [ファイル]メニューの[テキスト]の[読み込み]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

🚾 個人辞書 (C:¥Program Files¥DynaEye					
<u>ファイル(E)</u> ヘルフ [*] (<u>H</u>)				
個人辞書(P) ▶	並べ替え(<u>S</u>)				
氏名辞書(№) ▶	,,,				
テキスト(<u>T</u>) ▸	読み込み(<u>R</u>) 📐				
終7∞	書き込み(\^)				

[テキストファイルを開く]ダイアログボックスが表示されます。

b) ファイル名に読み込むファイルを指定し、[開く]ボタンをクリックします。

テキストファイルを開	K .			? ×
ファイルの場所(リ):	🔄 DynaEye	•	t č	0-0- 8-8- 0-8-
Data1				
♥a]追加cs∨				
I				
ファイル名(N):	追加osv			
ファイルの種類(工):	テキストファイル (*.csv)		-	キャンセル

編集画面に、CSV ファイルの項目が追加されます。

To 氏名辞書 (C*Program Files*DynaEye*Ocrname.dic) ファイル(F) ヘルフ(H)							
再表示(<u>R</u>)	並べ替え(<u>S</u>)	検索(<u>K</u>)	追加(A)	1			
- 読み		単調	춈			属性	
L-		L -				方書き	1
M-		M -	_			方書き	
N-		N -	-			方書き	
0-		0-	-			方書き	
P-		P-	•			方書き	
Q-		Q -	-			方書き	
R-		R-	•			方書き	
S-		s-	•			方書き	
T-		т-				方書き	
U-		U -				方書き	
V-		V-	•			方書き	
W-		W·	_			方書き	
X-		×-				方書き	
Y-		Y -				方書き	
Z-		z -				方書き	
▶ 71		間				姓	Ţ
				亦百	00 (01 (05	12.47	
				淡史	99/01/05	13:47	

4) 氏名辞書ファイルを保存します。

[ファイル]メニューの[氏名辞書]の[保存]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

丽 氏名辞	書 (C:¥Pro	ogram Files¥Dy	/naEye
7711UE)	^/レフ [°] (<u>H</u>)		
個人辞書	‡@ ▶	並べ替え(S)	.
氏名辞書	‡(N) ▶	開((Q)	μ
テキスト①	•	保存(S)… 👌 閉じる(C)	
終了⊗ 1			

5) 氏名辞書ファイルを閉じます。

[ファイル]メニューの[氏名辞書]の[閉じる]にマウスポインタを位置付け、クリックします。

┉ 氏名辞書 (C:¥P	Program Files¥DynaEye
ファイル(<u>F)</u> ヘルブ(H)
個人辞書(P) ♪	· 並べ替え(S)
氏名辞書(N) ▶	開(@)
テキスト <u>(1</u>) •	(米存⑤… 閉じる©)▶
終了⊗	,

6) 確認メッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックします。

氏名辞書	を閉じる	×
(i)	氏名辞書を閉じてもよろしいですか?	?
	IIIM JULIZO	

[読込み可能な CSV ファイル形式]

CSV ファイルに登録できる項目は、「読み付き項目」です。

項目長は、読み(フリガナ)は半角カタカナ、数字、英字、記号で 60 文字以内、単語は全角で 30 文字以 内で指定してください。

以下に、読み付き項目の CSV ファイル形式を示します。なお、項目名に「(カンマ)」および「空白」は 使用できません。

CSV ファイルの形式

半角読み, 全角単語, 属性【改行】

属性には、「姓」、「名」、「方書き」のいずれかを指定します。「方書き」属性とは、住所の方 書き部分に記載されるアパート、マンション、ビル名などのことです。属性を省略した場合 は、「方書き」が指定されたとみなされます。

🗒 名前.csv - 奼帳

27イル(E) 編集(E) 検索(S) ヘルフ^{*}(H) エビ*ナ,海老名,姓 ビシ*リ,聖理,名 コナ,粉名,名 7タハ*アパ*ート,双葉アパート,方書き

14.3.2 編集画面の操作

ここでは、氏名辞書の編集画面の操作方法について説明します。

[手順]

以下に、それぞれの項目における操作の手順を示します。

項目を削除する

- 削除したい項目の左端にある""をクリックします。
 その行が選択されます。
- 2) [Delete]キーを押します。
 これで、選択した項目が削除されます。

項目を修正する

- 1) 修正したい文字をクリックします。
- 2) 文字を修正します。
- [Enter]キーを押す、またはカーソルを移動します。
 これで、文字が修正されます。

氏名辞書を再表示する

- 1) [再表示]ボタンをクリックします。
 - これで、表示している氏名辞書が再表示されます。
- 氏名辞書の内容を並べ替える
 - [並べ替え]ボタンをクリックします。
 [並べ替え]ダイアログボックスが表示されます。
 - どのように並べ替えるのかを指定します。「並べ替え規則1」と「並べ替え規則2」があり、それぞれ に「読み」と「単語」を指定できます。

「並べ替え規則1」に従って並べ替えたあと、「並べ替え規則2」に従って並べかえます。

また、並べ替え規則は、「並べ替え規則1」だけ指定することもできます。「並べ替え規則2」だけ指 定することはできません。

3) [OK]ボタンをクリックします。

これで、並べ替え規則に従って並べ替えられます。

項目を検索する

- 1) [検索]ボタンをクリックします。
- [検索]ダイアログボックスが表示されます。
 「読み文字列」または「単語文字列」に検索語を指定します。
 また、「読み文字列」と「単語文字列」の両方を指定することもできます。
- [次を検索]ボタンをクリックします。
 これで、検索された項目にカーソルが位置付けられます。

第3部 アプリケーション・プログラム・イ ンターフェース編

DynaEye では、OCR システムの構築、業務パッケージへの OCR 機能の組込みなどを実現するアプリ ケーション・プログラム・インターフェース (API)を提供しています。

DynaEye が提供するアプリケーション・プログラム・インターフェースには、以下の3種類があります。

- DynaEye 部品
- DynaEye コンポーネントキット
- DynaEye 関数

ここでは、各 DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェースの概要、機能および使用方法 について説明しています。詳細は、対応する各章を参照してください。

目次

- 第15章 DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェース(API)の概要
- 第16章 DynaEye 部品
- 第17章 DynaEye コンポーネントキット
- 第18章 DynaEye 関数

第15章 DynaEye アプリケーション・プロ グラム・インターフェース(API) の概要

ここでは、DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェース全体の概要、特長および仕様な どについて説明します。

15.1 DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェースとは

DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェース(API)とは、DynaEye の各機能をお客様 のユーザアプリケーションで自由に利用できるように部品化したインターフェース群の総称です。 APIには、以下の3つがあります。

DynaEye 部品

DynaEye 部品とは、DynaEye の一部の機能をバッチ処理や業務アプリケーションなどから 利用するために、部品化したプログラム群(EXE ファイル)です。

DynaEye コンポーネントキット

DynaEye コンポーネントキットとは、帳票認識を行うために必要な機能を部品化した ActiveX コントロール群です。

DynaEye 関数

DynaEye 関数とは、DynaEye の各処理を部品化して呼び出すことのできる関数群(DLL ファイル)です。

APIを利用すると、以下のようなメリットがあります(実現可能な範囲は、どの APIを選択するかによって異なります)。

- OCR機能を既存のシステムに取り込むことができる
- スキャナー読取り処理と帳票認識処理などのように、複数の処理を同時に実行することができる
- 修正作業を複数のクライアントから行える
- 修正画面レイアウトをカスタマイズできる
- 独自機能(マスタチェックなど)を付加することができる
- 独自の帳票管理を行うことができる

APIは、上記のように標準のアプリケーションを利用している場合に比べ、効率的で自由なシステム環境 を構築することができます。

= 備考 =

API は、DynaEye を購入すると同梱されています。また、関数ライブラリである帳票認識ライブラリに ついては、旧版のマニュアルを製品 CD-ROM の以下のディレクトリに PDF ファイルとして格納してあり ますのでご利用ください。

D: ¥Library ¥Manual.pdf

(注)D:はCD-ROMドライブを示します。

= 注意事項 =

API を利用してお客様が開発したアプリケーションは、自由に販売・配布することができますが、 DynaEye が提供するコンポーネント、ランタイムの配付はできません。使用するクライアントごとに DynaEye が必要です。

15.1.1 DynaEye 部品とは

DynaEye 部品とは、DynaEye のスキャナー読取り、帳票認識、修正画面、およびデータ出力などの各機 能をコマンドラインインターフェースで起動できるようにしたものです(EXE ファイルとして提供されま す)。これにより、定型業務のカタログ化や業務アプリケーションからの呼出しが可能になります。 DynaEye 部品には、以下の種類があります。

DynaEye スキャナー読取り部品

TWAINドライバを制御し、イメージスキャナーからイメージデータを読み込んでファイル (TIFF形式)に保存する機能を提供する部品です。

DynaEye 帳票認識部品

あらかじめ作成された書式定義情報をもとに、イメージデータの帳票認識(文字認識)を実 行する機能を提供する部品です。認識結果は、DynaEye 独自の形式の修正ファイルとして保 存されます(CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルに変換することもできます)。

DynaEye 修正画面部品

帳票認識により出力された認識結果(修正ファイル)を元のイメージデータを参照しながら 確認、修正できる DynaEye 修正画面を提供する部品です。

DynaEye データ出力部品

帳票認識処理や修正画面での処理で出力した修正ファイルから、認識結果を CSV 形式ファ イルまたは Access 形式ファイルに出力する機能を提供する部品です。

使用方法などの詳細は、"第16章 DynaEye 部品"を参照してください。

15.1.2 DynaEye コンポーネントキットとは

DynaEye コンポーネントキットとは、スキャナー読取り、帳票認識、修正画面の構築、およびデータ出 力などの OCR 機能を持った ActiveX コントロール群です。これにより、これらのコントロールを組み合わ せて OCR アプリケーションの開発やパッケージソフトウェアなどへの OCR 機能の組込みが容易に実現で きます。

DynaEye コンポーネントキットには、以下の種類があります。

スキャナーコントロール

TWAINドライバを制御してスキャナーから読取りを行うコントロールです。読取り結果を TIFF形式または BMP 形式のイメージファイルとして出力できます。 文字認識コントロール

帳票イメージデータを書式定義にもとづいて認識するコントロールです。

修正画面構築用コントロール

DynaEye 修正画面で使用するコントロールです。以下の種類があります。

認識結果管理コントロール

1ページ分のイメージデータと認識結果データを管理します。文字修正、マーク修正、イメージ表示コントロールと連携して修正画面を構成します。

文字修正コントロール

認識結果管理コントロールに設定された文字項目の認識結果データをフィー ルド単位で画面上に表示し、キーボード / マウス操作による修正機能を提供し ます。

マーク修正コントロール

認識結果管理コントロールに設定されたマーク項目の認識結果データを フィールド単位で画面上に表示し、キーボード / マウス操作による修正機能を提 供します。

イメージ表示コントロール

認識結果管理コントロールに設定された帳票全体のイメージ、イメージ フィールドのイメージ、文字フィールドおよびマークフィールドのポップアップ イメージを画面上に表示します。

認識結果変換コントロール

認識結果データ(文字、マークなど)を汎用のテキストファイル形式(CSV 形式)または XML 形式に変換し、出力するコントロールです。

使用方法などの詳細は、"第17章 DynaEye コンポーネントキット"を参照してください。

15.1.3 DynaEye 関数とは

DynaEye 関数とは、スキャナー読取りや帳票認識をはじめとした DynaEye の各処理を外部プログラム から呼び出す場合に使用する関数です。

これらの関数は、DLLファイルとして提供されます。DynaEye 関数は、DynaEye 部品(EXEファイル) を利用するのに比べ、各種処理を実行する場合によりよい速度性能を引き出すことができます。 DynaEye 関数には、以下の種類があります。

DynaEye スキャナー制御関数

イメージスキャナーの制御を行い、スキャナーから読み取ったデータをイメージファイル (TIFF 形式)として出力する関数です。

DynaEye 帳票認識関数

DynaEye スキャナー制御関数で読み取った TIFF 形式のイメージファイルと書式定義ファ イルを参照して帳票認識を行い、帳票認識結果を CSV 形式ファイルまたは修正ファイルへ出 力する関数です。

DynaEye 修正画面関数

DynaEye スキャナー制御関数で読み取った TIFF 形式のイメージファイルと書式定義ファ イルを参照し、DynaEye 帳票認識関数で出力された修正ファイルの認識結果を表示 / 修正す る関数です。

DynaEye データ出力関数

DynaEye 修正画面関数で修正が終了した修正ファイルを CSV 形式ファイルとして出力する 関数です。

修正ファイル情報通知関数

DynaEye 帳票認識関数および DynaEye 修正画面関数で出力された修正ファイルにアクセスし、修正ファイルの認識 / 修正状況の通知を行う関数です。

修正ファイル情報更新関数

DynaEye 帳票認識関数および DynaEye 修正画面関数で出力された修正ファイルにアクセスし、修正ファイルの認識 / 修正状況の更新を行う関数です。

使用方法などの詳細は、"第18章 DynaEye 関数"を参照してください。

15.2 DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェースの仕様比較

以下に、DynaEye アプリケーション・プログラム・インターフェースの各機能を比較した結果を示しま す。お客様のシステム構築時に参照し、各インターフェースの使用または選択の判断材料などにご利用くだ さい。

		DynaEye 部品	DynaEye コンポーネントキット	DynaEye 関数
形式		EXEファイル	ActiveXコントロール	DLL(C 関数)
開到	き言語	Visual Basic(R) .Net Visual C++(R) .Net 他	Visual Basic(R) 5.0/6.0 Visual Basic(R) .Net 2002/2003	Visual C++(R) 5.0/6.0 Visual C++(R) .Net 2002/2003
	スキャナー入力			
機	帳票認識			
能	修正画面			
	データ変換			
17	- ジファイル形式	TIFF	TIFF, BMP	TIFF
出力	〕形式	CSV形式 MDB形式(Microsoft(R) AccessのDB形式)	CSV形式 XML形式	csv形式
認讀	載結果格納形式	独自形式修正ファイル	独自形式	独自形式修正ファイル
デー	- 夕管理	帳票単位で認識未 / 済、 修正未 / 済、 エラーの有無をMDB形式で管理	なし (アプリケーションで管理)	帳票単位で認識未 / 済、 修正未 / 済、 エラーの有無をMDB形式で管理
知諱	虣処理	住所、氏名、個人	住所、氏名、個人	住所、氏名、個人
修正	E画面での知識処理		住所、郵便番号変換のみ可能	
ナン	/バリングID管理			
修正	日回面	_{DynaEye} 標準アプリケーション 相当	コントロールを組み合わせて、 アプリケーションとして構築自 由なレイアウトが可能	_{DynaEye} 標準アプリケーション 相当
スキ 帳票	Fャナー入力と 『認識の並行動作	×	(要プログラム開発)	(要プログラム開発)
帳票 並行	電認識と修正画面の 「動作	(要プログラム開発)	(要プログラム開発)	(要プログラム開発)
複数 同時	女の修正クライアント 持実行		(要プログラム開発)	
X١	リット	開発が容易 開発言語を選ばない	修正画面のカスタマイズなど 細かい制御が可能	機能はDynaEye部品相当だが、 オーバーヘッドが少なく パフォーマンスが良い
ディ	くリット	細かい制御ができない カスタマイズの余地が少ない	データ管理機能は持たない Visual Basic(R)以外の サポートなし	カスタマイズの余地が少ない
開系	č量	小	やや大	中

第16章 DynaEye 部品

DynaEye の一部の機能(DynaEye 部品)を、バッチ処理や業務アプリケーションから呼び出して利用することができます。

ここでは、DynaEye 部品の概要、DynaEye 部品使用時の注意事項、およびそれぞれの部品について説明します。

16.1 DynaEye 部品の概要

以下に、DynaEye 部品とは、DynaEye 部品の特長、DynaEye 部品を使用する場合の作業の流れ、および DynaEye 部品の実行方法について説明します。

16.1.1 DynaEye 部品とは

DynaEye 部品とは、DynaEye の一部の機能を、以下のプログラムにしたものです。

- DynaEye スキャナー読取り部品
- DynaEye 帳票認識部品
- DynaEye 修正画面部品
- DynaEye データ出力部品

以下に、それぞれの部品の概要を示します。

DynaEye スキャナー読取り部品

TWAIN(32bit版)に準拠したイメージスキャナーからイメージを読取り、TIFF 形式イメージファイル (モノクロ2値の場合はバージョン5形式のG4 圧縮、その他はバージョン5形式の非圧縮)を出力するプ ログラムです。

詳細は、"16.3 DynaEye スキャナー読取り部品について"を参照してください。



DynaEye 帳票認識部品

DynaEye スキャナー読取り部品で読み取ったイメージ(モノクロ2値)やディスクに保存されているイ メージなどと、DynaEye で作成し出力した書式定義ファイルを入力として帳票認識を行い、その結果を以 下の形式で出力するプログラムです。

• 修正ファイル(修正用の独自形式) CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイル

• TIFF 形式イメージファイル

どの形式で出力するかの指定は、実行時に指定します。 詳細は、"16.4 DynaEye 帳票認識部品について"を参照してください。



CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルに出力する場合、書式定義で指定したイメージフィールドの領域を、以下の形式で1フィールド1ファイルとして出力することができます。

- TIFF 形式(モノクロ2値でバージョン5形式のG4 圧縮)
- BMP 形式(非圧縮)

= 注意事項 =

Access 形式ファイルとは、Microsoft[®] Access 95、Microsoft[®] Access 97 で扱える形式です。 Microsoft[®] Access 2000、Microsoft[®] Access 2002、および Microsoft[®] Access 2003 で、データベース を最新のバージョンに変換した場合はデータの追加はできなくなります。

DynaEye 修正画面部品

DynaEye 帳票認識部品で出力された修正ファイルとTIFF形式イメージファイル(注)、および DynaEye 帳票認識部品で入力として使用した書式定義ファイルを入力とし、修正画面によって修正を行い、 その結果を修正ファイルに更新出力するプログラムです。

詳細は、"16.5 DynaEye 修正画面部品について"を参照してください。

注)

帳票認識によって補正処理が行われた場合、入力イメージと違うイメージ形状になる場合がありま す。修正する場合は、DynaEye 帳票認識部品で出力されたイメージを使用してください。DynaEye ス キャナー読取り部品で出力されたイメージをそのまま使用すると、イメージカーソル位置とイメージが 合致しない場合があります。



DynaEye データ出力部品

DynaEye 修正画面部品で更新された修正ファイル、および DynaEye 修正画面部品で入力として使用した(または、DynaEye 帳票認識部品で出力された) TIFF 形式ファイルを入力として、CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルへ出力するプログラムです。

詳細は、"16.6 DynaEye データ出力部品について"を参照してください。



書式定義で指定したイメージフィールドの領域を、以下の形式で1フィールド1ファイルとして出力する ことができます。

- TIFF 形式(モノクロ2値でバージョン5形式のG4 圧縮)
- BMP 形式(非圧縮)

16.1.2 DynaEye 部品の特長

以下に、DynaEye 部品の特長を示します。

 複雑なプログラムを作成せずに、帳票 OCR を実現できます お客様のアプリケーションから DynaEye 部品を起動するだけで、帳票 OCR を組み込めます。



バッチ処理ができます

アプリケーションやバッチファイルから DynaEye 部品を呼び出すことによって、バッチ処理を行う ことができます。

ただし、ファイル競合や装置競合などが発生しないような待ち合わせ処理が必要です。

ネットワークを用いた処理ができます

ネットワークを用いた処理を実現できます。たとえば、サーバコンピュータでスキャナー読取り、帳 票認識したデータを複数のクライアントコンピュータから修正することができます。



ファイル競合や装置競合が発生しないような運用ならば、その他の形態でも処理できます。

16.1.3 DynaEye 部品を使用する場合の作業の流れ

以下に、DynaEye 部品を使用する場合の作業の主な流れを示します。

- 1) DynaEye 部品環境の構築
 - DynaEye をインストールします。
 DynaEye をインストールすると、DynaEye 部品もインストールされます。
 インストール方法については、"第1部4.2 インストール方法"を参照してください。
 - 以下の DynaEye 部品の呼出し環境を作成します。
 - 設定ファイルの作成
 各部品の説明にある「設定ファイルのフォーマット」を参考にして作成します。
 - DynaEye 部品呼出しプログラムの作成
 各部品の実行方法を参照してプログラムを作成します。
- 2) 書式定義ファイルの作成
 - DynaEye を起動し、標準アプリケーションで書式定義を作成します。
 書式定義とは、DynaEye の帳票上の文字を認識するために必要な情報の定義です。定義方法については、"第2部第9章書式定義"を参照してください。
 - 作成した書式定義をチェックし、エラーのないことを確認します。
 標準アプリケーションのデスクトップ画面の[オプション]メニューから[書式定義チェック]
 を選択し、作成した書式定義にエラーがないかどうかを確認します。
 - チェックした書式定義を、書式定義情報形式(DDF形式)で保存します。
 標準アプリケーションのデスクトップ画面の[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を
 選択し、書式定義情報形式(*.DDF)で保存します。

= 備考 =

異種帳票処理を行う場合は、必要な帳票の数だけ書式定義を作成し、それらを1つのグループと してグループ化したあと、保存します。

3) 帳票認識を行う帳票イメージの DynaEye スキャナー読取り部品による取込み

```
DynaEye スキャナー読取り部品によって、帳票認識を行う帳票イメージを TIFF 形式イメージファイ
ルで取り込みます。
```

なお、スキャナー読取り前にスキャナーの選択状態、および接続状態を確認してください。 スキャナーの選択は、標準アプリケーションのデスクトップ画面の[ファイル]メニューから[ス キャナーの選択]で行うか、または各スキャナー添付の動作確認ユーティリティソフトで選択できます。

4) DynaEye 帳票認識部品による帳票認識

2) および3) で作成した書式定義ファイル、および TIFF 形式イメージファイルをもとに、DynaEye 帳票認識部品によって帳票認識を行います。

帳票認識結果は、以降の処理で扱える修正ファイル、CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイル のいずれかの形式で出力されます。どの形式で出力するかは、選択できます。

なお、CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルを選択した場合は、この処理(4)の処理)で DynaEye 部品の処理は終わります。

- 5) DynaEye 修正画面部品による修正処理 4) で出力された TIFF 形式イメージファイルおよび修正ファイルをもとに、DynaEye 修正画面部品に
- よって修正処理を行います。修正画面で修正された結果は、そのまま修正ファイルに反映されます。 6) DynaEye データ出力部品による CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルへの出力

5) で修正された修正ファイルを、外部アプリケーションが扱える一般形式(CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイル)で出力します。

16.1.4 DynaEye 部品の実行方法について

DynaEye 部品の実行は、設定ファイルなどをコマンドラインパラメタとして指定して実行します。

- 設定ファイルを作成します。
- 設定ファイルをコマンドラインパラメタとして指定して実行します。

この設定ファイルのフォーマットは、Win32API である WritePrivateProfileString 関数で書き込みできるファイルフォーマットです。そのため、Visual Basic[®]/Visual Basic[®].Net やVisual C++[®]/Visual C++[®].Net などによるアプリケーションによって、プログラムから設定値を変更することもできます(設定値を変更する場合は、DynaEye 部品を実行する前に変更してください)。

アプリケーションから CreateProcess 関数などを使用して DynaEye 部品を実行する場合に、各 DynaEye 部品のプログラム名はフルパス名で指定してください。各 DynaEye 部品のフルパス名は、シス テムディレクトリ下にある DynaEye.iniの[INSTALLDIR]セクションの INSTDIR キーから取り出した インストール先ディレクトリ(GetPrivateProfileString 関数などで取出しできる)と、以下の各部品のプロ グラム名から生成できます。

- DynaEyeS.exe (DynaEye スキャナー読取り部品)
- DynaEyeR.exe (DynaEye 帳票認識部品)
- DynaEyeD.exe (DynaEye 修正画面部品)
- DynaEyeC.exe (DynaEyeデータ出力部品)

16.2 DynaEye 部品使用時の注意事項

以下に、DynaEye 部品を使用する場合の注意点を示します。

- DynaEye 部品で、サーバコンピュータをファイルサーバとしてファイルを格納 / 読み込みする場合の動作可能サーバコンピュータの OS を、以下に示します。
 - (すべて日本語版) Windows[®] 98、Windows NT[®] 4.0 または Windows[®] 2000

上記以外の OS の場合、正常に動作しないことがあります。

- セキュリティが確保された状態の Windows[®] 2000 および Windows[®] XP では、「制限ユーザ」
- (Users グループ)で本製品を動作させると一部の機能が正しく動作しないことがあります。
- Windows[®] 2000 の場合は「標準ユーザ」(Power Users グループ)で、Windows[®] XP の場合は「管理者」または「PowerUsers」権限で使用してください。
- DynaEye 部品を使用する場合は、以下のような処理を行わないでください。データの不整合やエラー発生などの問題が発生します。
 - スキャナー装置の同時使用
 - 指定するファイルが、同時に使用されるような処理
 - ただし、DynaEye 修正画面部品で、サーバコンピュータにある修正ファイルを複数クライアントから修正する "マルチ修正"(同一修正ファイルへの修正)は行えます。

以下に、マルチ修正時の注意点を示します。

- ◇ イメージ参照入力は行わないでください。イメージ参照入力を行った場合、データ不整合が 発生することがあります。
- ◇ 修正を行う場合は、各クライアントで修正するページをあらかじめ取り決め、他のクライアントで修正中のページや修正済みのページにアクセスしないようにしてください。

これによって、以下の問題点の発生を防止することができます。

* 他のクライアントで保存処理中のページにアクセスした場合、保存が終了した後に読込 み可能となります。しかし、まれに保存前のデータが読み込まれる、または未修正帳票の み/エラー帳票のみ修正する場合でも該当しない修正済み帳票が読み込まれることがあり ます。

なお、この問題は、他のクライアントで保存中のページに対してアクセスを行った場合 にだけ発生する現象です。

◇ 他のクライアントで修正中のページには移動できません。そのため、1ページ目を修正しているクライアントが存在している場合、開始ページ番号で1ページ目以外を指定してください。

なお、同一マシンで DynaEye 帳票認識部品と DynaEye 修正画面部品を同時に実行し、単語登録や知 識処理を行った場合、知識辞書で競合が発生するためエラーとなることがあります。注意してください。

- TIFF ファイルへのアクセス性能の問題上、1ファイルあたりのデータは、200ページ以下にしてください。ただし、このページサイズは、パソコンの性能によって異なりますので、環境に合わせて調整してください。
- 各部品で指定するファイルの拡張子は、以下のように指定してください。

また、ファイル名は、フルパス名で正確に指定してください。

- TIFF ファイル:*.TIF
- 書式定義ファイル:*.DDF
- 修正ファイル:*.MDB(注)
- CSV 形式ファイル:*.CSV
- Access 形式ファイル:*.MDB(注)

注)

修正ファイルと Access 形式ファイルは拡張子が同じになりますが、修正ファイルには修正画面 部品で処理される情報が記録され、Access 形式ファイルには認識データが単純に出力されます。こ の2種類のファイル形式を混同して扱わないように注意してください。

- DynaEye 部品の異常終了やハードウェアなどの物理的要因によるエラー(ファイルアクセス中の ディスク装置の電源断など)が発生した場合、作成中のファイル(TIFF ファイル、修正ファイル、CSV 形式ファイル、Access 形式ファイル)が書き込み途中の状態で残る場合があります。不要な場合は、削 除してください。
- DynaEye 部品の異常終了やハードウェアなどの物理的要因によるエラー(ファイルアクセス中の ディスク装置の電源断など)が発生した場合、作業ファイルが消去されずにディスク上に残る場合があ ります。作業ファイルが大量に残っていると、ディスク容量が不足したり、作業ファイルが作成できな かったりする原因になります。

不要な作業ファイルが残っている場合は、そのファイルが使用中でないことを確認し削除してください。また、削除したい作業ファイルが削除できない場合は、システムを再起動した後で削除してみてく ださい。

なお、処理が正常に終了した場合は、作業ファイルはその都度削除されます。

作業ファイルは、以下に示すような命名規約で作成されます。このため、インストールディレクトリまたは TIFF ファイルの格納先に、作業ファイルと同じ名前のファイルを作成しないでください。

- TIFF ファイルアクセス用の一時ファイル(すべての DynaEye 部品)

作成先 TIFF ファイルと同一ディレクトリ

ファイル名

TIFF ファイル名と同じ名前で、拡張子が TMP
- 書式定義ファイルアクセス用の一時ファイル(スキャナー読取り部品およびデータ出力部品 以外)

作成先 インストール先ディレクトリ

ファイル名

DDFXXXXX.NDF、DDFXXXXX.PIN と DDFXXXXX.SIN

- XXXXX に、5 桁の 16 進数文字列(00001~))が入ったファイル名が自動生成され ます。*.NDF と*.PIN の "DDFXXXXX" 部分は同一名です。
- なお、*.SIN のファイル名は、*.NDF および*.PIN との相互関係はありません。
- 修正画面部品

作成先 インストール先ディレクトリ

ファイル名

DSPXXXXX.INI

XXXXX 部分は、自動生成されます。名前および桁数は不定です。

- 帳票認識部品および修正画面部品

作成先 インストール先ディレクトリ

ファイル名

RCGXXXXX.RCG、RCGXXXXX.TIF、TIRXXXXX.TIF および TIWXXXXX.TIF XXXXX 部分は、自動生成されます。名前および桁数は不定です。

- 帳票認識部品

作成先 入力 TIFF ファイルと同一ディレクトリ

ファイル名

TIFF ファイル名と同一名で、拡張子が BAK

- "プログラム終了時に帳票認識したページに関して出力 TIFF イメージで入力 TIFF イメージを置き換える(入力 TIFF イメージファイルの指定で2を指定した場合)"と した場合にだけ一時的に生成されます。
- 入力 TIFF ファイルは、2 値イメージのバージョン 5 形式のシングルおよびマルチページが扱えます。
 2 値以外は扱えません。
 - 出力 TIFF ファイルの形式は、2 値イメージの場合はバージョン 5 形式のシングルおよびマルチ ページの G4 圧縮、2 値以外の場合はバージョン 5 形式のシングルおよびマルチページの非圧縮 です。
 - 入力 TIFF ファイルおよび出力 TIFF ファイルの縦と横のドットサイズは 32~16000 ドットにしてください。
 - 入力 TIFF 形式は、"付録 A DynaEye の仕様"に記載されている画素密度、画素数、圧縮方式の ものを使用してください。
- DynaEye 部品で扱うファイルには、セキュリティや属性を設定しないでください。
 セキュリティや属性を設定した場合、動作は保証されません。
- ファイルのフルパス名として指定できる長さは、254 バイトまでです。それを超えたフルパス名を指定した場合は、起動時にエラーになります。
- ・ 帳票認識部品およびデータ出力部品において、書式定義で定義したイメージフィールドを切り出して ファイル出力する場合には、認識結果ファイルフルパス名(帳票認識部品) CSV 形式ファイルおよび Access 形式ファイルのフルパス名(帳票認識部品およびデータ出力部品)におけるディレクトリの長 さに注意してください。自動生成して出力するイメージデータファイルのフルパス長が254 バイトを超 えた場合、出力実行時にエラーとなります。

- ネットワークパス(例:¥¥pfu¥dynaeye¥test.tif)でファイル名を指定する場合には、ネット ワークパスが接続可能な状態でなければなりません。
- エラーになる場合、エクスプローラなどでネットワークドライブの割当てを行い、フルパスで指定し てください。
- 帳票認識部品において、帳票レイアウト識別方式による異種帳票処理を行う場合の書式定義ファイル は、DynaEyeのV2.0L20以降で書式定義チェック後に書式定義情報形式(*.DDF)へ保存したものを 使用してください。

16.3 DynaEye スキャナー読取り部品について

ここでは、DynaEye スキャナー読取り部品について説明します。

実行ファイル名

DynaEyeS.exe

実行ファイルの場所

DynaEye のインストールディレクトリ

= 注意事項 =

- DynaEye スキャナー読取り部品で出力できる TIFF ファイルの総ページ数は 999 ページまでです。
- 使用するスキャナーの仕様範囲内の設定を行ってください。スキャナーの仕様については、各スキャ ナーに添付されている取扱説明書などを参照してください。

16.3.1 実行方法

コマンドラインパラメタを指定して実行する方法について説明します。

実行形式

インストールディレクトリ¥DynaEyeS.exe TIFFフルパス名 実行モード 設定ファイルフルパス名

実行例

C: ¥DynaEye ¥DynaEyeS.exe "C: ¥Data ¥IMG1.TIF" 0 "C: ¥Data ¥SCAN.INI"

TIFF フルパス名

スキャナーから読み取ったデータを出力する TIFF ファイルのフルパス名を指定します。 また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

実行モード

0を指定します。

設定ファイルフルパス名

設定ファイル名をフルパスで指定します。設定ファイルには、スキャナーから読み取る場合 の制御情報を記述します。設定ファイルに記載する制御情報については、「設定ファイルの フォーマット」を参照してください。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

設定ファイルのフォーマット

設定ファイルは、一般的な初期化ファイルの形式で記述してください。 以下に設定ファイルのフォーマット例を示します。 なお、キーの後ろについている番号は、以降に説明する「キーの設定値」と対応しています。

[DynaEyeScanExe]	
mode=0	(1)
skew=0	(2)
twaindsp=0	(3)
feeder=0	(4)
size=2	(5)
direct=1	(6)
resolution=1	(7)
bright=128	(8)
contrast=0	(9)
dual=0	(10)
numbprt=0	(11)
numbcntup=1	(12)
numbchar=DOC	(13)
numbnumb=1	(14)
numbpos=5	(15)
light=32770	(16)
rtnmsg=1	(17)
ocrmode=0	(18)

キーの設定値

設定ファイルに指定できる設定値を示します。 なお、(11)~(16)の指定は、富士通 F6316A イメージリーダおよび特定の fi スキャナー固有の指定です。

(1)TIFF ファイルへの書き込み指定 - mode -

スキャナーから読み取ったイメージを、指定した TIFF ファイルへ出力するときの書き込みについて指定 します。

指定値	意味
0	新規出力
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はファイルを削除して出力する
1	追加出力
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はファイルの最終ページに追加出力する
2	エラー復帰
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はエラー復帰する

(2) 傾き補正の指定 - skew -

スキャナーから読み取ったイメージに、傾き補正を行うかどうかを指定します。

指定値	意味
0	傾き補正しない
1	傾き補正する

(3)TWAIN 画面の表示 / 非表示の指定 - twaindsp -

スキャナー読取り時に、TWAIN ドライバ標準のダイアログボックス(TWAIN 画面)を表示するかどう かを指定します。この指定が有効になるのは、「FUJITSU F6316A TwainDriver」および「富士通 TWAIN32(fiスキャナーのみ)」を使用する場合だけです。その他のTWAIN ドライバを使用した場合は、 必ず TWAIN 画面が表示されます("1"を指定した場合と同様の処理が行われます)。

"0"を指定すると、(4)以降の設定が有効になります。

拡張した読取りを行いたい場合は、"1"を指定し、TWAIN 画面を表示して設定してください。この場合、(4)~(16)、および(18)のスキャナー読取りに関する設定は無視され、TWAIN 画面で指定された設定に 従ってスキャナー読取りを行います。

指定値	意味
0	TWAIN 画面を表示しない
1	TWAIN 画面を表示する

(4) 給紙方法の指定 - feeder -

使用するスキャナーの給紙方法を指定します。

なお、ADF機能だけのスキャナーを使用する場合は、"0"を指定してください。

指定値	意味
0	ADF
1	フラットベッド

(5) 用紙サイズの指定 - size -

スキャナー読取りする用紙の用紙サイズを指定します。

指定値	意味
1	A3
2	A4
3	A5
4	B4
5	B5
7	名刺サイズ
8	レターサイズ
9	はがきサイズ

(6) 用紙方向の指定 - direct -

スキャナー読取りする用紙の用紙方向を指定します。

指定値	意味
1	縦(ポートレート)
2	横 (ランド スケープ)

(7) 解像度の指定 - resolution -

スキャナー読取りする読取り解像度(dpi)を指定します。

指定値	意味
1	200dpi
2	240dpi
3	300dpi
4	400dpi

(8) しきい値の指定 - bright -

スキャナー読取りしたイメージデータを2値化するときのしきい値を指定します。しきい値とは、グレイ イメージ(白黒で256階調の濃淡を表したデータ)を2値イメージに変換するときの境界値のことです。 しきい値は、0~255の範囲で指定します。しきい値を小さくすると明るいイメージになります。富士通 F6316A イメージリーダの場合は、"1"以上の値を設定してください。"128"がスキャナーとしての標準値 ですが、DynaEye で帳票認識を行う場合のイメージデータとしては薄すぎる傾向にあります。また、この 指定はご使用のスキャナーの仕様に依存しますので、読み取ったイメージデータを見ながら適切な値に調整 してください。

(9) コントラスト - contrast -

読み取ったイメージの濃淡の強さを指定します。

この設定値を大きくするとイメージが濃くなります。"0"が標準値としての目安であり、指定しない場合 は0とみなします。

富士通 TWAIN スキャナードライバの場合は、-127~127 までの範囲で指定します(富士通 TWAIN ス キャナードライバの TWAIN 画面における設定は1~255 であり、1が-127、127 が 255 に相当します)。そ れ以外の値を指定した場合、読取り結果は不定となります。この設定値を大きくするとイメージの濃い部分 はより濃く、淡い部分はより淡く読み取られることになります。また、機種によってはサポートされない場 合があります。詳細は、スキャナー装置に添付の「取扱説明書」などを参照してください。

(10)両面読取りの指定 - dual -

スキャナー読取りで、両面読取りを行うかどうかを指定します。

指定値	意味
0	片面読取りを行う
1	両面読取りを行う(両面読取り機能が付いているスキャナーを
	使用する場合だけ指定します。)

(11) 印字の指定 - numbprt -

スキャナー読取りで、印字を行うかどうかを指定します。印字する("1"または"2")を指定した場合、(12)~(15)の指定が有効となります。

富士通 F6316A イメージリーダを使用する場合は必ず "1"を指定し、印字機構付き fi スキャナーを使用 する場合は必ず "2"を指定してください。

富士通 F6316A イメージリーダおよび印字機構付き fi スキャナー以外のスキャナーをご使用の場合は、必ず "0"を指定してください。

= 注意事項 =

スキャナー読取り時にエラーが発生した場合、印字されていてもイメージデータが読み取られていないこ とがあります。読取り時にエラーが発生した場合は、エラー発生前後のイメージデータが存在するかどうか を確認してください。

指定値	意味
0	印字しない
1	印字する(富士通 F6316A イメージリーダ)
2	印字する(印字機構付き fi スキャナー)

(12) 印字時にカウントアップの指定 - numbcntup -

印字データを印字するときに、(14)の数字をスキャナー側で自動的にカウントアップするかどうかの指定 を行います。

この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機構付き fi スキャナーをご使用の場合だけ指定します。

"0(カウントアップしない)"と指定した場合、(13)印字データの文字列部のみを印字します。"1(カウントアップする)"と指定した場合は、(13)印字データの文字列部、(14)印字データの数字部で印字します。

[指定値	意味
	0	カウントアップしない
	1	カウントアップする

(13) 印字データの文字列部の指定 - numbchar -

印字データの文字列部の指定を行います。指定できる文字は以下のとおりです。

• fi スキャナーの場合

英大文字、英小文字、数字、空白、および記号(32種)

記号(32種)の詳細は、スキャナーの印字機構に添付されている説明書を参照してください。

"%"を印字する場合には、"%%"と指定してください。"%"と指定した場合、"%"は印字されないか、 または印字制御文字として変換されて印字されます。そのため、印字結果と出力したナンバリング ID が一致しないことがあります。

- 富士通 F6316A イメージリーダ
- 英大文字、数字、空白、+、-

なお、空白文字を含む場合は、ダブルクォーテーション(")で囲んで指定してください。指定がない場合は、"DOC"が指定されたものとして処理されます。

文字列は、15文字以内で指定してください。15文字を超えた文字列は、無視されます。

この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機構付き fi スキャナーをご使用の場合だけ指定します。

(14) 印字データの数字部の指定 - numbnumb -

印字データの数字部の指定を行います。この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機構付き fi スキャナーをご使用の場合だけ指定します。

富士通 F6316A イメージリーダの場合は、0~65535 の範囲内で指定してください。

印字機構付きfiスキャナーの場合は、0~99999の範囲内で指定してください。

これ以外の数字を指定した場合は、数字の印字結果は不定となります。また、指定がない場合は、0が指 定されたものとして処理されます。

この指定は、(12)で、"カウントアップする"を指定したときに有効になります。

例)

数字部に "65535" を、文字列部に "DOC" を指定し、(12) で "カウントアップする" を指定した場合、以下のように印字されます (富士通 F6316A イメージリーダの場合)。

- 1 枚目: DOC65535
- 2 枚目: DOC00000
- 3 枚目: DOC00001

(15) 印字開始位置の指定 - numbpos -

印字開始位置(用紙読取り方向の上端からの距離)をmm単位で指定します。

印字開始位置の指定は、用紙サイズを超えない値を指定してください。なお、指定がない場合は、5が指 定されたものとして処理されます。

この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機構付き fi スキャナーをご使用の場合だけ指定します。

(16) 読取り光源の指定 - light -

読取り光源を指定します。指定がない場合は、32770が指定されたものとして処理されます。 この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは光源選択可能な fi スキャナーをご使用の場合だけ指定 します。

指定値	意味
32772	赤
32770	緑
32769	青
32774	赤+緑(注)
32773	赤+青(注)
32771	緑+青(注)
32775	赤+緑+青(注)

注)富士通 F6316A イメージリーダをご使用の場合のみ指定できます。

光源の複数選択は、富士通 F6316A イメージリーダの場合に設定が有効となります。

ただし、光源を複数選択しても複数色のドロップアウトカラーを同時に使用できるわけではありません。 たとえば、「赤」と「青」を一緒に指定しても、「赤」と「青」が両方ドロップアウトすることはありま せん。

(17) 通知メッセージの表示 / 非表示の指定 - rtnmsg -

スキャナー読取り終了後に、以下のような通知メッセージの表示を行うかどうかを指定します。

DynaEye	
i	スキャナー読取りが終了しました。 今回の読取りベージlお100ページです。 ファイルの総ページlお100ページです。
C	<u>ОК</u> \\/7^(<u>H</u>)

指定値	意味
0	表示しない
1	表示する

(18) 黒背景の指定 - ocrmode -

読み取ったイメージデータの周り(上下左右)に黒い背景を追加するかどうかを指定します。 この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは黒背景ありで読取りできる fi スキャナーをご使用の場 合だけ指定します。

指定を省略した場合は"0(追加しない)"が指定されたものとみなします。

第3部 アプリケーション・プログラム・インターフェース編

指定値	意味
0	追加しない
1	追加する

印字データについて

設定ファイルの指定によって、以下のように印字されます。

- 印字時にカウントアップしない/印字データの文字列部:DOC /印字データの数字部:1の場合 1ページ目の印字:DOC
 - 2 ページ目の印字:DOC
 - 「印字時にカウントアップしない」の場合、文字列部で指定した文字列だけが印字されます。
- 印字時にカウントアップする / 印字データの文字列部: DOC / 印字データの数字部: 1 の場合
 - 1ページ目の印字: DOC00001
 - 2ページ目の印字: DOC00002

「印字時にカウントアップする」の場合、文字列部+数字部に指定した文字列が表示されます。数字 部の数字は、次の用紙の読込み時に自動的に加算されていきます。カウントアップされていく値は、1 回の読取り単位(DynaEyeS.exeの終了まで)で保持されます。次の読取り時には、保持されません。

• 富士通 F6316A イメージリーダ、または両面読取りできる fi スキャナーで両面読取りする場合(印字時にカウントアップする/印字データ文字列部:DOC/印字データの数字部:1)

富士通 F6316A イメージリーダで両面読取りする場合は表面を、両面読取りできる fi スキャナーで両 面読取りする場合は裏面を読み取ったときにだけ印字されます。

そのため、カウントアップも表面読取り時(または裏面読取り時)にだけ加算されます。以下に、富 土通 F6316A イメージリーダを使用したときの例を示します。

- 1ページ目の印字(1枚目表面): DOC00001
- 2ページ目の印字(1枚目裏面):なし
- 3ページ目の印字(2枚目表面): DOC00002
- 4ページ目の印字(2枚目裏面):なし

16.4 DynaEye 帳票認識部品について

ここでは、DynaEye 帳票認識部品について説明します。

実行ファイル名

DynaEyeR.exe

実行ファイルの場所

DynaEye のインストールディレクトリ

16.4.1 実行方法

コマンドラインパラメタを指定して実行する方法について説明します。

実行形式

インストールディレクトリ¥DynaEyeR.exe 書式定義ファイルフルパス名 入力 TIFF フルパス名 出力 TIFF フルパス名 認識結果ファイルフルパス名 実行モード 設定ファイルフルパス名

実行例

```
C:¥DynaEye¥DynaEyeR.exe "C:¥DynaEye¥FORMDEF.DDF" "C:¥DynaEye
¥IMG1.TIF" "C:¥DynaEye¥IMG2.TIF" "C:¥DynaEye¥DATA.MDB" 0 "C:¥DynaEye
¥RECOG.INI"
```

書式定義ファイルフルパス名

DynaEye で作成して出力([ファイル]メニューの[名前を付けて保存]を選択)した書式 定義ファイル(*.DDF)のフルパス名を指定します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

入力 **TIFF** フルパス名

認識する TIFF ファイルのフルパス名を指定します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

出力 **TIFF** フルパス名

認識時に入力 TIFF ファイルに対して補正を行う場合があります。その補正したイメージ データを出力する TIFF ファイルのフルパス名を指定します。

出力 TIFF フルパス名には、入力 TIFF フルパス名と同じフルパス名を指定できません。ただし、後述する「(9)入力 TIFF イメージファイル指定においてプログラム終了時に"帳票認識したイメージに関して、出力 TIFF イメージで入力 TIFF イメージを置き換える"」を指定した場合は、入力 TIFF フルパス名と同じフルパス名を付けてもかまいません。

なお、続行可能エラー(続行できるが、認識データを出力できないエラー)が発生した場合 は、入力 TIFF イメージをそのまま出力 TIFF イメージへ出力します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

認識結果ファイルフルパス名

認識結果を格納するファイルのフルパス名を指定します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

なお、「認識結果ファイル」には、修正ファイル(*.MDB) CSV 形式ファイル(*.CSV)または Access 形式ファイル(*.MDB)を指定します。どの形式ファイルを指定するかは、後述する "(1) 認識結果の出力形式指定" での指定によります。

CSV 形式ファイル出力の場合、出力データの振分けを行うかどうかで出力ファイル名が変わります。詳細は後述する "(8) 出力データの振分け指定"を参照してください。

実行モード

0を指定します。

設定ファイルフルパス名

設定ファイル名をフルパスで指定します。設定ファイルには、認識を行う場合の制御情報を 記述します。設定ファイルに記載する制御情報については、「設定ファイルのフォーマット」 を参照してください。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

設定ファイルのフォーマット

設定ファイルは、一般的な初期化ファイルの形式で記述してください。 以下に設定ファイルのフォーマット例を示します。 なお、キーの後ろについている番号は、以降に説明する「キーの設定値」と対応しています。

[DynaEyeRecogExe]	
mode=0	(1)
target=0	(2)
mdbappend=0	(3)
csvappend=0	(4)
accessappend=0	(5)
tablename=OUTTABLE	(6)
tableappend=0	(7)
shareout=0	(8)
intifmode=0	(9)
outtifmode=0	(10)
scanname=0	(11)
rejectcnv=0	(12)
rejectchar=?	(13)
spacecut=0	(14)
imgcnv=0	(15)
imgprefix=IM	(16)
tiffinfo=0	(17)
cnterr=0	(18)
logout=0	(19)
msgdsp=1	(20)
rtnmsg=1	(21)
numbering=0	(22)

キーの設定値

設定ファイルに指定できる設定値を示します。

(1) 認識結果の出力形式指定 - mode -

認識結果の出力形式を指定します。

指定值	意味
0	修正ファイル(修正用の独自形式)
1	CSV 形式ファイル
2	Access 形式ファイル

(2) 認識対象の指定 - target -

(1) で "0(修正ファイル)"を指定したときに、認識処理の対象とする帳票を指定します。(1) で "1(CSV 形式ファイル)" または "2(Access 形式ファイル)"を選択した場合、または指定を省略した場合は "0(す べての帳票)"が指定されたものとみなします。

指定値	意味
0	すべての帳票
1	未認識帳票のみ
	指定した修正ファイルの認識されていないページについて認識を行う

= 注意事項 =

"1(未認識帳票のみ)"を指定した場合は、(3)の指定は無効となります。

- "1(未認識帳票のみ)"を指定した場合、以下のような動作になります。
- 指定した修正ファイルが存在しない、または修正ファイルに認識データがない場合、"0(すべての帳 票)"が指定された場合と同じ動作になります。

指定した修正ファイルに1ページ分以上の認識データがある場合、修正ファイルから認識すべきページを判別し、未認識帳票のみを認識します。このとき、入力 TIFF ファイル、出力 TIFF ファイルおよび 修正ファイルのフルパスは、以前帳票認識したときと同じファイル名を指定しなければなりません。違うファイル名を指定した場合には不整合が発生する場合があります。

(3) 認識結果の出力指定(修正ファイル) - mdbappend -

(1)で"0(修正ファイル)"を指定したときに、認識結果ファイルのフルパス名に指定したファイルがすでに存在していた場合の対処を指定します。

指定値	意味
0	新規出力
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はファイルを削除したあとで作成する
2	エラー復帰
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はエラー復帰する

= 注意事項 =

(2)の設定において、"1(未認識帳票のみ)"を指定した場合には、当指定は無効となります。

(4) 認識結果の出力指定(CSV形式ファイル) - csvappend -

(1) で"1(CSV 形式ファイル)"を指定したときに、認識結果ファイルのフルパス名に指定したファイル がすでに存在していた場合の対処を指定します。

指定値	意味
0	新規出力
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はファイルを削除したあとで作成する
1	追加出力
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はファイルの最後に追加出力する
2	エラー復帰
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はエラー復帰する

= 注意事項 =

- 出力データの振分けを行う場合の出力先ファイル名については、"(8) 出力データの振分け指定"を参照してください。
- (8) で "1 (帳票 ID 別に出力する)" または "2 (書式定義名別に出力する)" を指定し、かつ "2 (エ ラー復帰)" を指定した場合は、帳票によって出力ファイルが異なりますので、開始時にチェックは行われず、処理途中、同一ファイル名が存在した時点でエラー復帰します。

(5) 認識結果の出力指定(Access 形式ファイル) - accessappend -

(1) で "2(Access 形式ファイル)"を指定したときに、認識結果ファイルのフルパス名に指定したファイルがすでに存在していた場合の対処を指定します。

テーブルの自動生成については、"(7)出力テーブルの指定"を参照してください。

第3部 アプリケーション・プログラム・インターフェース編

指定値	意味
0	新規出力
	ファイルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	ファイルがある場合はファイルとテーブルを削除したあと
	で自動生成する
1	追加出力
	ファイルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	ファイルがある場合は"(7) 出力テーブルの指定"に従って
	"(6) 出力テーブル名の指定"で指定したテーブルに出力する
2	エラー復帰
	ファイルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	ファイルがある場合はエラー復帰する

= 注意事項 =

- 出力データの振分けを行う場合の出力先テーブル名については、"(8) 出力データの振分け指定"を参照してください。
- (8)で"1(帳票 ID 別に出力する)"または"2(書式定義名別に出力する)"を指定し、かつ"2(エラー復帰)"を指定した場合は、帳票によって出力テーブル名が異なりますので、開始時にチェックは行われず、処理途中、同一テーブル名が存在した時点でエラー復帰します。

(6) 出力テーブル名の指定 - tablename -

(1) で "2 (Access 形式ファイル)"を指定したときに、出力先とする Access 形式ファイルのテーブル名を 64 バイト以内で指定します。

Access 形式ファイルのテーブル名として使用できない文字を指定した場合には、エラー復帰します。

= 注意事項 =

出力データの振分けを行う場合は、"出力テーブル名+書式定義"または"出力テーブル名+帳票 ID"が、 64 バイト以内になるようにしてください。

出力データの振分けを行う場合の出力先テーブル名については、"(8) 出力データの振分け指定"を参照してください。

Access 形式ファイルに出力する場合、出力テーブル名または書式定義名にテーブル名で使用できない文字を使用しないでください。使用できない文字が含まれているとエラーになります。 使用できない文字: !...[] 、

(7) 出力テーブルの指定 - tableappend -

(1) で "2 (Access 形式ファイル)"を指定し、かつ (5) で "1 (追加出力)"を選択したときに、(6) で指定し たテーブルがすでに存在していた場合の対処を指定します。

指定値	意味
0	新規出力
	テーブルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	テーブルがある場合はテーブルのフィールド 定義はそのま
	まで、テーブル内のデータをクリアして出力する
1	追加出力
	テーブルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	テーブルがある場合はテーブルのフィールド 定義および
	データもそのままで追加出力する
2	エラー復帰
	テーブルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	テーブルがある場合はエラー復帰する
3	自動生成出力
	テーブルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	テーブルがある場合は、テーブルのフィールド定義とデー
	タを削除して、テーブルを自動生成し直し出力する

- = 注意事項 =
 - "0(新規出力)"または"1(追加出力)"を指定したときで、かつ、すでにあるテーブルに対して出力 する場合に、データはそのフィールド名について、出力テーブルに一致するフィールド名がある場合に のみ出力します。出力テーブルに一致するフィールド名がない場合は、そのデータは出力されません。
 - テーブルを自動生成して出力する場合には、修正ファイルの該当する最初のページの認識結果から、 各データの各フィールド名にもとづいてテーブルが自動生成されます。その場合に、「TIFF ファイル名 とページ番号を出力する場合」、「ナンバリングデータを出力する場合」および「すべてのフィールドに ついてイメージ切出し出力する」を指定した場合に、そのフィールド名もテーブル内に自動生成され ます。

生成されるフィールド名については、各指定を参照してください。

- 異種帳票処理を行う場合には、帳票によってはフィールド名が異なるため、テーブルを生成するときは、出力データの振分け指定により、帳票の種類別にテーブルを分けた出力を行う必要があります。
- テーブルを自動生成しない場合は、事前に出力したいデータのフィールド名とテーブル名が定義され ているファイルが作成されている必要があります。
- Access 形式の出力に関する注意事項については、"第2部12.1 認識データの形式変換"の[Access 形式に出力する場合の注意事項]を参照してください。

(8) 出力データの振分け指定 - shareout -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" または "2 (Access 形式ファイル)" を指定したときに、認識データを帳 票 ID または書式定義名別に振分けて出力するかどうかを指定します。

指定しない場合は、"0(しない)"を指定したとみなされます。

指定值	意味
0	振分けて出力しない
1	帳票 ID 別に出力する
2	書式定義名別に出力する

なお、CSV 形式ファイル名は以下のようになります。

"1(帳票 ID 別に出力する)"を指定した場合

認識結果ファイルフルパス名 + 帳票 ID.CSV となり認識結果ファイルに指定したディレクト リへ出力されます。 "2(書式定義名別に出力する)"を指定した場合

認識結果ファイルフルパス名 + 書式定義名.CSV となり認識結果ファイルに指定したディレクトリへ出力されます。

例)

認識結果ファイルフルパス名が "C: ¥ DATA.CSV" で、帳票 ID が "GANSYO" の場合、"C: ¥ DATAGANSYO.CSV" となります。

- なお、Access 形式テーブル名は以下のようになります。
 - "1(帳票 ID 別に出力する)"を指定した場合

出力テーブル名+帳票 ID となり指定したテーブルへ出力されます。

"2(書式定義名別に出力する)"を指定した場合

出力テーブル名 + 書式定義名となり指定したテーブルへ出力されます。 例)

出力テーブル名の指定が "OUTTABLE" で、帳票 ID が "GANSYO" の場合、

- "OUTTABLEGANSYO" となります。
- = 注意事項 =
 - CSV 形式ファイルに振分けて出力する場合、帳票 ID または書式定義名にファイル名で使用できない 文字を使用しないでください。使用できない文字が含まれているとエラーになります。
 - 使用できない文字: ¥ / : ; , * ? |
 - Access 形式ファイルに出力する場合、"(6) 出力テーブル名"または書式定義名にテーブル名で使用できない文字を使用しないでください。使用できない文字が含まれているとエラーになります。
 使用できない文字: !...[]
 - 振分けて出力する場合、CSV形式ファイルフルパス名が254バイトを超えるとエラーになります。
 - 帳票 ID または書式定義名のないデータは、認識結果ファイルフルパス名で指定したファイルに出力 します。
 - 異種帳票認識を行っていない場合には、"0(しない)"を指定します。
 - 帳票レイアウト識別方式で異種帳票認識を行っている場合は、"1 (帳票 ID 別に出力する)"を指定しないでください。
- (9) 入力 TIFF イメージファイルの指定 intifmode -

入力 TIFF イメージファイルを帳票認識後、どのように扱うかを指定します。

指定值	意味
0	そのまま
1	削除する
2	プログラム終了時に帳票認識したページに関して出力 TIFF
	イメージで入力 TIFF イメージを置き換える

なお、すべてのページの帳票認識が行われず処理が打ち切られた場合、"1(削除する)"を指定しても入力 TIFF イメージファイルは削除されません。この場合、出力 TIFF イメージファイルには、帳票認識が行われたページのイメージまで出力されます。

(10) 出力 TIFF イメージファイルの指定 - outtifmode -

出力 TIFF イメージファイルを出力する場合の状態を指定します。

指定値	意味			
0	同じファイル名がある場合、削除してから新規出力する			
1	同じファイル名がある場合、エラー復帰する			

(11) スキャナー名の指定 - scanname -

イメージを読み込んだときに使用したスキャナーを指定します。

指定値	意味	
1	富士通 F6316A イメージリーダ、または黒背景ありで読み取	
	りできる fi スキャナー	
2	富士通 TWAIN32(fi スキャナー含む)の黒背景なしの	
	スキャナー	
3	EPSON GT シリーズ (EPSON ScanII)	
0	その他(富士通 F6316A イメージリーダで黒背景が"なし"	
	の場合も含む)	

(12) 認識注意文字の指定 - rejectcnv -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" を指定した場合に、認識注意文字を認識注意文字変換文字 ((13) で指定 する文字)に変換して出力するかどうかを指定します。

指定值	意味	
0	変換しないで出力する	
1	変換して出力する	

(13) 認識注意文字変換文字の指定 - rejectchar -

(12) で"1(変換して出力する)"を指定した場合に、認識注意文字変換文字を指定します。 ここで指定できる文字は、英字、数字、記号、カタカナです。半角文字で指定してください。 なお、ここで指定する文字は、全角文字が存在する文字でなければなりません。

(14) 空白文字の削除指定 - spacecut -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" または "2 (Access 形式ファイル)" を指定した場合に、出力される文字 列の左側および右側の空白を削除して出力するかどうかを指定します。

例)

日本 一郎

この場合、左右の空白が削除され、以下のように出力されます(は空白を表しています)。 日本 一郎

指定値	意味	
0	空白を削除しない	
1	空白を削除する	

(15) イメージ切出し出力の指定 - imgcnv -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" または "2 (Access 形式ファイル)" を指定した場合に、書式定義で定義 したイメージフィールドのイメージを、切り出してファイル出力するかどうかを指定します。

指定値	意味
0 出力しない	
1 BMP 形式ファイルに出力する	
2	TIFF 形式ファイル (バージョン 5 形式の G4 圧縮形式) に出力する

切り出したイメージは、"(16) イメージ切出し出力時のファイル名接頭子指定"で指定したファイル名で、 CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルと同じディレクトリに出力されます。

また、切り出したイメージファイル名は、CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルにも出力されま す。以下に例を示します。

例)ファイル名接頭子を"IM"とした場合(CSV形式ファイル出力例)

[認識結果データ]

順	フィールド名	フィールド 定義	データ
1	住所	手書き日本語	福井
2	氏名	手書き日本語	小林
3	イメージ	イメージ	-
4	電話番号	英数字	123456

出力しない(0を指定した場合)

"福井","小林","123456"

イメージフィールドについて BMP 形式ファイルへ出力する(1を指定した場合) "福井","小林","IM000001.BMP","123456"

イメージフィールドについて TIFF 形式ファイルへ出力する(2を指定した場合) "福井","小林","IM000001.TIF","123456"

(16) イメージ切出し出力時のファイル名接頭子指定 - imgprefix -

(15) で "1(イメージフィールドについて、BMP 形式ファイルに出力する)" または "2(イメージフィー ルドについて、TIFF 形式ファイル(バージョン 5 形式の G4 圧縮形式)に出力する)" を指定した場合に出 力される BMP 形式ファイルおよび TIFF 形式ファイルの出力ファイル名(接頭子)を指定します。

出力ファイル名は、以下の形式で自動生成されます。

接頭子2文字+自動生成される数字6文字

ここには、接頭子2文字を指定します。

接頭子を "IM" と指定して、BMP 形式ファイルに出力する場合は、 "IM000001.BMP"、

"IM000002.BMP"…と出力されます。

なお、イメージの出力ファイル名は、CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルにも出力されます。

(17)TIFF ファイル名とページ番号の出力指定 - tiffinfo -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" または "2 (Access 形式ファイル)" を指定した場合に、TIFF ファイルフ ルパス名とデータのページ番号を、出力するかどうかを指定します。

指定値	意味
0	出力しない
1	出力する

CSV 形式ファイルへ出力する場合

TIFF ファイルフルパス名とデータのページ番号を、以下のように項目の先頭へ出力します。 TIFF フルパス名,ページ番号,項目1,項目2,...

例)

"C:¥A.TIFF","1","福井","小林","123456"

Access 形式ファイルへ出力する場合

TIFF ファイルフルパス名とデータのページ番号を、以下のフィールド名のフィールドに対して出力します。

- TIFF ファイル名の出力先フィールド名: TIFF ファイル名

- ページ番号の出力先フィールド名: TIFF ページ番号

テーブルを新規に自動生成する場合は、テーブル内に上記のフィールド名のフィールドを自動生成して出力します。すでにあるテーブルに出力する場合で、上記のフィールド名のフィー ルドがない場合には、出力すると指定しても出力されません。

例)

"(7) 出力テーブルの指定"で"3(自動生成出力)"を指定した場合、TIFFファイル名とページ数を出力をします。

🔍 Microsoft Ad	ocess - [OUTT,	ABLE:テーブル]				_ 🗆 🗵
	編集(E) 表示	☑ 挿入① 書式◎	i la−h®)	%-₩D	ሳብንዮንሙ ላዞንኚቷ	_ 8 ×
🗹 • 日	a D. 🖤 🛛	X 🖻 🖻 💅 🗠	🐁 😤	A Z Z A↓	多面マ ね・	2 ~
TIFF 774	ル名 TIFFベ	ージ番号 住所		氏名	電話番号	
C:¥A.TIFF	1	福井	小林		123456	
*						
M-M: 🖬 🕢	1	▶ >1 >* / 1				
ቻ ትሃንተት ይንቋተ	•				NUM	

なお、TIFF ファイルパス名とは、"(9) 入力 TIFF イメージファイル指定"で"2(プログラム終了時に帳票 認識したページに関して出力 TIFF イメージで入力 TIFF イメージを置き換える)"を指定した場合は入力 TIFF ファイルのフルパス名を指しています。"0(そのまま)"または"1(削除する)"を指定した場合は、 出力 TIFF ファイルのフルパス名を指しています。

指定値	意味	
0	出力しない	
1	出力する	

(18) 続行可能エラー発生時の処置 - cnterr -

続行可能エラー(認識エラーによりデータを出力できないが、続行は可能)の場合に、処理を続行するか どうかを指定します。

Γ	指定値	意味
	0	続行する
	1	終了する

(19) ログ記録の指定 - logout -

ログ記録を出力する場合の状態を指定します。

I	指定値	意味
	0	しない
	1	新規モードで記録する
		ファイルがある場合は、ファイルを削除してから新規に出力する
	2	更新モードで記録する

"2(更新モードで記録する)"は、(2)で"1(未認識帳票のみ)"を指定し、かつ以前の帳票認識でログ出力したログファイルに今回のログ記録を更新して出力する場合に指定します。

ログファイル名は、認識結果ファイル名.LOG となり、初期化ファイル形式で出力されます。

例) 認識結果ファイルフルパス名が "D:¥DATA¥AAA.MDB" の場合、"D:¥DATA¥AAA.LOG" となり

ます。

ログファイルの出力形式

セクション名	キー名	值
RECOGINFO	IMGPATH	入力 TIFF イメージファイルフルパス名
	DATAPATH	認識結果ファイルフルパス名
	TOTALPAGE	ログ出力されている総ページ数
PAGExx	CODE	認識結果コード
xx はページ番号		1:正常
		2:認識注意文字あり
		3:論理エラーあり
		4:認識注意文字かつ論理エラーあり
		16:認識エラー
		0:エラーメッセージで表示されたエ
		ラーで認識できなかった
	RECOGCODE	認識からの通知コード。CODE で"16 (
		認識エラー)"が通知された場合にエ
		ラー要因が分かる。
		詳細は、"付録 G 認識からの通知コー
		ド"を参照してください。

= 注意事項 =

入力 TIFF イメージファイルフルパス名(キー名: IMGPATH) および認識結果ファイルフルパス名 (キー名: DATAPATH)は、ダブルクォーテーション(")で囲まれて出力されます。

ログファイルの出力例

[RECOGINFO] IMGPATH="C:¥DATA.TIF" DATAPATH="C:¥DATA.MDB" TOTALPAGE=123 [PAGE1] CODE=1 RECOGCODE=0 [PAGE2] CODE=1 RECOGCODE=0 [PAGE3]

(20) 認識中画面の表示 / 非表示指定 - msgdsp 認識中画面を表示するかどうかを指定します。
 以下に、認識中画面を示します。

認識中	- 🗆 ×
認識中ページ: 12 ページ	
残り 88 ベージ 推定残り時間:2 分 52 秒	
	
キャンセル	

指定値	意味
0	表示しない
1	表示する

"1(表示する)"を指定し、認識中に認識中画面の[キャンセル]ボタンをクリックすると、認識中ページの認識が終了した後、認識が終了されます。

なお、推定残り時間は、最初の数ページの認識平均時間と残りページ数から割り出されるため、最初の数 ページの認識中は表示されません。

(21) 通知メッセージの表示 / 非表示指定 - rtnmsg -

認識終了後に通知メッセージを表示するかどうかを指定します。 以下に、通知メッセージを示します。



指定値	意味
0	表示しない
1	表示する

(22) ナンバリングデータの出力指定 - numbering -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" または "2 (Access 形式ファイル)" を指定した場合に、ナンバリング データを出力するかどうかを指定します。指定を省略した場合は、"0 (出力しない)" が指定されたものと みなされます。

指定値	意味
0	出力しない
1	出力する

ただし、ナンバリングデータがない場合に1を設定すると、空文字列を出力します。

CSV 形式ファイルへ出力する場合

ナンバリングデータを、以下のように項目の先頭へ出力します。 ナンバリング,項目1,項目2,...

例)

"DOC00001","福井","小林","123456"

(17) で "1 (出力する)" を指定した場合、ナンバリングデータを、以下のようにページ番号 の後に出力します。

TIFF フルパス名,ページ番号,ナンバリング,項目1,項目2,...

例)

"C:¥A.TIFF","1","DOC00002","福井","小林","123456"

Access 形式ファイルへ出力する場合

ナンバリングデータを、フィールド名「ナンバリング ID」のフィールドに対して出力します。

テーブルを新規に自動生成する場合は、テーブル内に上記のフィールド名のフィールドを生成して出力します。すでにあるテーブルに出力する場合で、上記のフィールド名のフィールドがないときは、出力指定を"1(出力する)"と指定しても出力されません。

16.5 DynaEye 修正画面部品について

ここでは、DynaEye 修正画面部品について説明します。

実行ファイル名

DynaEyeD.exe

実行ファイルの場所

DynaEye のインストールディレクトリ

なお、修正画面の操作は、基本的に DynaEye の修正画面と同じです。"第2部第11章 認識データの修正"を参照してください。

16.5.1 実行方法

コマンドラインパラメタを指定して実行する方法について説明します。

実行形式

インストールディレクトリ¥DynaEyeD.exe 書式定義ファイルフルパス名 TIFF フルパス名 修正ファイルフルパス名 実行モード 設定ファイルフルパス名

実行例

C:\U00e4DynaEye\U00e4DynaEye.exe "C:\U00e4DynaEye\U00e4ForMDEF.DDF" "C:\U00e4DynaEye \U00e4IMG2.TIF" "C:\U00e4DynaEye\U00e4DATA.MDB" 0 "C:\U00e4DynaEye\U00e4DSP.INI"

書式定義ファイルフルパス名

DynaEye で作成して出力([ファイル]メニューの[名前を付けて保存]を選択)した書式 定義ファイル(*.DDF)のフルパス名を指定します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

TIFF フルパス名

修正ファイルに対応する TIFF ファイル (DynaEye 帳票認識部品で出力された TIFF ファイル)のフルパス名を指定します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

修正ファイルフルパス名

修正する修正ファイルのフルパス名を指定します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

実行モード

0を指定します。

設定ファイルフルパス名

設定ファイル名をフルパスで指定します。設定ファイルには、修正を行う場合の制御情報を 記述します。設定ファイルに記載する制御情報については、「設定ファイルのフォーマット」 を参照してください。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

設定ファイルのフォーマット

設定ファイルは、一般的な初期化ファイルの形式で記述してください。 以下に設定ファイルのフォーマット例を示します。 なお、キーの後ろについている番号は、以降に説明する「キーの設定値」と対応しています。

[DynaEyeDspExe]	
mode=0	(1)
startpage=1	(2)
displimit=0	(3)

キーの設定値

設定ファイルに指定できる設定値を示します。

(1) 修正画面分割指定 - mode -

修正画面の表示形式について指定します。

指定値	意味
0	縦分割
	左側 : テキストウィンドウ
	右側:イメージウィンドウ
1	横分割
	上側:イメージウィンドウ
	下側 : テキストウィンドウ
2	縦分割
	左側:イメージウィンドウ
	右側 : テキストウィンドウ

(2)開始ページ番号 - startpage -

開始ページ番号を指定します。指定しない場合は、(3)で指定した修正対象の最初のページから開始します。

(3) 修正対象指定 - displimit -

開始時と修正画面での"次の帳票"、"前の帳票"によるページ移動時に修正対象となる帳票を指定します。 指定しない場合は、"0(すべての帳票)"が指定されたとみなします。

指定値	意味
0	すべての帳票
1	未修正帳票のみ(未修正の正常帳票、認識注意文字、論理エラー
	のある帳票または未認識の帳票が対象)
2	エラー帳票のみ(認識注意文字、論理エラーのある帳票または未
	認識の帳票が対象)

= 注意事項 =

- 未修正の正常帳票は、修正画面で[ファイル]メニューの[上書き保存]を行うことによって修正済 みの帳票となります。
- ページ移動によって帳票の状態が確定されるので注意してください。たとえば、"1(未修正帳票のみ)"を指定した場合で、1ページ目を修正して格納後、2ページ目へ移動し、その直後に"前の帳票"の指定によって戻ろうとすると、1ページ目が修正済み帳票となるため戻れません。
- "1(未修正帳票のみ)" または "2(エラー帳票のみ)" を指定した場合
 - DynaEye の V2.0L20 以降の DynaEye 帳票認識部品および DynaEye 修正画面部品で認識 / 修正 した修正ファイルでなければ正常に動作しません。
 - 修正画面のメニューの"最初の帳票"と"最後の帳票"は指定できません。
 - 最初のページ、または開始ページ指定のページから帳票を検索して表示します。見つからない場合は、メッセージが表示されます。
 - 修正画面でのページ移動で"次の帳票"、"前の帳票"をメニューまたはボタン指定した場合、次のページ方向または前のページ方向へ指定に該当する帳票を検索し、見つかったページを表示します。見つからない場合はメッセージが表示され、修正画面を終了します。
 - "ページ番号"を指定する場合は、すべてのページに自由に移動できます。

16.6 DynaEye データ出力部品について

ここでは、DynaEyeデータ出力部品について説明します。

実行ファイル名

DynaEyeC.exe

実行ファイルの場所

DynaEye のインストールディレクトリ

16.6.1 実行方法

コマンドラインパラメタを指定して実行する方法について説明します。

実行形式

インストールディレクトリ¥DynaEyeC.exe TIFFフルパス名 修正ファイルフルパス名 出力形式ファイルフルパス名 モード 設定ファイルフルパス名

実行例

C:¥DynaEye¥DynaEyeC.exe "C:¥DynaEye¥IMG2.TIF" "C:¥DynaEye¥ DATA.MDB" "C:¥DynaEye¥CSV.CSV" 0 "C:¥DynaEye¥CNV.INI"

TIFF フルパス名

データ出力する TIFF ファイル (DynaEye 帳票認識部品で出力された TIFF ファイル)のフ ルパス名を指定します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

修正ファイルフルパス名

データ出力する修正ファイルのフルパス名を指定します。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

出力形式ファイルフルパス名

データ出力する CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルのフルパス名を指定します。 また、パス名はダブルクォーテーション (")で囲んで指定します。

モード 0を指定します。

設定ファイルフルパス名

設定ファイル名をフルパスで指定します。設定ファイルには、データ出力を行う場合の制御 情報を記述します。設定ファイルに記載する制御情報については、「設定ファイルのフォー マット」を参照してください。

また、パス名はダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

設定ファイルのフォーマット

設定ファイルは、一般的な初期化ファイルの形式で記述してください。 以下に設定ファイルのフォーマット例を示します。 なお、キーの後ろについている番号は、以降に説明する「キーの設定値」と対応しています。

[DynaEyeCnvExe]	
mode=1	(1
csvappend=0	(2
accessappend=0	(3
tablename=OUTTABLE	(4
tableappend=0	(5
shareout=0	(6
rejectcnv=0	(7
rejectchar=?	(8
spacecut=0	(9
imgcnv=0	(10
imgprefix=IM	(11
tiffinfo=0	(12
msgdsp=1	(13
rtnmsg=1	(14
numbering=0	(15

キーの設定値

設定ファイルに指定できる設定値を示します。

(1) 出力形式指定 - mode -

出力ファイル形式(出力ファイルフルパス名に指定したファイルの形式)を指定します。 指定をしない場合には、"1(CSV形式ファイル)を指定したことになります。

指定値	意味
1	CSV 形式ファイル
2	Access 形式ファイル

(2) 出力指定(CSV 形式ファイル) - csvappend -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" を指定した場合に、出力ファイルフルパス名に指定したファイルがすで に存在していた場合の対処を指定します。

指定値	意味
0	新規出力
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はファイルを削除したあとに作成する
1	追加出力
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はファイルの最後に追加出力する
2	エラー復帰
	ファイルがない場合は作成し、
	ファイルがある場合はエラー復帰する

(3) 出力指定(Access 形式ファイル) - accessappend -

(1) で "2(Access 形式ファイル)"を指定した場合に、出力ファイルフルパス名に指定したファイルがす でに存在していた場合の対処を指定します。 テーブルの自動生成については、"16.4 DynaEye 帳票認識部品について"の"(7) 出力テーブルの指定"の 注意事項を参照してください。

指定値	意味
0	新規出力
	ファイルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	ファイルがある場合はファイルを削除したあとで自動生成
	する
1	追加出力
	ファイルがない場合は自動生成し、
	ファイルがある場合は"(5) 出力テーブルの指定"に従って
	"(4) 出力テーブル名の指定"で指定したテーブルに出力す
	వ
2	エラー復帰
	ファイルがない場合はファイルとテーブルを自動生成し、
	ファイルがある場合はエラー復帰する

(4) 出力テーブル名の指定 - tablename -

(1) で "2 (Access 形式ファイル)"を指定したときに、出力先とする Access 形式ファイルのテーブル名を 64 バイト以内で指定します。

Access 形式ファイルのテーブル名として使用できない文字を指定した場合には、エラー復帰します。

= 注意事項 =

出力データの振分けを行う場合の出力先テーブル名については、"16.4 DynaEye 帳票認識部品について"の"(8) 出力データの振分け指定"を参照してください。

Access 形式ファイルに出力する場合、出力テーブル名で使用できない文字を使用しないでください。使用できない文字が含まれているとエラーになります。

使用できない文字: ! . [] '

(5) 出力テーブルの指定 - tableappend -

(1) で "2(Access 形式ファイル)"を指定し、かつ (3) で "1(追加出力)"を選択したときに、(4) で指定し たテーブルがすでに存在していた場合の対処を指定します。

指定値	意味
0	新規出力
	テーブルがない場合はテーブルを自動生成し、
	テーブルがある場合はテーブルのフィールド定義はそのま
	まで、テーブル内のデータをクリアして出力する
1	追加出力
	テーブルがない場合はテーブルを自動生成し、
	テーブルがある場合はテーブルのフィールド定義および
	データもそのままで追加出力する
2	エラー復帰
	テーブルがない場合はテーブルを自動生成し、
	テーブルがある場合はエラー復帰する
3	自動生成出力
	テーブルがない場合はテーブルを自動生成し、
	テーブルがある場合は、テーブルのフィールド定義とデー
	タを削除して、テーブルを自動生成し直し出力する

= 注意事項 =

詳細は、"16.4 DynaEye 帳票認識部品について"の"(7) 出力テーブルの指定"の注意事項を参照してください。

(6) 出力データの振分けの指定 - shareout -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" または "2 (Access 形式ファイル)" を指定したときに、認識データを帳 票 ID または書式定義名別に振分けて出力するかどうかを指定します。

指定しない場合は、"0(しない)"を指定したとみなされます。

(1) で "2(Access 形式ファイル)"を選択している場合は、できるだけ帳票認識時に指定した振分け方法 と同じ指定にしてください。

出力データの振分けの指定の詳細は、"16.4 DynaEye 帳票認識部品について"の"(8) 出力データの振分け指定"を参照してください。

指定値	意味	
0	振分けて出力しない	
1	帳票 ID 別に出力する	
2	書式定義名別に出力する	

(7) 認識注意文字の指定 - rejectcnv -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" を選択した場合に、認識注意文字を認識注意文字変換文字 ((8) で指定す る文字)に変換して出力するかどうかを指定します。

指定値	意味	
0	変換しないで出力する	
1	変換して出力する	

(8) 認識注意文字変換文字の指定 - rejectchar -

(7)で"1(変換する)"を指定した場合に、認識注意文字変換文字を指定します。 ここで指定できる文字は、英字、数字、記号、カタカナです。半角文字で指定してください。 なお、ここで指定する文字は、全角文字が存在する文字でなければなりません。

(9) 空白文字の削除指定 - spacecut -

出力される文字列の左側および右側の空白を削除して出力するかどうかを指定します。

例)

日本一郎

この場合、左右の空白が削除され、以下のように出力されます(は空白を表しています)。 日本 一郎

指定値	意味	
0	空白を削除しない	
1	空白を削除する	

(10) イメージ切出し出力の指定 - imgcnv -

(1) で "1 (CSV 形式ファイル)" または "2 (Access 形式ファイル)" を指定した場合に、書式定義で定義 したイメージフィールドのイメージを、切り出してファイル出力するかどうかを指定します。

指定値	意味	
0	出力しない	
1	BMP 形式ファイルに出力する	
2	TIFF 形式ファイル (バージョン 5 形式の G4 圧縮形式) に出力する	

切り出したイメージは、"(11) イメージ切出し出力時のファイル名接頭子指定"で指定したファイル名で、 CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルと同じディレクトリに出力されます。

また、切り出したイメージファイル名は、CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルにも出力されます。

詳細は、"16.4 DynaEye 帳票認識部品について"の"(15) イメージ切出し出力の指定"を参照してください。

(11) イメージ切出し出力時のファイル名接頭子指定 - imgprefix -

(10) で "1" または "2" を指定した場合に出力される BMP 形式ファイルおよび TIFF 形式ファイルの出力 ファイル名(接頭子)を指定します。

出力ファイル名は、以下の形式で自動生成されます。

接頭子2文字+自動生成される数字6文字

ここには、接頭子2文字を指定します。

接頭子を "IM" と指定して、BMP 形式ファイルに出力する場合は、 "IM000001.BMP"、

"IM000002.BMP"…と出力されます。

なお、イメージの出力ファイル名は、CSV 形式ファイルまたは Access 形式ファイルにも出力されます。

(12)TIFF ファイル名とページ数の出力指定 - tiffinfo -

TIFF ファイルフルパス名とデータのページ番号を、以下のように項目の先頭へ出力するかどうかを指定します。

TIFF フルパス名,ページ番号,項目1,項目2,...

指定値	意味
0	出力しない
1	出力する

(13) 出力中画面の表示 / 非表示指定 - msgdsp -

出力中画面を表示するかどうかを指定します。 以下に、出力中画面を示します。

出力中 📃	
出力中ページ: 44 ページ 残り 56 ベージ 推定残り時間: 15 秒	

指定値	意味
0	表示しない
1	表示する

"1(表示する)"を指定し、出力中に出力中画面の[キャンセル]ボタンをクリックと、出力中ページの 出力が終了した後、出力が終了されます。

なお、推定残り時間は、最初の数ページの出力平均時間と残りページ数から割り出されるため、最初の数 ページの出力中は表示されません。

(14) 通知メッセージの表示 / 非表示指定 - rtnmsg -

出力終了後に通知メッセージを表示するかどうかを指定します。 以下に、通知メッセージを示します。

DynaEye	×
・ 出力が終了しました。 出力ページ数:100 ページ	
<u>ОК</u> ^/レプ(<u>H</u>)	

指定値	意味
0	表示しない
1	表示する

(15) ナンバリングデータの出力指定 - numbering -

ナンバリングデータを出力するかどうかを指定します。指定を省略した場合は、"0(出力しない)"が指 定されたものとみなされます。

指定値	意味	
0	出力しない	
1	出力する	

ただし、ナンバリングデータがない場合、"1(出力する)"を指定すると、空文字列を出力します。

CSV 形式ファイルへ出力する場合

ナンバリングデータを、以下のように項目の先頭へ出力します。 ナンバリング,項目1,項目2,...

例)

"DOC00001","福井","小林","123456"

(12) で "1 (出力する)" を指定した場合、ナンバリングデータを、以下のようにページ番号 の後に出力します。 TIFF フルパス名,ページ番号,ナンバリング,項目1,項目2,...

例)

"C:¥A.TIFF","1","DOC00002","福井","小林","123456"

Access 形式ファイルへ出力する場合

ナンバリングデータを、フィールド名「ナンバリング ID」のフィールドに対して出力します。

テーブルを新規に自動生成する場合は、テーブル内に上記のフィールド名のフィールドを生成して出力します。すでにあるテーブルに出力する場合で、上記のフィールド名のフィールドがないときは、出力指定を"1(出力する)"と指定しても出力されません。

第17章 DynaEye コンポーネントキット

DynaEye コンポーネントキットとは、スキャナー読取り、帳票認識、修正画面の構築、およびデータ出力 などの OCR 機能を持った ActiveX コントロール群です。これらのコントロールを組み合わせて OCR アプ リケーションの開発やパッケージソフトウェアなどへの OCR 機能の組み込みを容易に行うことができます。 ここでは、DynaEye コンポーネントキットの概要、動作環境、使用方法および利用例などについて説明 します。

17.1 DynaEye コンポーネントキットの概要

DynaEye コンポーネントキットは、帳票認識を行うために必要な OCR 機能を提供する ActiveX コントロールです。

DynaEye コンポーネントキットには、以下のコントロールがあります。

- スキャナーコントロール
- 文字認識コントロール
- 修正画面構築用コントロール
- 認識結果変換コントロール

以下に、各コントロールの機能の詳細、および各コントロールに対応するアイコンについて説明します。

各コントロールの機能

以下に、DynaEye コンポーネントキットの各コントロールの機能について説明します。

グループ	コントロール名	機能
スキャナー制御	スキャナーコントロール	TWAINドライバを制御し、スキャナー入力を行います。 イメージの出力形式はTIFF形式またはBMP形式で、マル チページ/シングルページのどちらでも可能です。 用紙サイズ(非定型可能)や解像度・読取り濃度などを TMAINのダイアログボックスを表示せずに読み取ること ができます。 富士通F6316Aイメージリーダ、fiシリーズイメージスキ ャナーをサポートしています。
文字認識	文字認識コントロール	帳票イメージデータ・ファイル(TIFF形式/BMP形式) を書式定義にもとづいて認識します。
修正画面構築用	認識結果管理コントロール	1ページ分のイメージデータと認識結果データを管理し ます。文字修正、マーク修正、イメージ表示コントロー ルと連携して修正画面を構成する機能を提供します。
	文字修正コントロール	認識結果管理コントロールに設定された文字項目の認識 結果データをフィールド単位に画面上に表示し、キーボ ード / マウス操作で修正する機能を提供します。
	マーク修正コントロール	認識結果管理コントロールに設定されたマーク項目の認 識結果データを、フィールド単位に画面上に表示し、 キーボード/マウス操作で修正する機能を提供します。
	イメージ表示コントロール	認識結果管理コントロールに設定された帳票全体イメー ジ、イメージフィールドのイメージ、文字フィールド、 マークフィールドのポップアップイメージを画面上に表 示する機能を提供します。 フォーカスのあるフィールドの直近に該当するフィール ドの部分イメージをポップアップ表示させたり、文字修 正コントロールやマーク修正コントロールのカーソル移 動に連動し、イメージ上にカーソルを表示できます。
認識結果変換	認識結果変換コントロール	認識結果データ(文字、マーク)を汎用のテキストファ イル形式(csv形式)またはxmL形式に変換出力します。

各コントロールのアイコン

以下に、DynaEye コントロールキットの各コントロールに対応するアイコンを示します。



プログラムとデータの流れ

以下に、DynaEye コンポーネントキットの各コントロールを貼り付けて作成したアプリケーションプロ グラムとデータの流れを示します。



17.2 DynaEye コンポーネントキットの特長

DynaEye コンポーネントキットには、以下の特長があります。

• 高機能ソフトウェア OCR

DynaEye の高機能帳票認識エンジンと周辺機能が ActiveX コントロールで提供されます。これにより、手書き英数字から活字数字、マーク、手書き日本語から活字日本語までを高精度に認識できるた

め、既存の業務パッケージなどに本格的な高機能 OCR を組み込むことができます。

 さまざまなユーザニーズに適合する多機能コントロール
 修正画面構築用コントロール群を組み合せ、独自の修正画面を簡単に構築できます。これにより、 ポップアップイメージ、イメージカーソルの連動、エラー文字の表示色の変更など、最適な修正環境が 実現可能です。

また、複数機能の並行動作、マルチクライアント修正システムの構築も可能です。

開発効率の向上

Visual Basic[®] および Visual Basic[®].NET 対応の ActiveX コントロールで効率的な開発を実現しました。

17.3 動作環境

DynaEye コンポーネントキットをお使いいただくためには、以下のハードウェアおよびソフトウェアが 必要となります。

[必要なハードウェア]

標準アプリケーションと同じです。詳細は、"第1部2.4 ハードウェア選択時の留意点"を参照してください。

[必要なソフトウェア]

- (すべて日本語版)Windows[®] 98、Windows NT[®] 4.0、Windows[®] 2000(注1),Windows[®] Me、またはWindows[®] XP(注1)
- ・ Visual Basic[®] 5.0 (SP3)(注2)、Visual Basic[®] 6.0 (SP3以降)、Visual Basic[®] .NET 2002 または Visual Basic[®] .NET 2003
- DynaEye Pro V4.0L10

注1)

セキュリティが確保された状態の Windows[®] 2000 および Windows[®] XP では、「制限ユーザ」 (Users グループ)で本製品を動作させると一部の機能が正しく動作しないことがあります。

Windows[®] 2000 の場合は「標準ユーザ」(Power Users グループ)で、Windows[®] XP の場合は「管理者」または「PowerUsers」権限で使用してください。

注2)

Windows[®] 2000、Windows[®] Me、および Windows[®] XP では、Visual Basic[®] 5.0 は未サポートです。

17.4 DynaEye コンポーネントキットを使用する場合の作業の流れ

以下に、DynaEye コンポーネントキットを使用する場合の作業の主な流れを示します。

- DynaEye コンポーネントキット環境の構築 DynaEye をインストールすると、DynaEye コンポーネントキットもインストールされます。
- 2) 書式定義ファイルの作成
 - DynaEye を起動し、標準アプリケーションで書式定義を作成します。
 書式定義とは、DynaEye の帳票上の文字を認識するために必要な情報の定義です。定義方法については、"第2部第9章書式定義"を参照してください。
 - 作成した書式定義をチェックし、エラーのないことを確認します。
 標準アプリケーションのデスクトップ画面の[オプション]メニューから[書式定義チェック]
 を選択し、作成した書式定義にエラーがないかどうかを確認します。
 - チェックした書式定義を、以下のどちらかの形式で保存します。
 - 拡張子:DDF の場合

標準アプリケーションのデスクトップ画面の[ファイル]メニューから[名前を付けて保存] を選択し、書式定義情報形式(*.DDF)で保存します。

= 備考 =

異種帳票処理を行う場合は、必要な帳票の数だけ書式定義を作成し、それらを1つのグルー プとしてグループ化したあと、保存します。

- 拡張子:NDF の場合

DynaEye で書式定義を作成したキャビネットに対応するディレクトリ下にある、拡張子が NDFの書式定義ファイルを複写して使用します。その際、ファイル名が同じ帳票照合辞書ファ イル(拡張子: PIN)を書式定義ファイルと同じディレクトリに複写しておく必要があります。

詳細は、DynaEye コンポーネントキットをインストールしたディレクトリ内の DynaEye コ ンポーネントキットのヘルプ(DynaKit.hlp)を参照してください。

= 備考 =

帳票レイアウト識別による異種帳票処理を行う場合は、帳票識別辞書が必要です。

詳細は、DynaEye コンポーネントキットをインストールしたディレクトリ内の DynaEye コンポーネントキットのヘルプ(DynaKit.hlp)を参照してください。

3) 各コントロール機能をプログラミングで組み合わせて利用

DynaEye コンポーネントキットの各コントロールを Visual Basic[®] アプリケーションから利用する 方法については、DynaEye に添付されているチュートリアルおよびサンプル集で説明しています。 以下に、チュートリアルおよびサンプル集について説明します。

• チュートリアル

チュートリアルとは、DynaEye コンポーネントキットを利用してアプリケーションを開発する 場合の各コンポーネントの使用方法について記載しているドキュメントです。

DynaEye コンポーネントキットを利用して開発を行う場合に、必ず参照してください。

チュートリアルは、DynaEyeの製品 CD-ROM の以下のディレクトリに格納されています。 "Index.htm" をプラウザで開いて参照してください。

Visual Basic 5.0/6.0 用

D: ¥Ckit¥VB56¥Tutorial¥Index.htm

(注)D:は、CD-ROMドライブを示します。

Visual Basic .NET 用

D: ¥Ckit¥VBdotNET¥Tutorial¥Index.htm

(注)D:は、CD-ROMドライブを示します。

サンプル集

DynaEye コンポーネントキットを利用して作成したサンプルプログラムです。以下のものがあ ります。

- Sample01(一連動作) スキャナー読取り、文字認識を帳票束ごとに一連の動作として行い、その後、修正画面を表 示するプログラムです。
- Sample02(即時修正) スキャナー読取り、文字認識、および文字修正を帳票一枚ごとに行うプログラムです。
- Sample03(スキャナー読取り)
 スキャナーの読取りだけを行うプログラムです。
- Sample04(文字認識)
 文字認識だけを行うプログラムです。
- Sample05(修正画面)
 修正画面の表示だけを単独で行うプログラムです。
- Sample06(交換ライブラリ)
 交換ライブラリを使用したサンプルプログラムです。
- Sample07(基本動作) スキャナー読取りをしてイメージファイルを作成し、文字認識により一枚目の認識結果を ファイルに作成し、修正画面を表示するプログラムです。

Visual Basic .NET 用のみ提供しています。

サンプル集は、DynaEye の製品 CD-ROM の以下のディレクトリ配下に格納されています。 Visual Basic 5.0/6.0 用

D: ¥Ckit¥VB56¥Samples

(注)D:は、CD-ROMドライブを示します。

Visual Basic .NET 用

D: ¥ Ckit ¥ VBdotNET ¥ Samples

(注)D:は、CD-ROMドライブを示します。

= 注意事項 =

なお、上記ディレクトリ内のサンプルプログラムを利用する場合は、同じディレクトリ内に格納 されている "Sample.txt" を必ずお読みください。

17.5 DynaEye コンポーネントキットの利用例

以下に、DynaEye コンポーネントキットを利用して構築した修正画面アプリケーションの例を示します。

表示	×		
お客様登録カード			
〒 2220033 住所 神奈川県横浜市港北区新	122		
日本ハシ タカハシ マカハシ マカハシ			
氏名 高橋 花子	 (株) 一種原加」 調査法 市港北 医新 後 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
性別 □男 図女 @コントロール	(1)12(1/1/2) (1)12) (1) (2) (2) (注) (注) (注) (注) (1)12) (1) (2) (2) (1)12) (2) (2) (1)12) (2) (2) (2)12(1/1/2)		

① 文字修正コントロール

文字の認識結果を表示し、直接入力やドロップダウンリストの候補文字を利用して修正が行 えます。

② イメージ表示コントロール(ポップアップ)

カーソルを認識結果に合わせると、その部分のイメージを表示します。

③ イメージ表示コントロール(全面表示)

帳票の全体イメージを表示します。
④ マーク修正コントロール マークの認識結果を表示し、修正が行えます。

17.6 DynaEye コンポーネントキット使用時の注意事項

- セキュリティが確保された状態の Windows[®] 2000 では、「標準ユーザ」(Power Users グループ) で使用してください。
- DynaEye コンポーネントキットを利用したアプリケーションを動作させるには、各パソコンごとに DynaEye のライセンスが必要です。

[補足]

DynaEye コンポーネントキットは、DynaEye の製品に添付されています(1製品につき1ライセンス)。開発用またはランタイム用といった区別はなく、ランタイムライセンスの設定もありません。

また、再配布もできません。

第18章 DynaEye 関数

DynaEye の機能を関数として提供し、アプリケーションなどから呼び出して利用することができます。 ここでは、DynaEye 関数の概要、特長、使用方法などについて説明します。

18.1 DynaEye 関数とは

DynaEye 関数とは、外部プログラムからスキャナー読取りや文字認識処理をはじめとした DynaEye の 各処理を呼び出すための関数です。DynaEye 関数は、DLL として提供されます。そのため、DynaEye 部 品(EXE)を使用する場合に比べ、起動時のオーバーヘッドが少なく性能面で有利です。

[DynaEye 関数の種類]

DynaEye 関数には、以下の関数があります。

DynaEye スキャナー制御関数

イメージスキャナーの制御を行い、TIFF 形式のイメージファイルを出力する関数です。

DynaEye 帳票認識関数

DynaEye スキャナー制御関数で読み取った TIFF 形式イメージファイルと書式定義ファイ ルを参照して帳票認識を行い、帳票認識結果を CSV 形式ファイルまたは修正ファイルへ出力 する関数です。

DynaEye 修正画面関数

DynaEye スキャナー制御関数で読み取った TIFF 形式イメージファイルと書式定義ファイ ルを参照して、DynaEye 帳票認識関数で出力された修正ファイルを表示、修正する関数です。

DynaEye データ出力関数

DynaEye 修正画面関数で修正が終了した修正ファイルを、CSV 形式ファイルへ出力する関数です。

修正ファイル情報通知関数

DynaEye 帳票認識関数および DynaEye 修正画面関数で出力された修正ファイルにアクセスして、修正ファイルの認識・修正状況の通知を行う関数です。

修正ファイル情報更新関数

DynaEye 帳票認識関数および DynaEye 修正画面関数で出力された修正ファイルにアクセスして、修正ファイルの認識・修正状況の更新を行う関数です。

[DynaEye 関数の位置付け]

各 DynaEye 関数は、図 18.1 のような位置付けになっています。



図 18.1 DynaEye 関数の位置付け

以下に、図 18.1 の中の関数以外の各項目について説明します。

*0:書式定義ファイル

帳票認識を行うために必要な読取り領域やフィールドが設定されたファイルです。 書式定義ファイルは、標準アプリケーションのデスクトップ画面の[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択し、ファイルの種類に「書式定義情報(*.DDF)」を指定して 保存したファイルを使用する必要があります。

*1:イメージファイル

TIFF 形式 (バージョン 5 形式の G4 圧縮のもの)のイメージファイルです。

*2:CSV ファイル

ー般アプリケーションで使用可能な CSV 形式(カンマ区切り)のテキストファイルです。 CSV ファイルへ出力する際には、書式定義で指定したイメージ項目の TIFF 形式(バージョン5 形式の G4 圧縮) または BMP 形式のイメージファイルへ出力することができます。

*3:修正ファイル

DynaEye 修正画面関数を利用して修正できる DynaEye 独自形式のファイルです。 このファイルを CSV 形式ファイルへ出力するには、DynaEye データ出力関数を使用する必 要があります。 = 注意事項 =

DynaEye 帳票認識関数では、CSV 形式ファイルまたは修正ファイルのどちらに出力するか を選択することができます。

*4:イメージファイル2

DynaEye 帳票認識関数を利用して出力された TIFF 形式のイメージファイルです。

書式定義の情報をもとに、DynaEye 帳票認識関数によってイメージを補正(回転やごみ取 りなど)が加えられています。DynaEye 修正画面関数による修正、または DynaEye データ 出力関数による出力を行う場合は、このファイルを使用する必要があります。

18.2 動作環境

以下に、DynaEye 関数を利用する場合の動作環境について説明します。

動作環境 動作する環境は、標準アプリケーションの動作環境と同じです。 詳細は、"A.1 動作環境"を参照してください。

開発環境 DynaEye 関数は、以下の開発環境で利用できます。

- Visual C++[®] 5.0
- Visual C++[®] 6.0
- Visual C++® .NET 2002
- Visual C++® .NET 2003

必須ファイル

DynaEye 関数を利用してユーザアプリケーションを作成する場合、以下のインクルード ファイル(*.h)およびライブラリファイル(*.lib)が必要です。インクルードファイルおよび ライプラリファイルは、製品 CD-ROM の Apilib ディレクトリに格納されています。

インクルードファイル

DynaEyeF.h、DynaDBUp.h

ライブラリファイル

f5cupscn.lib、f5cuprcg.lib、f5cupdsp.lib、f5cupcnv.lib、f5cupdba.lib、f5cupdbu.lib

18.3 DynaEye 関数を使用する場合の作業の流れ

以下に、DynaEye 関数を使用する場合の作業の主な流れを示します。

- 1) DynaEye 関数の動作環境の構築 DynaEye をインストールします。 DynaEye をインストールすると、DynaEye 関数の DLL もインストールされます。ただし、インク
 - ルードファイル(*.h) およびライブラリファイル(*.lib) はインストールされません。
 - インストール方法については、"第1部4.2 インストール方法"を参照してください。
 - 2) 書式定義ファイルの作成
 - DynaEye を起動し、標準アプリケーションで書式定義を作成します。
 書式定義とは、DynaEye の帳票上の文字を認識するために必要な情報の定義です。定義方法については、"第2部第9章 書式定義"を参照してください。
 - 作成した書式定義をチェックし、エラーのないことを確認します。
 標準アプリケーションのデスクトップ画面の[オプション]メニューから[書式定義チェック]
 を選択し、作成した書式定義にエラーがないかどうかを確認します。

- チェックした書式定義を、書式定義情報形式(DDF形式)で保存します。
 標準アプリケーションのデスクトップ画面の[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を
 選択し、書式定義情報形式(*.DDF)で保存します。
 - = 備考 =

異種帳票処理を行う場合は、必要な帳票の数だけ書式定義を作成し、それらを1つのグループと してグループ化したあと、保存します。

3) 各関数機能の利用(プログラミング)
 DynaEye 関数の各関数をプログラミングで組み合わせて使用します。

18.4 DynaEye 関数使用時の注意事項

以下の場合に分けて、DynaEye 関数を使用する場合の注意事項について説明します。

- アプリケーション作成時の注意点
- 作成したアプリケーション実行時の注意点

18.4.1 アプリケーション作成時の注意点

DynaEye 関数を利用してアプリケーションを作成する場合、以下の点に注意してください。

- DynaEye 関数を使用する部分は、マルチスレッド処理にはできません。必ずシングルスレッドにしてください。
- DynaEye 帳票認識関数および DynaEye 修正画面関数を使用したアプリケーションを同時に同一コンピュータで実行した場合、帳票認識や知識関連の辞書アクセス時に排他エラーなどが発生する可能性があります。
- DynaEye 関数を呼び出す場合は、各関数のパラメタ(引数)として渡している構造体の領域で値を 設定しない箇所は "0x00" で初期化しておく必要があります。
- すべての DynaEye 関数は、MFC (Microsoft Foundation Class)の共有 DLL を使用しています。
- TIFF 形式のイメージファイルの場合、999 ページを超えたファイルは扱うことができません。
- 各ファイルの拡張子として、以下の拡張子以外のものは使用できないので注意してください。
 - TIFF 形式:*.TIF
 - CSV 形式:*.CSV
 - 修正ファイル:*.MDB
 - 書式定義ファイル:*.DDF

また、各ファイルを指定する場合、必ずドライブを示す文字から始まるフルパス名で指定し、指定したディレクトリは必ず存在している必要があります。

• DynaEye の帳票レイアウト識別方式による異種帳票処理はサポートしていません。

18.4.2 作成したアプリケーション実行時の注意点

DynaEye 関数を利用して作成したアプリケーションを実行する場合、以下の点に注意してください。

- セキュリティが確保された状態の Windows[®] 2000 および Windows[®] XP では、「制限ユーザ」
- (Users グループ)で本製品を動作させると一部の機能が正しく動作しないことがあります。
 Windows[®] 2000の場合は「標準ユーザ」(Power Users グループ)で、Windows[®] XPの場合は「管理者」または「PowerUsers」権限で使用してください。
- 作成したアプリケーションを実行する場合、そのアプリケーションは DynaEye と同一ディレクトリ へ格納する必要があります。

- 各装置や各ファイルの競合が発生するような処理は行わないようにしてください。
- DynaEye 帳票認識関数、DynaEye 修正画面関数および DynaEye データ出力関数で、入力となる TIFF 形式ファイルは、帳票認識できる形式である必要があります。

ファイルの形式の詳細は、"A.6 処理可能なファイル形式"を参照してください。

- また、出力先の TIFF 形式ファイルの形式として、バージョン 5 形式の G4 圧縮形式以外はサポート していません。
- 帳票認識時や修正時に不整合が発生するため、TIFF 形式ファイルおよび修正ファイルは、必ず一対 (1つの TIFF 形式ファイルに1つの修正ファイル)の関係である必要があります。
- アプリケーションを実行して異常終了した場合、異常終了時の状態で作成中のファイル(TIFF形式 ファイル、CSV形式ファイル、修正ファイルなど)は、磁気ディスク上に不要ファイルとして残ってし まうため、手動で削除してください。
- TIFF 形式ファイル、書式定義ファイル、修正ファイル、CSV 形式ファイルへアクセスしている最中 に、そのファイルに対して他のアプリケーションがアクセスした場合、DynaEye 関数で行った処理が 誤作動する場合があります。
- DynaEye 関数を使用すると、以下のような一時ファイルが作成されます。
 - TIFF 形式ファイルへのアクセス用の一時ファイル
 - ほぼすべての関数の処理で作成されます。
 - 作成先 TIFF 形式ファイルと同じディレクトリ内
 - ファイル名 TIFF 形式ファイル名と同じ名前で、拡張子が TMP のファイル
 - 書式定義ファイルへのアクセス用の一時ファイル

DynaEye 帳票認識関数および DynaEye 修正画面関数以外の関数の処理のときに作成されます。

- 作成先 DynaEye 関数のインストールディレクトリ内
- ファイル名 DDFXXXXX.NDF、DDFXXXXX.PIN というファイル。 XXXXX は 5 桁で 00001 ~ FFFFF の 16 進数文字列で自動生成され、*.NDF と*.PIN の名前は同じです。
- DynaEye 帳票認識関数および DynaEye 修正画面関数で使用する一時ファイル
- 作成先 DynaEye 関数のインストールディレクトリ内
- ファイル名 RCGXXXXX.RCG、RCGXXXXX.TIF、TIRXXXXX.TIF および TIWXXXXXX.TIF というファイル。

XXXXX 部分は自動生成され、名前および桁数は不定です。

- 帳票認識関数で使用する一時ファイル
- 作成先 入力用 TIFF 形式ファイルと同じディレクトリ内
- ファイル名 TIFF 形式ファイル名と同じ名前で拡張子が BAK のファイル。 プログラムの終了時に、帳票認識したページについて、出力 TIFF イメージで入 力 TIFF イメージファイルを置換えると指定した場合(DynaEye_Recog 構造体の initfmode メンバで2を指定した場合)だけに一時的に作成されます。

ー時ファイルは、処理が終了すると消去されるため、関数の呼出し元では意識する必要はありません。ただし、関数を使用中のプログラムにおいて一般保護エラーや磁気ディスクの破壊などの物理的なエラーが発生した場合は消去されない場合があります。そのような場合は、各関数を呼び出している処理が終了していることを十分に確認してから消去してください。

また、他で使用中であるため消去できないような場合は、システムを再起動すると消去できるように なります。一時ファイルが多量に磁気ディスク装置内に残ってしまうとディスク容量が圧迫されるだけ でなく、さまざまな作業ファイルを作成できなくなるため処理ができなくなります。なお、上記の一時 ファイルとの区別を明確にするため、一時ファイルと同じ名前になるようなファイル名を DynaEye の インストールディレクトリ内、および TIFF 形式ファイルの格納先ディレクトリ内には作成しないよう にしてください。

18.5 DynaEye 関数仕様

ここでは、以下に示す各 DynaEye 関数の仕様について説明します。

- DynaEye スキャナー制御関数
- DynaEye 帳票認識関数
- DynaEye 修正画面関数
- DynaEye データ出力関数
- 修正ファイル情報通知関数
- 修正ファイル情報更新関数

以下に、各関数の機能、記述形式、各パラメタの意味、復帰値および呼出し方法などについて説明します。

18.5.1 DynaEye スキャナー制御関数

イメージスキャナーに対する詳細な制御を行い、読み取ったイメージを G4 圧縮形式の TIFF 形式ファイル(複数ページの場合はマルチページの TIFF ファイル)へ格納するインターフェースを提供する関数です。

= 注意事項 =

- 使用するスキャナーの仕様範囲内の設定を行ってください。スキャナーの仕様については、各スキャ ナーに添付されている取扱説明書などを参照してください。
- ・ 関数を使用して処理を行う前に、あらかじめスキャナーの選択を行っておいてください。スキャナーの選択は、各スキャナードライバに添付されているユーティリティソフトを利用するか、または標準アプリケーションのデスクトップ画面の[ファイル]メニューから[スキャナー選択]を選択して設定するかのどちらかで行えます。

[関数形式]

DLL 名: f5cupscn.dll

ライブラリ名: f5cupscn.lib

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Scan :

DynaEye_Scan 構造体へのポインタです。

DynaEye_Scan 構造体については、"18.6.1 DynaEye_Scan 構造体"を参照してください。

path: 読取りイメージを格納する TIFF 形式イメージファイルのフルパス名です。

tiffmode :

読取りイメージをシングルページの TIFF ファイル(読取り枚数分のシングルページの TIFF ファイルが生成される)へ格納するか、マルチページの TIFF ファイル(読み取った全 データを1つのファイルへ出力する)へ格納するかを指定します。

- **0x00**: マルチページの TIFF ファイルへ格納
- **0x01**: 読取り枚数分のシングルページの TIFF ファイルへ格納

なお、ここで 0x00 を指定した場合は path で指定したファイルヘデータを格納し、0x01 を 指定した場合は path で指定した情報をもとにシングルページの TIFF ファイルが自動生成さ れ、出力されます。

以下に、0x01を指定した場合の例を示します。

[復帰値]

- 1以上: スキャナー読取り枚数
- B 異常終了または1ページ目の読取り中にキャンセルされた場合、0ページの読取り枚数となります。なお、1ページ目の読取り中でキャンセルされたかどうか判断するには、 DynaEye_Scan 構造体の errcode に 200 が通知されたかを確認します。

18.5.2 DynaEye 帳票認識関数

書式定義ファイルをもとに、TIFF 形式イメージデータの認識を行い、修正画面が扱えるデータ形式、または一般のアプリケーションソフトで扱えるデータ形式(CSV形式)へ認識結果を格納するインターフェースを提供する関数です。

また、書式定義ファイルの情報をもとに補正された(入力 TIFF 形式ファイルに対して少々の傾き補正、 ごみ取りなどの補正などを行った)TIFF 形式ファイルのデータも出力されます。

= 注意事項 =

認識エラー(帳票が汚れている、傾きすぎている、帳票 ID が違うなど)となった場合は、帳票認識結果 データは返却されません。

以下に、DynaEye 帳票認識関数の種類について示します。



285

DynaEye 帳票認識関数には、以下の種類があります。

- ・ 帳票認識開始関数 / 帳票認識終了関数
 書式定義ファイルを変更するたびに呼び出す関数です。書式定義ファイルがシステムに1つしか存在しない場合は、起動時に開始関数を呼び出し、終了時に終了関数を呼び出します。
- 帳票認識イメージロード 関数 / 帳票認識イメージアンロード 関数 イメージファイルを変更するたびに呼び出す関数です。
- 帳票認識ページ認識関数 / 帳票 ID によるページ認識関数
 イメージファイルのページを変更するたびに呼び出す関数です。

以下に、上記の関数それぞれの関数仕様について説明します。

(1) 帳票認識開始関数

帳票認識の開始を宣言する関数であり、指定書式定義に関する帳票認識処理の初期処理を行います。書式 定義は、帳票認識開始関数の呼出し後、DynaEye_Recog_Close 関数の呼出しまで保持されます。そのた め、書式定義を変更して帳票認識を行う場合は、DynaEye_Recog_Close 関数を呼び出し、帳票認識を終了 した後で、帳票認識開始関数を呼び出して初期処理を再度行う必要があります。

[関数形式]

DLL名: f5cuprcg.dll ライブラリ名: f5cuprcg.lib

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Recog :

DynaEye_Recog 構造体へのポインタです。 DynaEye_Recog 構造体については、"18.6.2 DynaEye_Recog 構造体"を参照してくだ さい。

path1: 書式定義ファイルのフルパス名です。

[復帰値]

1	:	正常終了
0	:	異常終了

(2) 帳票認識終了関数

DynaEye_Recog_Open で指定した書式定義に対する帳票認識の終了を宣言する関数です。

[関数形式]

DLL 名: f5cuprcg.dll ライブラリ名: f5cuprcg.lib

#include "DynaEyeF.h"
long __stdcall DynaEye_Recog_Close(DynaEye_Recog *lpDynaEye_Recog)

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Recog :

DynaEye_Recog 構造体へのポインタです。

DynaEye_Recog 構造体については、"18.6.2 DynaEye_Recog 構造体"を参照してください。

DynaEye_Recog_Open 関数で指定したものと同一のもの(メモリ域が同一であるもの)である必要があります。

[復帰値]

1: 正常終了

0: 異常終了

(3) 帳票認識イメージロード 関数

帳票認識を行う TIFF 形式イメージデータと帳票認識条件を設定する関数です。

DynaEye_Recog_ImageUnLoad 関数の呼出しまで、認識するイメージデータや認識条件などを保持します。

認識対象のイメージを変更して帳票認識を行う場合には、DynaEye_Recog_ImageUnLoad 関数を呼び 出し、イメージアンロードを行った後で、帳票認識イメージロード関数を呼び出して、TIFF 形式イメージ データと帳票認識条件の設定を行う必要があります。

[関数形式]

DLL 名: f5cuprcg.dll

ライブラリ名: f5cuprcg.lib

#include "DynaEyeF.h"		
longstdcall DynaEye_Recog_ImageLo	ad(DynaEye_Recog	*lpDynaEye_Recog,
	char	*path1,
	char	*path2,
	char	*path3)

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Recog :

DynaEye_Recog 構造体へのポインタです。

DynaEye_Recog 構造体については、"18.6.2 DynaEye_Recog 構造体"を参照してください。

DynaEye_Recog_Open 関数で指定したものと同一のもの(メモリ域が同一であるもの) である必要があります。

path1: 入力 TIFF 形式イメージファイルのフルパス名です。

path2: 出力 TIFF 形式イメージファイルのフルパス名です。

帳票認識関数によって帳票認識されたイメージデータの出力先ファイルのフルパス名を指定 します。書式定義ファイルの情報をもとに補正されたイメージが、path2に指定したファイル へ出力されます。

帳票認識で失敗した場合、入力イメージがそのまま path2 に指定したファイルへ出力されます。

また、DynaEye_Recog_Page 関数で指定したページの順で、ファイルに出力されます。 ページ順に呼ばない場合は、出力 TIFF イメージファイルと認識結果ファイルとのページ関係 にずれが発生しますので、注意してください。

なお、修正画面関数では、ここに出力されたイメージデータを指定してください。

= 注意事項 =

入力 TIFF 形式イメージファイルの指定で 0x02 以外を指定した場合には、path1 と同じフ ルパス名を指定しないでください。

path3: 認識結果格納先ファイルのフルパス名です。

DynaEye_Recogの mode において修正ファイル形式を指定した場合は拡張子 MDB で終了 するフルパス名、CSV 形式を指定した場合は拡張子 CSV で終了するフルパス名を指定します。

[復帰値]

1以上: 入力 TIFF 形式イメージファイル (path1)の総ページ数

0: 異常終了

(4) 帳票認識イメージアンロード 関数

DynaEye_Recog_ImageLoad で設定した TIFF 形式イメージファイルに関する帳票認識の終了を宣言する関数です。

[関数形式]

DLL名: f5cuprcg.dll ライブラリ名: f5cuprcg.lib

```
#include "DynaEyeF.h"
long __stdcall DynaEye_Recog_ImageUnLoad(DynaEye_Recog *lpDynaEye_Recog)
```

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Recog :

DynaEye_Recog 構造体へのポインタです。

DynaEye_Recog 構造体については、"18.6.2 DynaEye_Recog 構造体"を参照してください。

DynaEye_Recog_Open 関数で指定したものと同一のもの(メモリ域が同一であるもの)である必要があります。

[復帰値]

1:	正常終了
0:	異常終了

(5) 帳票認識ページ認識関数

DynaEye_Recog_ImageLoad 関数において設定した TIFF 形式イメージファイルの指定ページの帳票認識を行う関数です。

[関数形式]

DLL 名: f5cuprcg.dll

ライブラリ名: f5cuprcg.lib

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Recog :

DynaEye_Recog 構造体へのポインタです。

DynaEye_Recog 構造体については、"18.6.2 DynaEye_Recog 構造体"を参照してください。

DynaEye_Recog_Open 関数で指定したものと同一のもの(メモリ域が同一であるもの) である必要があります。

page: 帳票認識を行う TIFF 形式イメージファイルのページ番号です。ページ番号は "1" から始ま ります。

[復帰値]

- 1: 帳票認識結果に認識注意文字および論理エラー(データチェックでエラーになった状態)が ない。
- 2: 帳票認識結果に認識注意文字が存在する。
- 3: 帳票認識結果に論理エラーが存在する。
- 4: 帳票認識結果に認識注意文字および論理エラーが存在する。
- 16: 認識エラー(続行可能エラー)が発生した(帳票 ID が違う、イメージ品質が悪いなど)。
 この場合、認識エラーの原因は、DynaEye_Recog 構造体の errdetail に通知されるコード
 を、"付録 H 認識からの通知コード"を参照し、判断してください。
- 0: 異常終了

(6) 帳票 ID によるページ認識関数

DynaEye_Recog_ImageLoad 関数において設定した TIFF 形式イメージファイルの指定ページを、指定 された帳票 ID で帳票認識を行う関数です。

[関数形式]

DLL 名:	f5cuprcg.dll
ライブラリ名 :	f5cuprcg.lib

#include "Dy	naEyeF.h"	
longstdcall	DynaEye_Recog_ID(DynaEye_Recog	*lpDynaEye_Recog,
	char	*id,
	long	page)

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Recog :

DynaEye_Recog 構造体へのポインタです。

DynaEye_Recog 構造体については、"18.6.2 DynaEye_Recog 構造体"を参照してください。

DynaEye_Recog_Open 関数で指定したものと同一のもの(メモリ域が同一であるもの)である必要があります。

- id: 帳票 ID へのポインタです。
- **page**: 帳票認識を行う TIFF 形式イメージファイルのページ番号です。ページ番号は "1" から始ま ります。

[復帰値]

- 0: 帳票認識結果に認識注意文字および論理エラー(データチェックでエラーになった状態)が ない。
- 1: 帳票認識結果に認識注意文字が存在する。
- 2: 帳票認識結果に論理エラーが存在する。
- 3: 帳票認識結果に認識注意文字および論理エラーが存在する。
- 16: 認識エラー(続行可能エラー)が発生した(帳票 ID が違う、イメージ品質が悪いなど)。
 この場合、認識エラーの原因は、DynaEye_Recog 構造体の errdetail に通知されるコード
 を、"付録 H 認識からの通知コード"を参照し、判断してください。

(7) 帳票認識関数の呼出し方法

以下に、DynaEye 帳票認識関数を呼び出す場合の処理例を示します。

処理例

```
// 入力TIFFファイルを帳票認識し、認識結果格納先ファイルを出力する
                                           11
                                               書式定義ファイルのフルパス名
long Recog(char*
                   m_DdfPath,
                                           // 入力TFFラティイルのフルバス名
// 出力TIFFファイルのフルバス名
// 認識結果格納先ファイルのフルパス名
          char*
                   m_InTiff,
          char*
                   m_OutTiff,
          char*
                   m_MdbPath)

    // DynaEye_Recog構造体の領域
    // 入力TIFFファイルの総ページ数
    // 入力TIFFファイルのページ番号
    // 関数の復帰値

   DynaEye_Recog m_Recog;
   long
                   allpage;
    long
                   page;
                   rc;
   long
    // DynaEye_Recog構造体を初期化する
   ZeroMemory(&m_Recog, sizeof(DynaEye_Recog))
// DynaEye_Recog構造体のパラメタ設定は省略
    // 帳票認識開始関数
   rc = DynaEye_Recog_Open(&m_Recog, m_DdfPath);
    if (rc == 0) {
                                       // 異常終了時
       return(0);
    // 帳票認識イメージロード関数
   allpage = DynaEye_Recog_ImageLoad(&m_Recog, m_InTiff, m_OutTiff, m_MdbPath);
if (allpage == 0) { // 異常終了時
   if (allpage == 0) {
// 帳票認識終了関数
       DynaEye_Recog_Close(&m_Recog);
       return(0);
    // 入力TIFFファイルの総ページの帳票認識
   for(page = 1; page <= allpage; page++) {
// 帳票認識ページ認識関数
       DynaEye_Recog_ImageUnLoad(&m_Recog);
// 帳票認識終了関数
           DynaEye_Recog_Close(&m_Recog);
           return(rc);
           }
    // 帳票認識イメージアンロード関数
   rc = DynaEye_Recog_ImageUnLoad(&m_Recog);
                                      // 異常終了時
    if (rc == 0)
        // 帳票認識終了関数
       DynaEye_Recog_Close(&m_Recog);
       return(0);
       帳票認識終了関数
    11
   rc = DynaEye_Recog_Close(&m_Recog);
    return(rc);
```

18.5.3 DynaEye 修正画面関数

DynaEye 帳票認識関数により作成した修正ファイル(修正用の独自形式ファイル)を簡単に修正するためのビューを持ったインターフェースを提供する関数です。

なお、DynaEve 修正画面関数は、修正画面が終了するまで復帰しません。

また、DynaEye 修正画面関数で指定する各ファイルは、帳票認識関数で指定または出力されたファイルの組合せと同じである必要があります。

イメージに該当するデータが存在しない場合には、イメージ参照入力による入力も可能です(標準アプリ ケーションの修正画面の[ファイル]メニューから[イメージ参照入力]を選択)。 [関数形式]

DLL名: f5cupdsp.dll ライブラリ名: f5cupdsp.lib

<pre>#include "DynaEyeF.h"</pre>		
longstdcall DynaEye_Dsp_DB	DynaEye_Dsp *lp	DynaEye_Dsp
cl	nar *patl	h1,
cl	nar *patl	h2,
cl	nar *patl	h3)

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Dsp :

DynaEye_Dsp 構造体へのポインタです。

DynaEye_Dsp 構造体については、"18.6.3 DynaEye_Dsp 構造体"を参照してください。

- path1: 書式定義ファイルのフルパス名です。
- path2: 修正対象の TIFF 形式ファイルのフルパス名です。
- path3: 修正ファイルのフルパス名(修正用の独自形式ファイル)です。

[復帰値]

- 1: 正常終了
- 0: 異常終了

18.5.4 DynaEye データ出力関数

DynaEye 帳票認識関数で作成して DynaEye 修正画面関数で修正した修正ファイル (修正用の独自形式 ファイル)を、一般アプリケーションが扱える CSV 形式のデータへ出力するインターフェースを提供する 関数です。

[関数形式]

 DLL 名:
 f5cupcnv.dll

 ライブラリ名:
 f5cupcnv.lib

naEyeF.h"	
DynaEye_Cnv_DB(DynaEye_Cnv	*lpDynaEye_Cnv
char	*path1,
char	*path2,
char	*path3)
	naEyeF.h" DynaEye_Cnv_DB(DynaEye_Cnv char char char char

[パラメタの説明]

lpDynaEye_Cnv :

DynaEye_Cnv 構造体へのポインタです。

DynaEye_Cnv 構造体については、"18.6.4 DynaEye_Cnv 構造体"を参照してください。

- path1: 修正時に使用した TIFF 形式ファイルのフルパス名です。
- path2: 修正ファイルのフルパス名です。
- path3: CSV 形式ファイルのフルパス名です。

[復帰値]

- 1: 正常終了
- 0: 異常終了

18.5.5 修正ファイル情報通知関数

修正ファイルからページごとの状態を取得するインターフェースを提供する関数です。 修正ファイル情報通知関数には、以下の種類があります。

- 修正ファイル情報通知オープン関数
- 修正ファイル情報通知クローズ関数
- 修正ファイル全体情報通知関数
- 修正ファイルページ情報通知関数
- 修正ファイルページフィールド情報通知関数

個々のページの状態を取得するには、修正ファイルのオープン関数を呼び出し、その後でページの状態を 取得し、最後に修正ファイルのクローズ関数を呼び出す流れで行います。

以下に、上記の各関数の仕様および修正ファイル情報通知関数の呼出し方法について説明します。

(1)修正ファイル情報通知オープン関数

修正ファイルをオープンする関数です。 lpDynaEye_DBWorks に修正ファイル内の帳票総ページ数が通知されます。

[関数形式]

DLL 名: f5cupdba.dll

ライブラリ名: f5cupdba.lib

[パラメタの説明]

lpWorks :

DynaEye_DBWorks 構造体へのポインタです。

DynaEye_DBWorks 構造体については、"18.6.5 DynaEye_DBWorks 構造体"を参照してください。

path: 修正ファイルのフルパス名です。

[復帰値]

- 1以上: 修正ファイル内の帳票総ページ数
- 0: 異常終了

(2) 修正ファイル情報通知クローズ関数

修正ファイルをクローズする関数です。

[関数形式]

DLL 名: f5cupdba.dll

ライブラリ名: f5cupdba.lib

```
#include "DynaEyeF.h"
long __stdcall DynaEye_DBClose(DynaEye_DBWorks *lpWorks);
```

[パラメタの説明]

lpWorks :

DynaEye_DBWorks 構造体へのポインタです。

DynaEye_DBWorks 構造体については、"18.6.5 DynaEye_DBWorks 構造体"を参照して ください。

[復帰値]

1: 正常終了

0: 異常終了

(3) 修正ファイル全体情報通知関数

修正ファイルの全体情報を通知する関数です。 lpDynaEye_DBWorks に修正ファイル内の帳票総ページ数、認識成功ページ数および認識失敗ページ数 が通知されます。

[関数形式]

DLL 名: f5cupdba.dll

ライブラリ名: f5cupdba.lib

```
#include "DynaEyeF.h"
long __stdcall DynaEye_DBGetInf(DynaEye_DBWorks *lpWorks);
```

[パラメタの説明]

lpWorks :

DynaEye_DBWorks 構造体へのポインタです。

DynaEye_DBWorks 構造体については、"18.6.5 DynaEye_DBWorks 構造体"を参照して ください。

[復帰値]

1以上: 修正ファイル内の帳票総ページ数

0: 異常終了

[呼出しシーケンス]

DynaEye_DBOpen();	// 修正ファイル情報通知オープン
DynaEye_DBGetInf();	// 修正ファイル全体情報通知
DynaEye_DBClose();	// 修正ファイル情報通知クローズ

= 備考 =

修正ファイル全体情報通知関数は、修正ファイル内のページごとの情報を取り出さずに、認識成功ページ 数および認識失敗ページ数のみを取り出したいときに使用します。修正ファイル内のページごとの情報を取 り出したい場合は、(4)の修正ファイルページ情報通知関数を使用してください。

(4) 修正ファイルページ情報通知関数

修正ファイルの指定ページの情報を通知する関数です。

[関数形式]

DLL 名: f5cupdba.dll

ライブラリ名: f5cupdba.lib

#include "DynaEyeF.h"		
longstdcall DynaEye_DBGetPageIn	f(DynaEye_DBWorks	*lpWorks,
	long	page,
	DynaEye_Page_Inf	<pre>*lpPage_Inf);</pre>

[パラメタの説明]

lpWorks :

DynaEye_DBWorks 構造体へのポインタです。

DynaEye_DBWorks 構造体については、"18.6.5 DynaEye_DBWorks 構造体"を参照してください。

DynaEye_DBOpen 関数で指定したものと同一のもの(メモリ域が同一であるもの)を指 定してください。

page: ページ情報を取り出すページ番号を指定し、修正ファイルからページ情報を取り出します。 ただし、認識が実施されたページを指定してください。

認識が実施された総ページ数が、DynaEye_DBWorks 構造体の all_sht に

DynaEye_DBOpen 関数によって通知されるため、通知されたページ数を参照してそのページ数以内のページ番号を指定すれば情報は取得できます。

lpPage_Inf :

DynaEye_Page_Inf 構造体へのポインタです。

DynaEye_Page_Inf 構造体については、"18.6.6 DynaEye_Page_Inf 構造体"を参照してください。

[復帰値]

- 1: 正常終了
- 0: 異常終了

(5) 修正ファイルページフィールド情報通知関数

修正ファイルの指定ページの全フィールド情報を通知する関数です。

[関数形式]

DLL 名: f5cupdba.dll

ライブラリ名: f5cupdba.lib

```
#include
           "DynaEyeF.h"
long __stdcall DynaEye_DBGetPageFieldInf(DynaEye_DBWorks *lpWorks,
                                         long
                                                           page,
                                        DynaEye_Field_Inf *lpField_Inf);
```

[パラメタの説明]

lpWorks :

DynaEye_DBWorks 構造体へのポインタです。

DynaEye_DBWorks 構造体については、"18.6.5 DynaEye_DBWorks 構造体"を参照して ください。

DynaEye_DBOpen 関数で指定したものと同一のもの(メモリ域が同一であるもの)を指 定してください。

全フィールド情報を取り出すページ番号を指定し、修正ファイルから指定したページの全 page : フィールド情報を取り出します。

ただし、認識データが存在するページを指定してください。認識データが存在しているかど うかは、DynaEye_Page_Inf 構造体の data_exist_flg に DynaEye_DBGetPageInf 関数に よって通知される値を参照すれば判別できます。

DynaEye_Page_Inf 構造体については、"18.6.6 DynaEye_Page_Inf 構造体"を参照してく ださい。

lpField_Inf :

DynaEye_Field_Inf 構造体サイズの領域をフィールド数分獲得します。

DynaEye_Field_Inf 構造体については、"18.6.7 DynaEye_Field_Inf 構造体"を参照してく ださい。

フィールド数は DynaEye_DBGetPageInf 関数で取得できます。

1 フィールド目	DynaEye_Field_Infのデータ
2フィールド目	DynaEye_Field_Infのデータ
3フィールド目	DynaEye_Field_Infのデータ
•••	
ページのフィールド数	DvnaEve Field Infのデータ

[復帰値]

1		工労级-	7
T.	•	正市約.	J

0: 異常終了

(6) 修正ファイル情報通知関数の呼出し方法

以下に、修正ファイル情報通知関数を呼び出す場合の処理例を示します。

処理例

DynaEye_DBWorks DynaEye_Page_Inf DynaEye_Field_Inf HGLOBAL long long ZeroMemory(&pageinf, rc,=DwaEye_DBOnen(<pre>works; pageinf; *fieldinf; hMemory; rc, pageno; fieldno; charno; sizeof(DynaEye_DBWorks)); , sizeof(DynaEye_Page_Inf)); (sworks = ": ¥ YDWIDE MDE");</pre>	() オーブン	
ic = bynasye_bbopen((aworks, c. + + Dinabb.hbb)/		
for (pageno = 1; pag	geno <= works.all_sht; pageno++)		
{			
rc = DynaEye_DBG	GetPageInf(&works, pageno, &pageinf);	// ヘーン情報取出し	
ii (pageini.data	aexist_prig == 0x01)		
hMemory = Gl	lobalAlloc(GHND, pageinf.fieldno *sized	of(DynaEye Field Inf));	
fieldinf = ((DynaEye_Field_Inf *)GlobalLock(hMemory	y);	
rc = DynaEye	e_DBGetPageFieldInf(&works, pageno, fie	.eldinf);// フィールド情報および文字情報取出	し
for (fieldno	o = 1; fieldno <= pageinf.fieldno; fiel	eldno++)	
1		// フィールド情報アクセスfieldinfへアクセ	7
for (cha	arno = 0; charno < fieldinf->colno && c	charno < 136; charno++)	
{			
· · · ·	// 文字情報アク	ウセスfieldinf->char_inf[charno]でアクセス可	能
}			
rieidini	[++;		
GlobalUnlock	(hMemory);		
GlobalFree(h	Memory);		
}	-		
}			
rc = DynaEye_DBClose	e(&works);		

18.5.6 修正ファイル情報更新関数

修正ファイルに対し、指定のページのフィールド情報の更新をする関数です。 個々のページの情報更新は、修正ファイル情報通知オープン関数の呼出し後に行い、最後に修正ファイル 情報通知クローズ関数を呼び出す必要があります。

なお、修正ファイルに対する更新を行わない場合は、この関数を呼び出す必要はありません。

[関数形式]

DLL 名: f5cupdbu.dll

ライブラリ名: f5cupdbu.lib

[パラメタの説明]

lpWorks :

DynaEye_DBWorks 構造体へのポインタです。

DynaEye_DBWorks 構造体については、"18.6.5 DynaEye_DBWorks 構造体"を参照して ください。

DynaEye_DBOpen 関数で指定したものと同一のもの(メモリ域が同一であるもの)を指 定してください。 page: 修正ファイルに対して、情報更新を行いたいページ番号を指定します。 ただし、認識データがあるページを指定してください。

lpPage_Inf :

情報更新を行うページのページ情報を持つ DynaEye_Page_Inf 構造体へのポインタです。

DynaEye_Page_Inf 構造体については、"18.6.6 DynaEye_Page_Inf 構造体"を参照してください。

構造体は、事前に DynaEye_DBGetPageInf 関数で取得したそのもの、またはデータをすべ て複写(内部使用領域を含む)したものに対して、更新したい情報のみを変更したものです。 つまり、更新しない情報については、DynaEye_DBGetPageInf 関数で取得した値をそのまま 設定しておきます(内部使用領域を含む)。

lpField_Inf :

情報更新を行うページのフィールド数分のフィールド情報を持つ DynaEye_Field_Inf 構造 体配列の先頭ポインタです。

DynaEye_Field_Inf 構造体については、"18.6.7 DynaEye_Field_Inf 構造体"を参照してください。

構造体のデータは、事前に DynaEye_DBGetPageFieldInf 関数で取得したそのもの、また はデータをすべて複写(内部使用領域を含む)したものに対して、更新したい情報のみを変更 したものです。つまり、更新しない情報については、DynaEye_DBGetPageFieldInf 関数で取 得した値をそのまま設定しておきます(内部使用領域を含む)。

1フィールド目	DynaEye_Field_Infのデータ
2 フィールド 目	DynaEye_Field_Infのデータ
3フィールド目	DynaEye_Field_Infのデータ
• • •	
ページのフィールド数	DynaEye_Field_Infのデータ

[復帰値]

1: 正常終了

0: 異常終了

= 備考 =

DynaEye_Field_Inf 構造体において、type(フィールドタイプ)メンバの値が 0x02(イメージ)でない 場合、DynaEye_Field_Inf 構造体の cat(フィールドカテゴリ)メンバの値と、DynaEye_Char_Inf 構造 体の dspchar(表示文字)メンバおよび kohodata(候補文字データ)メンバの値を正しく対応させる必要 があります。

18.6 構造体詳細

ここでは、DynaEye 関数で使用する構造体について説明します。 DynaEye 関数で使用する構造体には、以下の種類があります。

- DynaEye_Scan 構造体
- DynaEye_Recog 構造体
- DynaEye_Dsp 構造体
- DynaEye_Cnv 構造体
- DynaEye_DBWorks 構造体
- DynaEye_Page_Inf 構造体
- DynaEye_Field_Inf 構造体
- DynaEye_Char_Inf 構造体

以下に、上記の各構造体の仕様について説明します。

18.6.1 DynaEye_Scan 構造体

DynaEye_Scan 構造体の仕様について説明します。

typedef strugt∫			
HWND	hWnd:	11	(1)ウィンドウハンドル
char	mode;	11	(2) TTFFファイルへの書込み(新規/追加)指定
char	skew;	11	
char	twaindsp;	11	(4)TWAINダイアログボックス表示 / 非表示
char	pixeltype;	11	$(5) = \begin{pmatrix} g & g & g \\ $
char	rgv1[3];	11	(3) 百歳 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
char	msadan;	11	(6)読取り中インディケータ表示の有無
char	feeder;	11	(7)給紙(フラットベッド/ADF)方法
char	size;	11	
char	direct;	11	
char	rsv2[5];	11	内部使用領域
short	top;	11	内部使用領域
short	bottom;	11	内部使用領域
short	left;	11	内部使用領域
short	right;	11	内部使用領域
char	resolution;	11	
char	rsv3;	11	内部使用領域
short	bright;	11	(11)しきい値(濃淡)
short	contrast;	11	(12) コントラスト(濃淡)
char	rsv4[6];	11	内部使用領域
char	dual;	11	(13)両面読取り指定
char	rsv5[35];	11	内部使用領域
// 1:~5:までは	通知域		
long	scanpage;	11	1:読取り済み枚数を通知(異常終了時)
long	tifpage;	11	2:TIFFファイル総ページ数を通知
unsigned long	errcode;	11	3:エラーコード
unsigned long	errdetail;	11	4:エラー詳細
char	scanname;	11	5:スキャナー名(帳票認識などで必要)
char	rsv6[311];	//	内部使用領域
char	numbprt;	//	(14)印字するか否か
char	numbcntup;	//	(15)印字時にカウントアップするか否か
char	numbchar[16];	//	(16)印字データの文字列部
unsigned short	numbnumb;	//	(17)印字データの数字部
unsigned short	numbpos;	//	(18)印字開始位置
unsigned short	light;	//	(19) 読取り光源の指定
char	ocrmode;	//	(20)黒背景
char	rsv7[3];	//	内部使用領域
char	numbnumbExt	//	(21)印字データの数字部(拡張用)
char	rsv8[76];		
}DynaEye_Scan;			

なお、図中の(1)~(20)は、入力用パラメタ、1~5は出力用パラメタを示します。 以下に、構造体の各パラメタの意味について説明します。 [入力パラメタ]

DynaEye_Scan 構造体に設定するパラメタの意味について説明します。

(1) ウィンドウハンドル

親ウィンドウハンドルを指定します(TWAIN インターフェースのパラメタとして必要です。読取り中画 面の親ウィンドウとしても使用します)。

(2)TIFF ファイルへの書込み(新規/追加)指定

スキャナーから読み取ったイメージデータを、指定したイメージファイル(TIFF形式)へ新規で出力す るか追加で出力するかを指定します。

- 0x00: 新規出力(ファイルがなければ作成し、ファイルがあればいったん削除してから作成)
- 0x01: 追加出力(ファイルがなければ新規出力と同じ。ファイルがあれば最終ページとして追加)
 ただし、tiffmode パラメタで 0x01(読取り枚数分のシングル TIFF ファイルへ格納)とし
 た場合は新規出力の場合と同じ動作が行われます。
- **0x02**: エラー復帰(ファイルがあればエラー復帰)
- (3) 傾き補正

スキャナーから読み取ったイメージに、傾き補正を行うかどうかを指定します。

- 0x00: 傾き補正しない
- **0x01**: 傾き補正する

(4)TWAIN ダイアログボックス表示 / 非表示

スキャナー読取り時に、TWAIN ダイアログボックスを表示するかどうかを指定します。 非表示にできるのは、fi シリーズのイメージスキャナーおよび富士通 F6316A イメージリーダのみです。

- **0x00:** 表示しない
- **0x01**: 表示する

なお、表示するとした場合は (5) 以降の設定は無視され、TWAIN ダイアログボックスで指定した設定に 従って読み込み処理が実行されます。

(5) 画像タイプ

読み取る画像タイプを指定します。

- 0x00: 2 値画像
- 0x01: グレースケール

(6) 読取り中インディケーター表示の有無

富士通 TWAIN スキャナードライバにおける読取り経過を示すインディケーターを表示するかどうかを 指定します。

- **0x00:** 表示しない
- **0x01**: 表示する

以下に、富士通 TWAIN スキャナードライバにおける読取り中インディケーターを示します。

読み取	IJФ		×
		67%	
		\$ \$750	

(7) 給紙 (フラットベッド / ADF) 方法

給紙方法がフラットベッドか ADF かを指定します。

- **0x00**: ADF
- 0x01: フラットベッド
- = 注意事項 =
- ADF 機能だけのスキャナーを使用する場合は、"0x00"を指定してください。

(8) 用紙サイズ

用紙サイズを指定します。

- 0x01: A3
- 0x02 A4
- **0x03**: A5
- **0x04**: B4
- **0x05**: B5
- 0x07: 名刺
- 0x08: レター
- **0x09**: はがき
- **(9)** 用紙方向

用紙の方向を指定します。

0x01: 縦(ポートレート)

0x02: 横(ランドスケープ)

(10) 解像度指定

読取りを行う場合のイメージの解像度 (dpi) を指定します。

- 0x01 : 200dpi
- 0x02 : 240dpi
- 0x03 : 300dpi
- 0x04 : 400dpi
- (11) しきい値(濃淡)

イメージデータを2値にする際のしきい値を0~255の範囲で指定します。スキャナーによっては0を指 定した場合、うまく動作しないものがあるため注意してください。

富士通 F6316A イメージリーダの場合は、"1"以上を指定してください。

しきい値とはグレイ(白黒で256 階調の濃淡をあらわしたデータ)イメージを2値イメージへ変換する場合の境界値のことです。しきい値を小さくすると明るいイメージになります。"128"がスキャナーとしての標準値ですが、DynaEyeで帳票認識を行う場合のイメージデータとしては薄すぎる傾向にあります。また、この指定はご使用のスキャナーの仕様に依存しますので、読み取ったイメージデータを見ながら適切な値に調整してください。この値は、"(5)画像タイプ"において"2値"を指定した場合だけ有効となります。

(12) コントラスト(濃淡)

読み取ったイメージの濃淡の強さを設定します。富士通 TWAIN スキャナードライバの場合は、-127 ~ 127 までの範囲で指定します(富士通 TWAIN スキャナードライバの TWAIN 画面における設定は1~255 であり、1 が-127、127 が 255 に相当します)。それ以外の値を指定した場合、読取り結果は不定となります。この設定値を大きくするとイメージの濃い部分はより濃く、淡い部分はより淡く読み取られることになります。また、機種によってはサポートされない場合があります。詳細は、スキャナー装置に添付の「取扱説明書」などを参照してください。

(13) 両面読取り指定(両面機構付きのみ指定有効)

両面読取りを行うか否かの指定を行う。

0x00: 片面読取り

0x01: 両面読取り

以降の (14)~(19)の指定は、富士通 F6316A イメージリーダおよび特定の fi スキャナー固有の指定です。 (14) 印字するか否か

印字するかしないかを指定します。

印字機構付きfiスキャナーを使用して印字する場合は、"0x02"を設定してください。印字しない場合は、 "0x00"を設定してください。

富士通 F6316A イメージリーダを使用している場合は必ず "0x01"を設定してください。印字しない場合は、"0x00"を設定してください。

上記以外の場合は、必ず"0x00"を設定してください。

なお、スキャナー読取り時にエラーが発生した場合、印字はされたがイメージデータが存在しないという ことが発生する場合があります。読取り時にエラーが発生した場合、エラー発生前後のイメージデータが存 在するかどうかを確認してください。

0x00: 印字しない

0x01: 印字する(富士通 F6316A イメージリーダ)

0x02: 印字する(印字機構付き fi スキャナー)

(15) 印字時にカウントアップするか否か

印字時に装置側で自動的にカウントアップするかしないかを指定します。

この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機構付き fi スキャナーをご使用の場合だけ指定します。

"0x00(カウントアップしない)"を指定した場合は、(16)印字データの文字列部のみで印字します。

"0x01 (カウントアップする)"を指定した場合は、(16)の文字列部と、(17)または (21)の数字部データで 印字します。

0x00: カウントアップしない

0x01: カウントアップする

(16) 印字データの文字列部

印字データの文字列部の指定を行います。

この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機構付き fi スキャナーをご使用の場合だけ指定します。

印字データの文字列部は、15文字以内で指定します。15文字を超えた場合、超えた文字列は無効となり ます。

指定できる文字は、以下のとおりです。

• fi スキャナーの場合

英大文字、英小文字、数字、空白、および記号(32種)

記号(32種)の詳細は、スキャナーの印字機構に添付されている説明書を参照してください。

"%"を印字する場合には、"%%"と指定してください。"%"と指定した場合、"%"は印字されないか、 または印字制御文字として変換されて印字されます。そのため、印字結果と出力したナンバリング ID が一致しないことがあります。

• 富士通 F6316A イメージリーダ

英大文字、数字、空白、+、-

指定がない場合には、"DOC"が指定されたものとして扱われます。

(17) 印字データの数字部

印字データの数字部の指定を行います。

この指定は、富士通 F6316A イメージリーダをご使用の場合だけ指定します。

この指定は、(14) で "0x01" を指定したときに有効になります。

印字データの数字部は、0~65535の範囲で指定します。それ以外の数字を指定した場合は数字の印字結 果は不定となります。

指定がない場合には"0"が指定されたものとして扱われます。

例)

65535を指定し、(15)で"カウントアップする"と指定した場合は、以下のように印字されます。

- 文字列部: DOC
- 数字部: 65535
- 1 枚目: DOC65535
- 2 枚目: DOC00000
- 3 枚目: DOC00001

(18) 印字開始位置

印字開始位置(用紙の読取り方向の上端からの距離)をmm単位で指定します。用紙サイズを超えない 値を指定してください。

指定がない場合には5が指定されたものとして扱われます。

この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは印字機構付き fi スキャナーをご使用の場合だけ指定します。

(19) 読取り光源の指定

読取り光源を指定します。指定がない場合には 0x8002 が指定されたものとして扱われます。

この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは光源選択可能な fi スキャナーをご使用の場合だけ指定します。

 0x8001:
 青

 0x8002:
 緑

 0x8003:
 青+緑(注)

 0x8004:
 赤

 0x8005:
 赤+青(注)

 0x8006:
 赤+緑(注)

 0x8007:
 赤+緑(注)

注)

光源の複数選択は、富士通 F6316A イメージリーダの場合に設定が有効となります。 ただし、光源を複数選択しても複数色のドロップアウトカラーを同時に使用できるわけではありません。 たとえば、「赤」と「青」を一緒に指定しても、「赤」と「青」が両方ドロップアウトすることはありま せん。

(20) 黒背景

読み取ったイメージデータの周り(上下左右)に黒い背景を追加するかどうかを指定します。 この指定は、富士通 F6316A イメージリーダまたは黒背景ありで読取りできる fi スキャナーをご使用の場 合だけ指定します。

- **0x00:** 追加しない
- **0x01**: 追加する
- (21) 印字データの数字部(拡張用)

印字データの数字部の指定を行います。

この指定は、(14)で"0x02"を指定したときに有効になります。

印字データの数字部は、0~99999の範囲で指定します。これ以外の数字を指定した場合、数字の印字結 果は不定となります。

指定がない場合には、"0"が指定されたものとして扱われます。

例) 99999 を指定し、(15)で"カウントアップする"と指定した場合は、以下のように印字されます。

- 文字列部: DOC
- 数字部: 99999
- 1 枚目: DOC99999
- 2 枚目: DOC00000
- 3枚目: DOC00001

[出力パラメタ]

DynaEye_Scan 構造体に通知されるパラメタの意味について説明します。

1:読取り済み枚数を通知(異常終了時)

異常終了時に読取りが終了した枚数が通知されます。

2: TIFF ファイル総ページ数を通知

TIFF ファイルに格納されたデータの総ページ数が通知されます。DynaEye_ScanToFile 関数の第3パラ メタに 0x01(読取り枚数分のシングルページの TIFF ファイルへ格納)を指定した場合は、この指定は無効 となります。

3:エラーコード

異常終了時のエラーコードが表示されます。 詳細は、"18.7 エラーコード"を参照してください。

4:エラー詳細

異常終了時のエラー詳細が表示されます。エラーコードによっては、この情報をエラー原因を絞り込むた めに利用する場合があります。

5:スキャナー名(帳票認識などで必要)

帳票認識関数で必要なスキャナードライバの名前を以下のように指定します。

0x02: 富士通 Twain

18.6.2 DynaEye_Recog 構造体

以下に、DynaEye_Recog 構造体の仕様について説明します。

なお、DynaEye_Recog 構造体は、DynaEye_Recog_Open 関数を呼び出す前にいったん 0x00 で初期化 し、DynaEye_Recog_ImageLoad 関数において設定します。

内部使用領域は、DynaEye_Recog_Open 関数を呼び出してから DynaEye_Recog_Close 関数を呼び出 すまで更新してはいけません。

typedef struct{ char	mode; mdbappend; csvappend; intifmode; outtifmode; scanname; rsvl[1018]; 过通知域 errcode;	// // // // //	 (1)認識結果出力形式指定(修正ファイルまたはCSV形式ファイル) (2)認識結果出力指定 (3)認識結果出力指定 (4)入力TIFF形式イメージファイル指定 (5)出力TIFF形式イメージファイル指定 (6)スキャナー名(スキャナー制御関数での出力パラメタ) 内部使用領域 1:エラーコード
unsigned long	errdetail;	//	2:エラー詳細
char	rsv2[520];	11	内部使用領域
// 以下は(1)でCS	v形式とした場合	の訝	定
char	rejectcnv;	11	(7)認識注意文字を変換するか否か
char	rejectchar;	11	(8)認識注意文字変換文字
char	spacecut;	11	(9)空白文字の削除指定
char	imgcnv;	11	(10)イメージ切出し出力するか否か
char	imgprefix[2];	//	(11)イメージ切出し出力時のファイル名接頭子
char	tiffinfo;	//	(12)TIFFファイル名とページ番号の出力指定
char	numbering;	//	(13)ナンバリングデータの出力指定
char	rsv3[179];	//	内部使用領域
char	dspmode;	//	内部使用領域
char	rsv4[52];	//	内部使用領域
DumaErro Dogog	•		

}DynaEye_Recog;

なお、図中の(1)~(13)は、入力用パラメタ、1~2は出力用パラメタを示します。 以下に、構造体の各パラメタの意味について説明します。

[入力パラメタ]

DynaEye_Recog 構造体に設定するパラメタの意味について説明します。 すべて DynaEye_Recog_ImageLoad 関数において設定してください。

(1) 認識結果出力形式指定(修正ファイルまたは CSV 形式ファイル)

帳票認識結果の出力形式を指定します。

0x00: 修正ファイル(修正用の独自形式)

- **0x01**: CSV 形式ファイル
- (2) 認識結果出力指定

(1) で 0x00(修正ファイル)を指定した場合に、DynaEye_Recog_ImageLoad 関数の第4パラメタで指定したファイルがすでに存在していた場合の対処方法を指定します。

- 0x00: 新規出力(ファイルがなければ作成し、ファイルがあればいったん削除してから作成)
- 0x02: エラー復帰(ファイルがあればエラー復帰)
- (3) 認識結果出力指定

(1) で 0x01 (CSV 形式ファイル)を指定した場合に、DynaEye_Recog_ImageLoad 関数の第4パラメタ で指定したファイルがすでに存在していた場合の対処方法を指定します。

- 0x00: 新規出力(ファイルがなければ作成し、ファイルがあればいったん削除してから作成)
- 0x01: 追加出力(ファイルがなければ新規出力と同じ。ファイルがあれば最終ページとして追加)
- **0x02**: エラー復帰(ファイルがあればエラー復帰)

(4) 入力 TIFF 形式イメージファイル指定

入力 TIFF 形式イメージファイルを帳票認識後、どのように扱うかを指定します。

- 0x00: そのまま
- 0x01: 帳票認識イメージアンロード関数で削除する
- 0x02: 帳票認識イメージアンロード 関数で帳票認識したページに関して、出力 TIFF 形式イメージ ファイルで入力 TIFF 形式イメージファイルを置換えた後、出力 TIFF 形式イメージファイル を削除する。

なお、すべてのページの帳票認識が行われる前に処理が打切られたような場合には、0x01 を指定しても入力 TIFF 形式イメージファイルの削除は行いません。このとき、出力 TIFF 形 式イメージファイルには、帳票認識が行われたページのイメージまで出力されます。

(5) 出力 TIFF 形式イメージファイル指定

出力 TIFF 形式イメージファイルの出力時を指定します。

0x00: すでに同じファイル名があった場合に、いったん削除してから新規出力する

- **0x01**: すでに同じファイル名があった場合に、エラー復帰する
- (6) スキャナー名(スキャナー制御関数での出力パラメタ)

スキャナー制御関数での出力パラメタ(DynaEye_Scan 構造体の scanname)をそのまま指定します。

0x02: 富士通 Twain (スキャナードライバ)

(7) 認識注意文字を変換するか否か

(1) で CSV 形式ファイルを選択した場合に、認識注意文字を出力時に認識注意文字変換文字 (8) へ変換するか否かを指定します。

- **0x01: 変換する**
- (8) 認識注意文字変換文字

(1) で CSV 形式ファイルを選択した場合で、かつ、(7) で変換するを選択した場合の、認識注意文字変換 文字を指定します。

なお、ここで指定できる文字は、半角と全角の両方とも存在する文字を"半角文字"で指定します(たとえば、?(?))。

(9) 空白文字の削除指定

(1) で"0x01(CSV 形式ファイル)"を指定した場合に、出力される文字列の左側および右側の空白を削除 して出力するかどうかを指定します。

- 0x00: 空白を削除しない
- **0x01**: 空白を削除する

(10) イメージ切出し出力するか否か

(1) で CSV 形式ファイルを選択した場合に、書式定義で定義したイメージ項目のイメージを切出してファ イル出力するか否かを指定します。

- **0x00:** 出力しない
- **0x01**: BMP 形式ファイルへ出力する
- 0x02:
 TIFF 形式ファイル(バージョン 5 形式の G4 圧縮形式)へ出力する

 出力しないとした場合には、イメージ項目部分は出力されません。出力するとした場合には、切出し出力時のファイル名が CSV 形式ファイルと同じディレクトリに出力されます。

⁰x00: 変換しない

例)

出力順フィールドの種類データ1日本語日本

2 英数 JAPAN

3 イメージ

4 **英数** TARO

出力しない(0x00を指定した場合)

"日本", "JAPAN", "TARO"

出力する(出力ファイル名は IM000001.BMP とする)(0x01 を指定した場合)

"日本", "JAPAN", "IM000001.BMP", "TARO"

出力する(出力ファイル名は IM000001.TIF とする)(0x02 を指定した場合)

"日本", "JAPAN", "IM000001.TIF", "TARO"

(11) イメージ切出し出力時のファイル名接頭子

(1) で CSV 形式ファイルを選択した場合に、書式定義で定義したイメージ項目のイメージを切り出して ファイル出力したときのファイル名の接頭子を指定します。

(10) で出力するとした場合に出力する BMP 形式ファイル、または TIFF 形式ファイルは CSV 形式ファイ ルと同一ディレクトリに出力されます。

出力ファイル名は、以下の形式で自動生成されます。

接頭子2文字+自動生成される数字6文字

ここには、接頭子2文字を指定します。

接頭子を "IM" と指定して、BMP 形式ファイルに出力する場合は、 "IM000001.BMP"、

"IM000002.BMP"...と出力されます。 なお、出力ファイル名は CSV 形式ファイルにも出力されます。

(12)TIFF ファイル名とページ番号の出力指定

(1) で CSV 形式ファイルを選択した場合に、指定した TIFF 形式ファイルのフルパス名とデータのページ 番号を項目の先頭へ出力するか否かを指定します。

0x00: 出力しない

0x01: 出力する

TIFF 形式ファイルのフルパス名とページ番号を以下のように項目の先頭へ出力します。 TIFF ファイルフルパス名,ページ番号,項目1,項目2,...

例)

"C:¥A.TIFF","1","福井","小林","123456"

(13) ナンバリングデータの出力指定

(1) で CSV 形式ファイルを選択した場合に、認識結果出力データの先頭にナンバリングデータを出力する かどうかを指定します。

ただし、ナンバリングデータがない場合に"0x01(出力する)"を指定すると、空文字列を出力します。

0x00: 出力しない

0x01: 出力する

ナンバリングデータを、以下のように項目の先頭へ出力します。 ナンバリング,項目1,項目2,...

例)

"DOC00001","福井","小林","123456"

(12) で "0x01(出力する)"を指定した場合、ナンバリングデータを、以下のようにページ番号の後に出力します。

TIFF フルパス名,ページ番号,ナンバリング,項目1,項目2,...

例)

"C:¥A.TIFF","1","DOC00002","福井","小林","123456"

[出力パラメタ]

DynaEye_Recog 構造体に通知されるパラメタの意味について説明します。

1:エラーコード

異常終了時のエラーコードが表示されます。 詳細は、"18.7 エラーコード"を参照してください。

2:エラー詳細

異常終了時のエラー詳細が表示されます。内部通知域として使用します。エラーコードによっては、この 情報をエラー原因を絞り込むために利用する場合があります。 また、異常終了時のエラーコードが通知されます。

18.6.3 DynaEye_Dsp 構造体

DynaEye_Dsp 構造体の仕様について説明します。

<pre>typedef struct{ char char unsigned long unsigned long char }DynaEye_Dsp;</pre>	<pre>mode; rsv1[127]; errcode; errdetail; rsv2[1400];</pre>	// (1)修正画面分割指定 // 内部使用領域 // 1:エラーコード // 2:エラー詳細 // 内部使用領域
---	---	---

なお、図中の(1)は、入力用パラメタ、1~2は出力用パラメタを示します。 以下に、構造体の各パラメタの意味について説明します。

[入力パラメタ]

DynaEye_Dsp構造体に設定するパラメタの意味について説明します。

(1) 修正画面分割指定

- **0x00**: 縦分割(左側にテキストウィンドウ、右側にイメージウィンドウがレイアウトされる)
- **0x01**: 横分割(上側にイメージウィンドウ、下側にテキストウィンドウがレイアウトされる)
- **0x02**: 縦分割(左側にイメージウィンドウ、右側にテキストウィンドウがレイアウトされる)

[出力パラメタ]

DynaEye_Dsp 構造体に通知されるパラメタの意味について説明します。

1:エラーコード

異常終了時のエラーコードが表示されます。 詳細は、"18.7 エラーコード"を参照してください。

2:エラー詳細

異常終了時のエラー詳細が表示されます。内部通知域として使用します。エラーコードによっては、この 情報をエラー原因を絞り込むために利用する場合があります。

18.6.4 DynaEye_Cnv 構造体

DynaEye_Cnv 構造体の仕様について説明します。

typedef char char char char char char char char	struct{	<pre>csvappend; rejectcnv; rejectchar; spacecut; imgprefix[2]; tiffinfo; numbering; rsv1[55]; errcode; errcode; rsv2[440];</pre>	 	 (1)認識結果出力指定 (2)認識注意文字を変換するか否か (3)認識注意文字を変換文字 (4)空白文字の削除指定 (5)イメージ切出し出力するか否か (6)イメージ切出し出力時のファイル名接頭子 (7)TIFF形式ファイル名とページ番号の出力指定 (8)ナンバリングデータの出力指定 内部使用領域 1:エラー=ド 2:エラー詳細 内部使用領域
}Dvna	aEve Cnv;			

なお、図中の(1)~(8)は、入力用パラメタ、1~2は出力用パラメタを示します。 以下に、構造体の各パラメタの意味について説明します。

[入力パラメタ]

DynaEye_Cnv 構造体に設定するパラメタの意味について説明します。

(1) 認識結果出力指定

DynaEye_Cnv_DB 関数の第4パラメタで指定したファイル名がすでに存在していた場合の対処方法を 指定します。

- 0x00: 新規出力(ファイルがなければ作成し、ファイルがあればいったん削除してから作成)
- **0x01**: 追加出力(ファイルがなければ新規出力と同じ。ファイルがあれば最終ページとして追加)
- **0x02**: エラー復帰(ファイルがあればエラー復帰)
- (2) 認識注意文字を変換するか否か

認識注意文字を出力時に認識注意文字変換文字(3)へ変換するか否かを指定します。

- **0x00:** 変換しない
- **0x01**: 変換する
- (3) 認識注意文字変換文字

(2) で変換するを選択した場合の認識注意文字変換文字を指定します。

なお、ここで指定できる文字は、半角と全角の両方とも存在する文字を"半角文字"で指定します(たと えば、?(?))。

(4) 空白文字の削除指定

出力される文字列の左側および右側の空白を削除して出力するかどうかを指定します。

- 0x00: 空白を削除しない
- 0x01: 空白を削除する

(5) イメージ切出し出力するか否か

書式定義で定義したイメージ項目のイメージを切出してファイル出力するか否かを指定します。

- **0x00:** 出力しない
- **0x01**: BMP 形式ファイルへ出力する
- 0x02: TIFF 形式ファイル (バージョン 5 形式の G4 圧縮形式)へ出力する
 出力しないとした場合には、イメージ項目部分は出力されません。出力するとした場合に
 は、切出し出力時のファイル名が CSV 形式ファイルと同じディレクトリに出力されます。

例)

- 出力順 フィールドの種類 データ
 - 1 日本語 日本
- 2 英数 JAPAN
- 3 イメージ
- 4 **英数** TARO
- 出力しない(0x00を指定した場合)

"日本", "JAPAN", "TARO"

出力する (出力ファイル名は IM000001.BMP とする)(0x01 を指定した場合)

"日本", "JAPAN", "IM000001.BMP", "TARO"

出力する(出力ファイル名は IM000001.TIF とする)(0x02 を指定した場合)

"日本", "JAPAN", "IM000001.TIF", "TARO"

(6) イメージ切出し出力時のファイル名接頭子

書式定義で定義したイメージ項目のイメージを切り出してファイル出力したときのファイル名の接頭子を 指定します。

(5) で出力するとした場合に出力する BMP 形式ファイル、または TIFF 形式ファイルは CSV 形式ファイ ルと同一ディレクトリに出力されます。

出力ファイル名は、以下の形式で自動生成されます。

接頭子2文字+自動生成される数字6文字

ここには、接頭子2文字を指定します。

接頭子を "IM" と指定して、BMP 形式ファイルに出力する場合は、 "IM000001.BMP"、

"IM000002.BMP"…と出力されます。

なお、出力ファイル名は CSV 形式ファイルにも出力されます。

(7)TIFF 形式ファイル名とページ番号の出力指定

指定した TIFF 形式ファイルのフルパス名とデータのページ番号を項目の先頭へ出力するか否かを指定します。

- **0x00:** 出力しない
- **0x01**: 出力する
- TIFF 形式ファイルのフルパス名とページ番号を以下のように項目の先頭へ出力します。 TIFF ファイルフルパス名,ページ番号,項目1,項目2,...

例)

"C:¥A.TIFF","1","福井","小林","123456"

(8) ナンバリングデータの出力指定

認識結果出力データの先頭にナンバリングデータを出力するか否かを指定します。 ただし、ナンバリングデータがない場合に"0x01(出力する)"を指定すると、空文字列を出力します。

0x00: 出力しない

0x01: 出力する

ナンバリングデータを、以下のように項目の先頭へ出力します。 ナンバリング,項目1,項目2,...

例)

"DOC00001","福井","小林","123456"

(7) で "0x01(出力する)"を指定した場合、ナンバリングデータを、以下のようにページ番号の後に出力します。

TIFF フルパス名,ページ番号,ナンバリング,項目1,項目2,...

例)

"C:¥A.TIFF","1","DOC00002","福井","小林","123456"

[出力パラメタ]

DynaEye_Cnv構造体に通知されるパラメタの意味について説明します。

1:エラーコード

異常終了時のエラーコードが表示されます。

詳細は、"18.7 エラーコード"を参照してください。

2:エラー詳細

異常終了時のエラー詳細が表示されます。内部通知域として使用します。エラーコードによっては、この 情報をエラー原因を絞り込むために利用する場合があります。

18.6.5 DynaEye_DBWorks 構造体

DynaEye_DBWorks 構造体の仕様について説明します。

なお、DynaEye_DBWorks 構造体での通知領域への通知は、DynaEye_DBOpen 関数において行われま す。内部使用領域の値を DynaEye_DBOpen 関数を呼び出してから DynaEye_DBClose 関数を呼び出すま で保持する必要があります(変更不可)。

typedef struct{		
long	all_sht;	// 1:修正ファイル内の帳票総ページ数
long	recog_sht;	// 2:認識成功ページ数
long	err_sht;	// 3:認識失敗ページ数
unsigned long	errorcode;	// 4:エラー通知
unsigned long	errdetail;	// 5:エラー詳細
char	rsv1[2028];	// 内部使用領域
}DynaEye_DBWor}	s;	

```
なお、図中の1~5は出力用パラメタを示します。
以下に、構造体の各パラメタの意味について説明します。
```

[出力パラメタ]

DynaEye_DBWorks 構造体に通知されるパラメタの意味について説明します。

1:認識実施ページ数

認識が実施されたページ数が通知されます。このページ数は認識成功ページ数と認識失敗ページ数の総和 となります。

2:認識成功ページ数

認識が実施された結果、認識が成功したページ数が通知されます。

3: 認識失敗ページ数

認識が実施された結果、認識が失敗したページ数が通知されます。

4:エラーコード

異常終了時のエラーコードが表示されます。 詳細は、"18.7 エラーコード"を参照してください。

5:エラー詳細

異常終了時のエラー詳細が表示されます。内部通知域として使用します。エラーコードによっては、この 情報をエラー原因を絞り込むために利用する場合があります。

18.6.6 DynaEye_Page_Inf 構造体

DynaEye_Page_Inf 構造体の仕様について説明します。

なお、DynaEye_Page_Inf 構造体での通知領域への通知は、DynaEye_DBGetPageInf 関数によって行われます。

zypedef	struct{			
long		pageno;	11	 1:帳票ページ番号
char		id[24];	11	2 :帳票 ID
char		dataexist_pflg;	11	3:認識データの有無
char		rsv1;	11	内部使用領域
char		reject_pflg;	11	4:認識注意文字有りか否か
char		logicerr_pflg;	11	5:論理エラー有りか否か
long		recogerr_code;	11	6:認識エラー時のエラーコード
char		recog_day[14];	11	7:認識日付YYYYMMDDHHMMSS
char		update_day[14];	//	8:修正日付YYYYMMDDHHMMSS
long		fieldno;	//	9:フィールド数
char		rsv2[1212];	11	内部使用領域
}Dyna	aEye_Page	_Inf;		

なお、図中の1~9は出力用パラメタを示します。

以下に、構造体の各パラメタの意味について説明します。

[出力パラメタ]

DynaEye_Page_Inf 構造体に通知されるパラメタの意味について説明します。

1:帳票ページ番号

指定した帳票ページ番号がそのまま通知されます。

2:帳票 ID

3:認識データの有無で 0x01 が通知された場合に、認識時の帳票 ID が通知されます。

認識失敗または帳票 ID のない書式定義で認識した場合は、先頭バイトに NULL 文字が通知されます。

3:認識データの有無

該当ページの認識データの有無が通知されます。

- 0x00: 認識データなし(認識失敗によりデータがない)
- **0x01**: 認識データあり(認識が成功しデータがある。または、認識失敗したページに対してイメージ参照入力を行ったためデータがある。)
- 4:認識注意文字有りか否か
 - 3:認識データの有無で 0x01 が通知された場合に、認識注意文字があるか否かが通知されます。
 - **0x00:** 認識注意文字なし
 - **0x01**: 認識注意文字あり
- 5:論理エラー有りか否か

3:認識データの有無で0x01が通知された場合に、論理データがあるか否かが通知されます。

0x00: 論理エラーなし

0x01: 論理エラーあり

6:認識エラー時のエラーコード

3: 認識データの有無で 0x00 が通知された場合に、エラーコード が通知されます。

7:認識日付

3:認識データの有無で 0x01 が通知された場合に、認識を行った日時が YYYYMMDDHHMMSS の形式 で通知されます。

8:修正日付

3:認識データの有無で 0x01 が通知された場合に、認識結果を更新した日時が YYYYMMDDHHMMSS の形式で通知されます。

9:フィールド数

指定した帳票ページのフィールド数が通知されます。

18.6.7 DynaEye_Field_Inf 構造体

DynaEye_Field_Inf 構造体の仕様について説明します。

なお、DynaEye_Field_Inf 構造体での通知領域への通知は、DynaEye_DBGetFieldInf 関数によって行われます。

<pre>typedef struct{ char fieldname[32 char type; char cat; char logicerr_ffl char rsv1; long top; long bottom; long left; long right; long colno; char rsv2[4040]; DynaEye_Field_Inf; </pre>	<pre>]; // 1:フィールド名</pre>
---	---------------------------

なお、図中の1~10は出力用パラメタを示します。 以下に、構造体の各パラメタの意味について説明します。

[出力パラメタ]

DynaEye_Field_Inf構造体に通知されるパラメタの意味について説明します。

1:フィールド名

書式定義で指定したフィールド名が通知されます。

2:フィールドタイプ

文字の読取りフィールドのタイプが通知されます。

- 0x00: 文字
- 0x01: マーク
- 0x02: イメージ

3:フィールドカテゴリ

2: フィールドタイプでイメージ以外が通知された場合に、全角/半角が通知されます。

- 0x00: 全角
- 0x01: 半角
- 4:論理エラーフィールドか否か
 - 2: フィールドタイプでイメージ以外が通知された場合に、論理エラーフィールドか否かが通知されます。

0x00: 論理エラーフィールドではない

0x01: 論理エラーフィールドである

5:フィールド矩形上端位置

フィールド矩形の上端の y 座標が通知されます。

6:フィールド矩形下端位置

フィールド 矩形の下端の y 座標が通知されます。

7:フィールド矩形左端位置

フィールド矩形の左端の x 座標が通知されます。

8:フィールド矩形右端位置

フィールド矩形の右端の x 座標が通知されます。

9:フィールド 桁数

2: フィールドタイプでイメージ以外が通知された場合に、フィールドの桁数が通知されます。

ただし、10:文字情報通知領域への先頭配列の通知域が最大 136 桁までしか通知できないため、136 より 大きい数を返却しません。

なお、桁数とは文字数です(全角で"あいう"の場合には3となり、半角で"アイウ"の場合にも3となります)。

例) フィールド桁数の修正(挿入/削除)による増減について

認識直後データ:富士 太郎	フィールド桁数:8
"富士"の後ろに"通"を挿入	
修正後データ:富士通 太郎	フィールド桁数:9
認識直後データ:富士 太郎	フィールド桁数:8
"太郎"後ろの空白を全て削除	
修正後データ:富士 太郎	フィールド桁数:5
は空白を表す	

10: 文字情報通知領域への先頭配列(指定域/通知域)

文字情報通知領域にフィールドの文字データが以下のような形式で通知されます。

ただし、最大で136桁までしか通知できません。

また、修正画面で編集したときに最大桁数が136桁を超えた場合、文字情報通知領域にすべてのデータは 通知できません。

1桁目	DynaEye_Char_Infのデータ
2桁目	DynaEye_Char_Infのデータ
• • •	
最大136桁目	DynaEye_Char_Infのデータ

18.6.8 DynaEye_Char_Inf 構造体

DynaEye_Char_Inf構造体の仕様について説明します。

typedef struct{ // 1:桁番号 // 2:候補文字数 // 3:表示文字 // 4:候補文字データ // 5:認識注意かるか long colno; long kohono; char dspchar[2]; char kohodata[20]; char reject_cflg; rsv1[5]; 11 内部使用領域 char // 内部医用短端 // 6:文字矩形左 x1 // 7:文字矩形上 y1 // 8:文字矩形右 x2 // 9:文字矩形下 y2 unsigned short cx1; unsigned short cy1; unsigned short cx2; unsigned short cy2; rsv2[52]; // 内部使用領域 char }DynaEye_Char_Inf;

なお、図中の1~9は出力用パラメタを示します。

以下に、構造体の各パラメタの意味について説明します。

[出力パラメタ]

DynaEye_Char_Inf 構造体に通知されるパラメタの意味について説明します。

1:桁番号

桁番号が通知されます。

2:候補文字数

4:文字データに通知される候補文字数が通知されます。

3: 表示文字

修正画面で修正表示された文字が通知されます。

なお、修正画面で修正されていない場合には候補文字データにおける第1候補を通知します。

4:候補文字データ

第1候補から順に最大第10候補までの文字データが通知されます。 候補数が4で第1候補:一、第2候補:二、第3候補:三、第4候補:四の場合 (全角フィールドの場合の例)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20(byte) 一 二 三 四 不定 不定 不定 不定 不定

候補数が4で第1候補:A、第2候補:B、第3候補:C、第4候補:Dの場合 (半角フィールドの場合の例)

0 1 2 3 4 5 · · · · · · · 19 20(byte) A B C D 不定 不定

5:認識注意か否か

認識注意文字か否かが通知されます。

- **0x00:** 認識注意文字でない
- **0x01**: 認識注意文字である
- 6:文字矩形左 x1

文字矩形の左座標(x座標)が通知されます。

7:文字矩形上 y1 文字矩形の上座標(y座標)が通知されます。 8: 文字矩形右 x2

文字矩形の右座標(x座標)が通知されます。

9:文字矩形下 y2
 文字矩形の下座標(y座標)が通知されます。

18.7 エラーコード

ここでは、DynaEye 関数がエラー復帰した場合に通知されるエラーコードについて説明します。

エラーコードは、DynaEye 関数がエラー復帰(復帰値が0の場合)した場合に通知され、各関数における各構造体の errcode に通知されます。

以下に、DynaEye 関数が通知するエラーコードの一覧(関数ごとの通知状況) およびエラーの原因と処置について説明します。

18.7.1 エラーコードの一覧(コード番号順)

関数ごとに表示されるエラーコードの一覧および関数ごとの通知状況について説明します。

なお、表中の番号、記号が示す意味は、以下のとおりです。

- (1)DynaEye スキャナー制御関数
- (2)DynaEye 帳票認識関数
- (3)DynaEye 修正画面関数
- (4)DynaEye データ出力関数
- (5) 修正ファイル情報通知関数
- (6) 修正ファイル情報更新関数
 - :該当関数で通知される
- :該当関数では通知されない

エラー	内容	関数ごとの通知状況					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 2 3 4 5 6	パラメタエラー システムメモリ不足 ディスク容量不足 ファイルが存在しない 未サポートファイル形式 他でファイルが使用中					-	
7 8 9	作業ファイルアクセスエラー インストール環境誤り TIRFファイルアクセスエラー				-	-	-
10 11 12	Windowsシステムエラーまたは内部異常 すでにファイルが存在 TTFFファイルの総ページが999ページを			-		-	-
13 14	超えた 書式定義ファイルアクセスエラー 修正ファイルアクセスエラー	-			-	-	-
15 200 201	CSV形式ファイルアクセスエラー 1ページ目データ読取り中のキャンセル スキャナー制御中に異党が発生	-	-	-	-	-	-
202 203	扱えるサイズ外 用紙がない		-	-	-	-	-
204 205 206	電源断 ドライバからの詳細エラー(注1) ADF カバー解放		-	-	-	-	-
207 401	オープンに失敗 シーケンスエラー 峰要認識中にエヨーが発生	-	- (注)	-	-	-	-
402 403 405	喉景認識やにエンーが発生 修正ファイルにデータなし イメージの切出し時に異常が発生	-	(<i>1</i> ±2 -	,	-	-	-
406 407	指定ページが修正ファイルになし 書式定義チェック状態がエラー状態	-	-	-	-	-	-

(注 1) このエラーで復帰された場合、DynaEye_Scan の構造体内の errdetail にエラーの詳細コード が通知される。詳細コードについては、(7) スキャナー装置異常によるエラー詳細コードを 参照されたい。

(注 2) 復帰値 0 でエラーコード 402 が通知される場合は、認識エンジンで続行不可能な場合である。 また、復帰値 16 でエラーコード 402 が通知される場合は、続行可能な場合である。

18.7.2 エラーの原因と処置

DynaEye 関数におけるエラーコードは、以下のグループに分類できます。

- 共通
- DynaEye スキャナー制御関数
- DynaEye 帳票認識関数
- DynaEye 修正画面関数
- DynaEye データ出力関数
- 修正ファイル情報通知関数
- 修正ファイル情報更新関数

以下に、上記のグループごとにエラーコードの内容、原因および処置について説明します。

(1)DynaEye スキャナー制御関数が通知するエラー

DynaEye スキャナー制御関数(DynaEye_ScanToFile())が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

■ I ハフメダエフ

原因 関数に指定したパラメタに誤りがある。

対処 関数に指定したパラメタを見直す。

2 システムメモリ不足

原因 システムのメモリ不足である。

対処 不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】

3 ディスク容量不足

原因 パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディレク トリのディスク容量が不足している。

対処 不要なファイルを削除した後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、ディスクを増設する。 【再実行可能】

- 4 ファイルが存在しない
 - 原因 削除しようとした TIFF ファイルが存在しない。

対処 システムの異常が考えられる。発生しないはずのエラーである。

5 未サポートファイル形式

原因 扱えないファイル形式が指定された(マルチページの TIFF ファイルの追加を指定されたにもかかわらず、TIFF ファイルでなかったなど)。

- 対処 指定するファイル名やフォーマットを見直して再度実行する。 【再実行可能】
- 6 他でファイルが使用中
 - 原因 TIFF ファイルが他で使用中である。

対処 使用中の処理が終了してから再度実行する。 回避できない場合には、使用中ファイルが存在するシステムを再起動した後に再度 実行する。 【再実行可能】

- 7 作業ファイルアクセスエラー
 - 原因 ディスク異常、アクセス権なし、作業ファイルへの不当アクセスなどのために作業 ファイルアクセス中に異常が発生している、または、異常終了のために作業ファイルが 大量に残ってしまい(正常動作では必ず作業ファイルは処理終了後削除される)作業 ファイルが作成できない状況になっている。 キスレは、開発のパニメクセにに思いがまえ。

あるいは、関数のパラメタ指定に誤りがある。

- 対処 システムの異常が考えられる。 作業ファイルのディレクトリ(インストールディレクトリ並びにTIFFファイルと同 ーディレクトリ)の状況を確認し、エラー原因を取り除いて再度実行する。作業ファイ ルの消し残しがある場合には、他の処理が動作していないことを確認して消去する (作業ファイルについては、"18.4 DynaEye 関数使用時の注意事項"を参照)。 また、関数のパラメタ指定に誤りがある場合にもエラーが発生する場合があるため、 関数のパラメタ指定も見直してみる。
- 8 インストール環境誤り

原因 インストールに失敗しているまたはインストール環境が不正に書き換えられた。

- 対処 システムの異常が考えられる。 DynaEye をアンインストール後、再度インストールする。
- 9 TIFF ファイルアクセスエラー
 - 原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため TIFF ファイルアクセス中に 異常が発生した。

対処 システムの異常が考えられる。 原因を取り除いて再度実行する。

- **10** Windows システムエラーまたは内部異常
 - 原因 Windows システム異常などのために Windows システム関数がエラーを通知した。 または内部異常のためエラーとなった。
 - システムの異常が考えられる。 再度実行してみる。再現性がある場合にはエラー詳細(各関数で使用する構造体メ ンパの errdetail)、インストール先ディレクトリにあるファイル(ファイル名: f5cupapi.log)、および Windows ディレクトリにあるファイル(ファイル名: DynaEye.ini)を添付してサポート元へ通知する。
- 11 すでにファイルが存在

対処

- 原因 すでに TIFF ファイルが存在している(TIFF ファイルへの書き込み(mode)で「エ ラー復帰」が指定されている場合のみ)。
- 対処 ファイルを削除する。または別のファイルを指定する。 【再実行可能】
- 12 TIFF ファイルの総ページが 999 ページを超えた
 - 原因
 TIFF ファイルの総ページ数が 999 を超えているため処理を行うことができない(マルチページの TIFF ファイルの場合のみ)。
 - 対処 別のファイルを指定する。 【 再実行可能 】

200	1ページ目データ読取り中のキャンセル
原因	1ページ目のデータ読取り中の読取り中画面においてキャンセルされた。TWAINド ライバや機種によっては、1ページ目読取り中にエラーメッセージボックスが表示され るような紙詰まりなどのエラーが発生しても区別がつかず、このコードで通知される。
対処	イメージは1ページも読み取られていないので、適宜処理する。 【再実行可能】
201	スキャナー制御中に異常が発生
原因	スキャナー制御中に異常が発生した。スキャナー制御の内部異常である。
対処	再現性がある場合には、エラー詳細(各 API で使用する構造体メンバの errdetail) インストール先ディレクトリにあるファイル(ファイル名:f5cupapi.log) および Windows ディレクトリにあるファイル(ファイル名:DynaEye.ini)を添付してサ ポート元へ添付する。 【再実行可能】
202	扱えるサイズ外
原因	スキャナー読取り制御関数では縦横サイズともに 32 ドット以上、16000 ドット以下 のデータでなければ扱うことができない。
対処	読取り解像度、用紙サイズ、読取り範囲などを調整することで扱える範囲になるようにする。 【再実行可能】
203	用紙がない
原因	スキャナーに用紙がない(TWAINドライバや機種によっては通知されない)。
対処	用紙を補給する。 【再実行可能】
204	電源断
原因	スキャナーの電源が入っていない。または、スキャナーが接続されていない (TWAINドライバによっては通知されない)。
対処	スキャナーの状態を確認する。
205	ドライバからの詳細エラー
原因	ドライバから装置などに関するエラーが復帰された。 DynaEye_Scan 構造体の errdetail にてエラーの詳細を確認する必要がある (TWAIN ドライバによっては通知されない)。
対処	このエラーで復帰した場合、DynaEye_Scan 構造体内の errdetail にエラーの詳細 コードが設定される。詳細コードについては、"(7) 装置異常によるエラー詳細コード 一覧"を参照されたい。
206	ADF カバー開放
原因	ADF カバーが開いたままである。
対処	ADF カバーを閉じてから再度実行する。

207 オープンに失敗

原因

スキャナーのオープン処理に失敗した。 以下の原因が考えられる。

- セットアップ不量による、SCSIドライバ呼び出し不可
- インタフェースケーブル切断
- インタフェースボード 故障
- BIOS による装置認識異常

対処

スキャナーの状態を確認する。

(2)DynaEye 帳票認識関数が通知するエラー

DynaEye 帳票認識関数には、以下の種類があります。

- 帳票認識開始関数 (DynaEye_Recog_Open())
- 帳票認識終了関数 (DynaEye_Recog_Close())
- 帳票認識イメージロード 関数 (DynaEye_Recog_ImageLoad())
- 帳票認識イメージアンロード 関数 (DynaEye_Recog_ImageUnload())
- 帳票認識ページ認識関数(DynaEye_Recog_Page())
- 帳票 ID によるページ認識関数 (DynaEye_Recog_ID())

以下に、上記の関数ごとに、各関数が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明します。

帳票認識開始関数が通知するエラー

帳票認識開始関数(DynaEye_Recog_Open())が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1	パラメタエラー
原因	関数に指定したパラメタに誤りがある。
対処	関数に指定したパラメタを見直す。

2 システムメモリ不足

```
原因 システムのメモリ不足である。
```

- 対処 不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】
- **3** ディスク容量不足

原因 パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディレク トリのディスク容量が不足している。

対処 不要なファイルを削除した後、実行する。 ただし、それでも発生する場合、ディスクを増設する。 【再実行可能】

4	ファイルが存在しない
原因	処理に必要なファイルが存在しないため処理ができない。
対処	ファイルを作成する。または、指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
5	未サポートファイル形式
原因	扱えないファイル形式が指定された。
対処	指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
6	他でファイルが使用中
原因	指定したファイルが他で使用されている。
対処	使用中の処理が終了してから再度実行する。
	回避できない場合には、使用中ファイルが存在するシステムを再起動した後に再度 実行する。
	【再実行可能】
7	作業ファイルアクセスエラー
原因	ディスク異常、アクセス権なし、作業ファイルへの不当アクセスなどのために作業 ファイルアクセス中に異常が発生している、または、異常終了のために作業ファイルが 大量に残ってしまい(正常動作では必ず作業ファイルは処理終了後削除される)作業 ファイルが作成できない状況になっている。 あるいは、関数のパラメタ指定に誤りがある。
対処	システムの異常が考えられる。 作業ファイルのディレクトリ(インストールディレクトリ並びに TIFF ファイルと同 一ディレクトリ)の状況を確認し、エラー原因を取り除いて再度実行する。作業ファイ ルの消し残しがある場合には、他の処理が動作していないことを確認して消去する (作業ファイルについては、"18.4 DynaEye 関数使用時の注意事項"を参照)。 また、関数のパラメタ指定に誤りがある場合にもエラーが発生する場合があるため、 関数のパラメタ指定も見直してみる。
8	インストール環境誤り
原因	インストールに失敗しているまたはインストール環境が不正に書き換えられた。
対処	システムの異常が考えられる。 DynaEye をアンインストール後、再度インストールする。
10	Windows システムエラーまたは内部異常
原因	Windows システム異常などのために Windows システム関数がエラーを通知した。 または内部異常のためエラーとなった。
対処	システムの異常が考えられる。 再度実行してみる。再現性がある場合にはエラー詳細(各関数で使用する構造体メ ンパの errdetail)、インストール先ディレクトリにあるファイル(ファイル名: f5cupapi.log)を添付してサポート元へ通知する。

13 書式定義ファイルアクセスエラー 原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため書式定義ファイルアクセス 中に異常が発生した。 原因を取り除いて再度実行する。 対処 【再実行可能】 407 書式定義チェック状態がエラー状態 原因 書式定義チェックでエラーのある状態で保存された書式定義ファイルである。 DynaEye で書式定義チェックを行いエラーの無い状態にして保存してから、書式定 対処 義ファイルを使用する。 【再実行可能】

帳票認識終了関数が通知するエラー

帳票認識開始関数 (DynaEye_Recog_Close())が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明 します。

1 パラメタエラー

原因	関数に指定したパラメタに誤りがある。
対処	関数に指定したパラメタを見直す。

401 シーケンスエラー

原因 関数の呼出し順序に誤りがある。

対処 関数の呼出し順序を見直す。

帳票認識イメージロード 関数が通知するエラー

帳票認識イメージロード関数(DynaEye_Recog_ImageLoad())が通知するエラーコードの意味と対処 方法について説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1 パラメタエラー

原因 関数に指定したパラメタに誤りがある。

- 対処 関数に指定したパラメタを見直す。
- 2 システムメモリ不足
 - 原因 システムのメモリ不足である。

対処 不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】

3	ディスク容量不足
原因	パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディレク トリのディスク容量が不足している。
対処	不要なファイルを削除した後、実行する。 ただし、それでも発生する場合、ディスクを増設する。 【再実行可能】
4	ファイルが存在しない
原因	処理に必要なファイルが存在しないため処理ができない。
対処	ファイルを作成する。または、指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
5	未サポートファイル形式
原因	扱えないファイル形式が指定された。
対処	指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
6	他でファイルが使用中
原因	指定したファイルが他で使用されている。
対処	使用中の処理が終了してから再度実行する。 回避できない場合には、使用中ファイルが存在するシステムを再起動した後に再度 実行する。 【再実行可能】
7	作業ファイルアクセスエラー
原因	ディスク異常、アクセス権なし、作業ファイルへの不当アクセスなどのために作業 ファイルアクセス中に異常が発生している、または、異常終了のために作業ファイルが 大量に残ってしまい(正常動作では必ず作業ファイルは処理終了後削除される)作業 ファイルが作成できない状況になっている。 あるいは、関数のパラメタ指定に誤りがある。
対処	システムの異常が考えられる。 作業ファイルのディレクトリ(インストールディレクトリ並びに TIFF ファイルと同 ーディレクトリ)の状況を確認し、エラー原因を取り除いて再度実行する。作業ファイ ルの消し残しがある場合には、他の処理が動作していないことを確認して消去する (作業ファイルについては、"18.4 DynaEye 関数使用時の注意事項"を参照)。 また、関数のパラメタ指定に誤りがある場合にもエラーが発生する場合があるため、 関数のパラメタ指定も見直してみる。
8	インストール環境誤り
原因	インストールに失敗しているまたはインストール環境が不正に書き換えられた。
対処	システムの異常が考えられる。 DynaEye をアンインストール後、再度インストールする。

l	9	TIFF ファイルアクセスエラー
	原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため TIFF ファイルアクセス中に 異常が発生した。
	対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】
I	10	Windows システムエラーまたは内部異常
	原因	Windows システム異常などのために Windows システム関数がエラーを通知した。 または内部異常のためエラーとなった。
	対処	システムの異常が考えられる。 再度実行してみる。再現性がある場合にはエラー詳細(各関数で使用する構造体メ ンパの errdetail)、インストール先ディレクトリにあるファイル(ファイル名: f5cupapi.log)を添付してサポート元へ通知する。
I	11	すでにファイルが存在
	原因	すでにファイルが存在している(TIFF ファイルへの書き込み(mode)で「エラー 復帰」が指定されている場合のみ)。
	対処	ファイルを削除する。または別のファイルを指定する。 【再実行可能】
I	12	TIFF ファイルの総ページが 999 ページを超えた
	原因	TIFF ファイルの総ページ数が 999 を超えているため処理を行うことができない。
	対処	別のファイルを指定する。 【 再実行可能】
I	14	修正ファイルアクセスエラー
	原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため修正ファイルアクセス中に 異常が発生した。
	対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】
I	15	CSV 形式ファイルアクセスエラー
	原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため CSV 形式ファイルアクセス 中に異常が発生した。
	対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】
I	401	シーケンスエラー
	原因	関数の呼出し順序に誤りがある。
	対処	関数の呼出し順序を見直す。

帳票認識イメージアンロード 関数が通知するエラー

帳票認識イメージアンロード 関数 (DynaEye_Recog_ImageUnload()) が通知するエラーコードの意味 と対処方法について説明します。

1	パラメタエラー
原因 対処	関数に指定したパラメタに誤りがある。 関数に指定したパラメタを見直す。
2	システムメモリ不足
原因 対処	システムのメモリ不足である。 不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。
3	ディスク容量不足
原因	パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディレク トリのディスク容量が不足している。
対処	不要なファイルを削除した後、実行する。 ただし、それでも発生する場合、ディスクを増設する。
4	ファイルが存在しない
原因	処理に必要なファイルが存在しないため処理ができない。
対処	システムの異常が考えられる。 ファイルを作成する。または、指定するファイル名を変更する。
5	未サポートファイル形式
原因	扱えないファイル形式が指定された。
対処	システムの異常が考えられる。 指定するファイル名を変更する。
6	他でファイルが使用中
原因	指定したファイルが他で使用されている。
対処	システムの異常が考えられる。 使用中の処理が終了してから再度実行する。 回避できない場合には、使用中ファイルが存在するシステムを再起動した後に再度
	美行りる。
7	作業ファイルアクセスエラー
原因	ディスク異常、アクセス権なし、作業ファイルへの不当アクセスなどのために作業 ファイルアクセス中に異常が発生している、または、異常終了のために作業ファイルが 大量に残ってしまい(正常動作では必ず作業ファイルは処理終了後削除される)作業 ファイルが作成できない状況になっている。 あるいは、関数のパラメタ指定に誤りがある。
対処	システムの異常が考えられる。 作業ファイルのディレクトリ(インストールディレクトリ並びに TIFF ファイルと同 ーディレクトリ)の状況を確認し、エラー原因を取り除いて再度実行する。作業ファイ ルの消し残しがある場合には、他の処理が動作していないことを確認して消去する (作業ファイルについては、"18.4 DynaEye 関数使用時の注意事項"を参照)。 また、関数のパラメタ指定に誤りがある場合にもエラーが発生する場合があるため、 関数のパラメタ指定も見直してみる。

- 9 TIFF ファイルアクセスエラー 原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため TIFF ファイルアクセス中に 異常が発生した。 システムの異常が考えられる。 対処 原因を取り除いて再度実行する。 10 Windows システムエラーまたは内部異常 原因 Windows システム異常などのために Windows システム関数がエラーを通知した。 または内部異常のためエラーとなった。 対処 システムの異常が考えられる。 再度実行してみる。再現性がある場合にはエラー詳細(各関数で使用する構造体メ ンバの errdetail) インストール先ディレクトリにあるファイル (ファイル名: f5cupapi.log)を添付してサポート元へ通知する。 401 シーケンスエラー 原因 関数の呼出し順序に誤りがある。
 - 対処 関数の呼出し順序を見直す。

帳票認識ページ認識関数 / 帳票 ID によるページ認識関数が通知するエラー

パニックナニ

帳票認識ページ認識関数 (DynaEye_Recog_Page()) / 帳票 ID によるページ認識関数 (DynaEye_Recog_ID())が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明します。

パラメタエラー	
因というというとのでは思いがある。	
処 関数に指定したパラメタを見直す。	
システムメモリ不足	
因 システムのメモリ不足である。	
処 不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。	
処 不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 ディスク容量不足	
 小要なノロクラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 ディスク容量不足 パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディし トリのディスク容量が不足している。 	レク
 小要なノロクラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 ディスク容量不足 パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディレトリのディスク容量が不足している。 処 不要なファイルを削除した後、実行する。 ただし、それでも発生する場合、ディスクを増設する。 	レク
 小要なノロクラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 ディスク容量不足 パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディレトリのディスク容量が不足している。 処 不要なファイルを削除した後、実行する。 ただし、それでも発生する場合、ディスクを増設する。 ファイルが存在しない 	レク

対処 ファイルを作成する。または、指定するファイル名を変更する。

5	未サポートファイル形式
原因	扱えないファイル形式が指定された。
対処	指定するファイル名を変更する。
6	他でファイルが使用中
原因	指定したファイルが他で使用されている。
対処	使用中の処理が終了してから再度実行する。 回避できない場合には、使用中ファイルが存在するシステムを再起動した後に再度 実行する。
7	作業ファイルアクセスエラー
原因	ディスク異常、アクセス権なし、作業ファイルへの不当アクセスなどのために作業 ファイルアクセス中に異常が発生している、または、異常終了のために作業ファイルが 大量に残ってしまい(正常動作では必ず作業ファイルは処理終了後削除される)作業 ファイルが作成できない状況になっている。 あるいは、関数のパラメタ指定に誤りがある。
対処	システムの異常が考えられる。 作業ファイルのディレクトリ(インストールディレクトリ並びに TIFF ファイルと同 ーディレクトリ)の状況を確認し、エラー原因を取り除いて再度実行する。作業ファイ ルの消し残しがある場合には、他の処理が動作していないことを確認して消去する (作業ファイルについては、"18.4 DynaEye 関数使用時の注意事項"を参照)。 また、関数のパラメタ指定に誤りがある場合にもエラーが発生する場合があるため、 関数のパラメタ指定も見直してみる。
8	インストール環境誤り
原因	インストールに失敗しているまたはインストール環境が不正に書き換えられた。
対処	システムの異常が考えられる。 DynaEye をアンインストール後、再度インストールする。
9	TIFF ファイルアクセスエラー
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため TIFF ファイルアクセス中に 異常が発生した。
対処	原因を取り除いて再度実行する。
10	Windows システムエラーまたは内部異常
原因	Windows システム異常などのために Windows システム関数がエラーを通知した。 または内部異常のためエラーとなった。
対処	システムの異常が考えられる。 再度実行してみる。再現性がある場合にはエラー詳細(各関数で使用する構造体メ ンパの errdetail)、インストール先ディレクトリにあるファイル(ファイル名: f5cupapi.log)を添付してサポート元へ通知する。

- 11 すでにファイルが存在
 - 原因 すでにファイルが存在している。
 - 対処ファイルを削除する。または別のファイルを指定する。
 - 12 TIFF ファイルの総ページが 999 ページを超えた
 - 原因
 TIFF ファイルの総ページ数が 999 を超えているため処理を行うことができない。

 対処
 別のファイルを指定する。
- 13 書式定義ファイルアクセスエラー
 - 原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため書式定義ファイルアクセス 中に異常が発生した。
 - 対処 原因を取り除いて再度実行する。
- 14 修正ファイルアクセスエラー
 - 原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため修正ファイルアクセス中に 異常が発生した。
- 対処 原因を取り除いて再度実行する。
- 15 CSV 形式ファイルアクセスエラー

原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため CSV 形式ファイルアクセス 中に異常が発生した。

- 対処 原因を取り除いて再度実行する。
- 401 シーケンスエラー
- 原因 関数の呼出し順序に誤りがある。
- 対処 関数の呼出し順序を見直す。
- 402 帳票認識中にエラーが発生
 - 原因 帳票認識中にイメージの品質が悪い、書式定義したイメージと解像度が異なる、扱える画素数を超えている、書式定義したイメージと全く異なるイメージであるなどの理由でエラーが発生した。
 - 対処 書式定義および認識したイメージを見直す。 なお、エラー詳細(各関数で使用する構造体メンバの errdetail)に通知されるコー ドに関しては、"付録 H 認識からの通知コード"を参照してください。
- **405** イメージ切出し時に異常が発生
 - 原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去などのために切出したイメージの出力中に異常が発生した。
 - 対処原因を取り除いて再度実行する。

406	指定ページが修正ファイルになし
原因	指定したページが修正ファイルにない。
対処	指定ページ番号または修正ファイルを見直す。
407	書式定義チェック状態がエラー状態
原因	書式定義チェックでエラーのある状態で保存された書式定義ファイルである。
対処	DynaEye で書式定義チェックを行いエラーの無い状態にして保存してから、書式定 義ファイルを使用する。

(3)DynaEye 修正画面関数が通知するエラー

DynaEye 修正画面関数(DynaEye_Dsp_DB())が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明 します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1	パラメタエラー
原因	関数に指定したパラメタに誤りがある。
対処	関数に指定したパラメタを見直す。
2	システムメモリ不足
原因	システムのメモリ不足である。
対処	不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】
3	ディスク容量不足
原因	パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディレク トリのディスク容量が不足している。
対処	不要なファイルを削除した後、実行する。 ただし、それでも発生する場合、ディスクを増設する。 【再実行可能】
4	ファイルが存在しない
原因	処理に必要なファイルが存在しないため処理ができない。
対処	ファイルを作成する。または、指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】

5	未サポートファイル形式
原因	扱えないファイル形式が指定された。
対処	指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
6	他でファイルが使用中
原因	指定したファイルが他で使用されている。
対処	使用中の処理が終了してから再度実行する。 回避できない場合には、使用中ファイルが存在するシステムを再起動した後に再度 実行する。 【再実行可能】
7	作業ファイルアクセスエラー
原因	ディスク異常、アクセス権なし、作業ファイルへの不当アクセスなどのために作業 ファイルアクセス中に異常が発生している、または、異常終了のために作業ファイルが 大量に残ってしまい(正常動作では必ず作業ファイルは処理終了後削除される)作業 ファイルが作成できない状況になっている。 あるいは、関数のパラメタ指定に誤りがある。
対処	システムの異常が考えられる。 作業ファイルのディレクトリ(インストールディレクトリ並びに TIFF ファイルと同 ーディレクトリ)の状況を確認し、エラー原因を取り除いて再度実行する。作業ファイ ルの消し残しがある場合には、他の処理が動作していないことを確認して消去する (作業ファイルについては、"18.4 DynaEye 関数使用時の注意事項"を参照)。 また、関数のパラメタ指定に誤りがある場合にもエラーが発生する場合があるため、 関数のパラメタ指定も見直してみる。
8	インストール環境誤り
原因	インストールに失敗しているまたはインストール環境が不正に書き換えられた。
対処	システムの異常が考えられる。 DynaEye をアンインストール後、再度インストールする。
9	TIFF ファイルアクセスエラー
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため TIFF ファイルアクセス中に 異常が発生した。
対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】
10	Windows システムエラーまたは内部異常
原因	Windows システム異常などのために Windows システム関数がエラーを通知した。 または内部異常のためエラーとなった。
対処	システムの異常が考えられる。 再度実行してみる。再現性がある場合にはエラー詳細(各関数で使用する構造体メ ンパの errdetail)、インストール先ディレクトリにあるファイル(ファイル名: f5cupapi.log)を添付してサポート元へ通知する。

12	TIFF ファイルの 総ページが 999 ページを超えた
原因	TIFF ファイルの総ページ数が 999 を超えているため処理を行うことができない(マ ルチページの TIFF ファイルの場合のみ)。
対処	別のファイルを指定する。 【再実行可能】
13	書式定義ファイルアクセスエラー
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため書式定義ファイルアクセス 中に異常が発生した。
対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】
14	修正ファイルアクセスエラー
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため修正ファイルアクセス中に 異常が発生した。
対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】

(4)DynaEye データ出力関数が通知するエラー

DynaEye データ出力関数 (DynaEye_Cnv_DB())が通知するエラーコードの意味と対処方法について 説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1	パラメタエラー
原因	関数に指定したパラメタに誤りがある。
対処	関数に指定したパラメタを見直す。
2	システムメモリ不足
原因	システムのメモリ不足である。
対処	不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】
3	ディスク容量不足
原因	パラメタに指定したファイルの格納先のディスク容量またはインストールディレク トリのディスク容量が不足している。
対処	不要なファイルを削除した後、実行する。 ただし、それでも発生する場合、ディスクを増設する。 【再実行可能】

4	ファイルが存在しない
原因	処理に必要なファイルが存在しないため処理ができない。
対処	ファイルを作成する。または、指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
5	未サポートファイル形式
原因	扱えないファイル形式が指定された。
対処	指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
6	他でファイルが使用中
原因	指定したファイルが他で使用されている。
対処	使用中の処理が終了してから再度実行する。 回避できない場合には、使用中ファイルが存在するシステムを再起動した後に再度 実行する。 【再実行可能】
8	インストール環境誤り
原因	インストールに失敗しているまたはインストール環境が不正に書き換えられた。
対処	システムの異常が考えられる。
	DynaEye をアンインストール後、再度インストールする。
9	TIFF ファイルアクセスエラー
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため TIFF ファイルアクセス中に 異常が発生した。
対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】
10	Windows システムエラーまたは内部異常
原因	Windows システム異常などのために Windows システム関数がエラーを通知した。 または内部異常のためエラーとなった。
対処	システムの異常が考えられる。 再度実行してみる。再現性がある場合にはエラー詳細(各関数で使用する構造体メ ンパの errdetail)、インストール先ディレクトリにあるファイル(ファイル名: f5cupapi.log)を添付してサポート元へ通知する。
11	すでにファイルが存在
原因	すでにファイルが存在している。
対処	ファイルを削除する。または別のファイルを指定する。 【再実行可能】

12	TIFF ファイルの総ページが 999 ページを超えた		
原因 対処	TIFF ファイルの総ページ数が 999 を超えているため処理を行うことができない。 別のファイルを指定する。 【再実行可能】		
15	csv 形式ファイルアクセスエラー		
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため CSV 形式ファイルアクセス 中に異常が発生した。		
対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】		
403	修正ファイルにデータなし		
原因	指定した修正ファイルに認識されたデータがない。		
対処	帳票認識を行ってデータを作成する、または別のファイルを指定する。 【再実行可能】		
405	イメージ切出し時に異常が発生		
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去などのために切出したイメージの出力中に異常が発生した。		
対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】		

(5) 修正ファイル情報通知関数が通知するエラー

修正ファイル情報通知関数には、以下の種類があります。

- 修正ファイル情報通知オープン関数 (DynaEye_DBOpen())
- 修正ファイル情報通知クローズ関数 (DynaEye_DBClose())
- 修正ファイル全体情報通知関数 (DynaEye_DBGetInf())
- 修正ファイルページ情報通知関数(DynaEye_DBGetPageInf()))
- 修正ファイルページフィールド 情報通知関数 (DynaEye_DBGetPageFieldInf())

以下に、上記の関数ごとに、各関数が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明します。

修正ファイル情報通知オープン関数が通知するエラー

修正ファイル情報通知オープン関数(DynaEye_DBOpen())が通知するエラーコードの意味と対処方法 について説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1	パラ	ラメタエラー
-	/ \ /	

原因 関数に指定したパラメタに誤りがある。

対処 関数に指定したパラメタを見直す。

	2	システムメモリ不足
	原因	システムのメモリ不足である。
	対処	不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】
	4	ファイルが存在しない
	原因	処理に必要なファイルが存在しないため処理ができない。
	対処	ファイルを作成する。または、指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
I	5	未サポートファイル形式
	原因	扱えないファイル形式が指定された。
	対処	指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
I	6	他でファイルが使用中
	原因	指定したファイルが他で使用されている。
	対処	使用中の処理が終了してから再度実行する。 回避できない場合には、使用中ファイルが存在するシステムを再起動した後に再度 実行する。 【再実行可能】
I	14	修正ファイルアクセスエラー
	原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため修正ファイルアクセス中に 異常が発生した。
	対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】
	403	修正ファイルにデータなし
	原因	指定した修正ファイルに認識されたデータがない。
	対処	帳票認識を行ってデータを作成する、または別のファイルを指定する。 【再実行可能】
修士フィイル	桂却汤勿万万	ブ目数が活力にするエニ

修正ファイル情報通知クローズ関数が通知するエラー

修正ファイル情報通知クローズ関数(DynaEye_DBClose())が通知するエラーコードの意味と対処方法 について説明します。

1	パラメタエラー
---	---------

原因 関数に指定したパラメタに誤りがある。

対処 関数に指定したパラメタを見直す。

14	修正ファイルアクセスエラー
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため修正ファイルアクセス中に 異常が発生した。
対処	システムの異常が考えられる。 原因を取り除いて再度実行する。
401	シーケンスエラー
原因	関数の呼出し順序に誤りがある。
対処	関数の呼出し順序を見直す。

修正ファイル全体情報通知関数が通知するエラー

修正ファイル全体情報通知関数(DynaEye_DBGetInf())が通知するエラーコードの意味と対処方法につ いて説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1	パラメタエラー
原因	関数に指定したパラメタに誤りがある。
対処	関数に指定したパラメタを見直す。
2	システムメモリ不足
原因	システムのメモリ不足である。
対処	不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】
401	シーケンスエラー
原因	関数の呼出し順序に誤りがある。
対処	関数の呼出し順序を見直す。
403	修正ファイルにデータなし
原因	指定した修正ファイルに認識されたデータがない。
対処	帳票認識を行ってデータを作成する、または別のファイルを指定する。 【再実行可能】

修正ファイルページ情報通知関数が通知するエラー

修正ファイルページ情報通知関数(DynaEye_DBGetPageInf())が通知するエラーコードの意味と対処 方法について説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1 パラメタエラー

原因 関数に指定したパラメタに誤りがある。

対処 関数に指定したパラメタを見直す。

- 2 システムメモリ不足
 - 原因 システムのメモリ不足である。

対処 不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】

- 14 修正ファイルアクセスエラー
 - 原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため修正ファイルアクセス中に 異常が発生した。
 - 対処 システムの異常が考えられる。 原因を取り除いて再度実行する。
- **401** シーケンスエラー

原因 関数の呼出し順序に誤りがある。

対処 関数の呼出し順序を見直す。

修正ファイルページフィールド 情報通知関数が通知するエラー

修正ファイルページフィールド情報通知関数(DynaEye_DBGetPageFieldInf())が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1 パラメタエラー

原因 関数に指定したパラメタに誤りがある。

- 対処 関数に指定したパラメタを見直す。
- 2 システムメモリ不足
 - 原因 システムのメモリ不足である。

対処 不要なプログラムを終了させた後、再度実行する。 ただし、それでも発生する場合、メモリを増設する。 【再実行可能】

5	未サポートファイル形式
原因	扱えないファイル形式が指定された。
対処	指定するファイル名を変更する。 【再実行可能】
14	修正ファイルアクセスエラー
原因	ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため修正ファイルアクセス中に 異常が発生した。
対処	原因を取り除いて再度実行する。 【再実行可能】
401	シーケンスエラー
原因	関数の呼出し順序に誤りがある。
対処	関数の呼出し順序を見直す。
406	指定ページが修正ファイルになし
原因	指定したページが修正ファイルにない。
対処	指定ページ番号または修正ファイルを見直す。 【再実行可能】

(6) 修正ファイル情報更新関数が通知するエラー

修正ファイル情報更新関数(DynaEye_DBSetPage())が通知するエラーコードの意味と対処方法について説明します。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

1 パラメタエラー

原因 関数に指定したパラメタに誤りがある。

対処 関数に指定したパラメタを見直す。

14 修正ファイルアクセスエラー

原因 ファイルが他で使用中、ディスク異常、読取り専用ファイル、アクセス権なし、ファ イルがアクセス中に消去、ファイルの形式異常などのため修正ファイルアクセス中に 異常が発生した。

対処 システムの異常が考えられる。 原因を取り除いて再度実行する。 401 シーケンスエラー

原因 関数の呼出し順序に誤りがある。

対処 関数の呼出し順序を見直す。

- 406 指定ページが修正ファイルになし
 - 原因 指定したページが修正ファイルにない。
 - 対処 指定ページ番号または修正ファイルを見直す。
 - 【再実行可能】

(7) スキャナー装置異常によるエラー詳細コード

エラー詳細コードは、原則として、関数が異常終了(復帰値が0)し、かつエラーコードが205 となった 場合に通知されます。

各構造体の errdetail に通知されるエラー詳細コード について説明します。各エラーの対処方法およびエ ラーの詳細については、スキャナーに添付されている説明書を参照してください。

= 備考 =

【再実行可能】と表示されているエラーは、異常終了(復帰値が0)した場合に、エラーに対する処理を 行った後に、引き続きその関数を呼び出せます。

それ以外のエラーは、エラーに対する処理を行った後に、関数のオープン処理からやり直す必要があり ます。

0x00020000 NOT READY

備考 初期化中(ドライバがリトライをかけるため、通常 このエラーは発生しない)

0x00028000 インターロックオープン

備考 エンドーサ、ランプ部カバーオープン対処方法 開いている該当カバーを閉める。【再実行可能】

0x00038001 用紙ジャム検出

対処方法 該当カバーを開けて、詰まった用紙を取り除く。 【再実行可能】

0x00038004 特殊用紙を検出

備考 ジョブセパレーション用紙を検出した。 このエラーは、TWAINドライバやスキャナーによっては通知されないことがある。

0x00038007 用紙のダブルフィードを検出(注1)

対処方法 操作をやり直す。 頻繁に発生する場合は、用紙媒体および装置状態を見直す。 【再実行可能】

0x00038008	ADF ユニットのセットアップミス		
備考	ADF 部分の着脱部品脱落		
0x00038010	エンドーサ内印字ヘッドチェック		
備考	このエラーは、TWAIN ドライバやスキャナーによっては通知されないことがある。		
0x00038014	エンド ーサ / インプリンタ用紙検出失敗 印字領域指定異常		
備考	このエラーは、TWAIN ドライバやスキャナーによっては通知されないことがある。		
0x00038020	ユーザによる STOP キー操作		
備考	ユーザーによる強制停止		
0x00044400	内部ターゲット異常(注2)		
備考	EEPROM Iラー		
0x00044483	内部ターゲット異常		
備考	SPC 異常		
0x00044700	scsi パリティエラー		
備考	0x000B4700 と同義 旧来機との互換のため予約		
0x00048002	ヒータ用ヒューズ切断		
0x00048003	ヒータ用ヒューズ切断		
0x00048004	ADF 用ヒューズ切断(注3)		
0x00048005	走行系異常		
0x00048006	ADF 光量異常		
0x00048010	エンドーサ異常		
 備考	このエラーは、TWAINドライバやスキャナーによっては通知されないことがある。		
0x00048011	エンドーサ用ヒューズ切断		
備考	このエラーは、TWAIN ドライバやスキャナーによっては通知されないことがある。		

- 0x00048080 インタフェースボード 異常 備考 インタフェースボード 内のタイムアウト 0x00048081 インタフェースボード 異常 備考 インタフェースボード内のタイムアウト **0x00048082** インタフェースボード異常 インタフェースボード 内のタイムアウト 備考 0x00052000 インバリッド・コマンド 0x00052400 CDB の無効フィールド 0x00052500 未サポート論理ユニット 0x00052600 パラメータリストの無効フィールド 0x00052C00 コマンドシーケンスエラー 0x00052C02 ウィンドウの組合せ異常 0x00060000 UNIT ATTENTION 初期化中(ドライバがリトライをかけるため、通常このエラーは発生しない) 備考 0x000B4300 メッセージエラー
- 0x000B4700 SCSI パリティエラー

0x000B8001 イメージ転送エラー

- 注1) M3099G/GX/GH、M4099D、および fi-4990C の場合、この条件で(0x00038001)が応答 され、"用紙ジャム検出"となります。 M3192A/B/C/D の場合、"ホッパオープン"として検出されます。
- 注 2) M3091DC/M3092DC/fi-4110CU の場合は EEPROM エラー、他機種では一般的内部ター ゲット異常となります。
- 注 3) M3092DC の場合のみ ADF 光量異常、他機種では一般的な光量異常となります。

付録

目次

- 付録 A DynaEye の仕様
- 付録 B DynaEye 帳票チェックシート
- 付録 C 帳票設計規約
- 付録 D 活字 ANKS フィールドの書式定義
- 付録 E 文字認識対象について
- 付録 F 帳票記入について
- 付録 G データチェック機能
- 付録 Η 認識からの通知コード
- 付録 I 用語集
- 付録J トラブルシューティング

付録 A DynaEye の仕様

ここでは、DynaEyeの仕様について説明します。

A.1 動作環境

DynaEye が動作する環境を示します。

対応os	Windows(R) 98 Windows NT(R) 4.0 Windows(R) 2000(注) Windows(R) Me Windows(R) XP(注) サーバosは未サポート
対応パソコン	FMVシリーズ (Pentium 200MHz 以上の CPUを搭載する機種)
搭載メモリ	64MB 以上必須 Windows(R) XP 使用時は 128MB以上必須
ハードディスク	100mB以上 データ格納用に1枚あたり50KB(A4判200dpiの目安)の容量が必要
その他	インストール時にはCD-ROMドライブが必要

(注)

セキュリティが確保された状態の Windows[®] 2000 および Windows[®] XP では、 「制限ユーザ」(Users グループ)で本製品を動作させると一部の機能が正しく動作しない ことがあります。 Windows[®] 2000 の場合は「標準ユーザ」(Power Users グループ)で、 Windows[®] XP の場合は「管理者」または「PowerUsers」権限で使用してください。

A.2 文字認識機能

DynaEye で認識できる文字の種類を示します。

• 手書き ANKS (英数カナ記号)

文字種	数字	10字種:0~9
	英字	26字種:A~Z(大文字ブロック体)
	カタカナ	51字種:ア~ン - ゛゜「 」
	記号	24字種
文字ピッチ		固定ピッチ,フリーピッチ(英字、数字に限定)
文字サイズ		5~20mm(200、240dpi 画像での文字高さ) 5~10mm(300、400dpi 画像での文字高さ)

手書き日本語

文字種 JIS第一水準		2,965字種			
	JIS 第二水準等	622字種(氏名などで多用される字種)			
	非漢字	217字種			
文字ピッチ		固定ピッチ、フリーピッチ(住所・氏名に限定)			
文字サイズ		7~20mm(200、240dpi画像での文字高さ) 7~10mm(300dpi画像での文字高さ) 6~10mm(400dpi画像での文字高さ)			

• 活字 ANKS

文字種	数字	10 字種: 0~9
	英字	26 字種: A~Z
	記号	8字種:-+*/=.,¥
字形・文	字サイズ	OCR-Bフォント(JIS

形・文字サイズ OCR-Bフォント (JIS X9001 サイズI)(注1) 富士通ドットプリンタフォント (OCR-BサイズI相当)(注2) MS明朝・MSゴシックフォント (12~14ポイント)(注1)

(注1)数字と英字の混在読取りができるのは 200dpi のみです。ただし、MS 明朝・MS ゴシックフォントでは、数字 0(ゼロ) と英字 O(オー)の混在はできません。

(注2)富士通ドットプリンタフォントは、数字とハイフンのみです。また、富士通 F6316A イメージ リーダ、fi シリーズのイメージスキャナー(fi-4340C/fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C) をサポートしています。

• 活字日本語

文字種	JIS 第一水準	2,965字種
	非漢字	348字種
文字ピッ	ッチ	固定ピッチ、プロポーショナルピッチ
字形・文字サイズ		明朝・ゴシック(10~14ポイント)

- 手書きマーク
 - 書式定義で指定した範囲内に記入されたマークの有無を判定
 - 文字枠内マーク、プレ印刷上への上書きマークにも対応

A.3 認識可能な帳票

DynaEye で認識可能な帳票を示します。

印刷物	黒または濃色、またはドロップアウトカラー (F6316Aイメージリーダ、または黒背景ありで読み取りできるfiスキャナーが必要)						
用紙の 大きさ	最大A3判 (注1)						
用紙の厚さ	イメージスキャナーの仕様による						
異種帳票 混在 (注2)	帳票レイアウト識別 帳票に印刷された罫線パターンなどをもとに書式を識別。 同時に最大100種類まで混在可能。						
	帳票ID識別 帳票IDフィールド(手書ANKSまたは活字ANKS)を同一位置・同一条件で あらかじめ印刷することで、同時に100種類まで混在可能。 ただし、帳票IDフィールドの認識には、基準マークが必要(ドロップアウト カラー帳票を除く)。						
基準マーク	帳票IDの位置検出用。黒塗の長方形を用紙 3隅(左上、右上、左下)にプレ印刷。 (帳票IDを使用しない場合は、不要)						
文字枠の 形式	一文字枠、はしご枠などの文字枠内マークに加えて、以下に示すような枠形式が使用可能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
マークの 形式	一文字枠、はしご枠などの文字枠内マークに加えて、以下に示すような プレ印刷上の上書きマークが読取り可能						
	男好き普通嫌い						
読取り フィールド 数	文字認識 / マーク読取り / イメージ切出しのフィールド数の合計で 最大960フィールド						

注1)

- fi シリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用し てドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは B4 サイズが上限となります。
- fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは A4 サイズが上限となります。

- fiシリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用してA4サイズの帳票を読み取る場合、帳票の縦方向(長辺方向)が搬送方向になるようにセットしてください。
- fi-5750C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 使用時のみとなります。フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。
- fi-4750C イメージスキャナーおよび fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカ ラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 表面のみとなります。ADF 裏面、フラットベットで は、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

注2)

黒印刷の帳票とドロップアウトカラー帳票を混在させて異種帳票処理を行うことはできません。

A.4 知識処理機能

帳票を認識する際に、以下の辞書を使用することによって、認識精度を向上させることができます。 以下に、各辞書の登録単語数および個人辞書の仕様を示します。

住所辞書	単語数:約540,000語
方書き辞書	単語数:約130,000語
氏名辞書	単語数:約 210,000語
個人辞書	単語数:制限なし(ハードディスクの空き容量に依存) 単語長:30文字以内 読みの長さ:60文字以内

A.5 帳票認識可能なイメージデータ

DynaEye で認識可能なイメージデータの属性を示します。

画像タイプ	白黒二値画像			
解像度	200、	240、	300、	400dpi

なお、一般帳票(非ドロップアウトカラー帳票)の場合は、許容度が広がります。

帳票方向自動 認識機能	正立、右90度、左90度、上下逆の4方向
補正機能	傾き補正(最大5度)、伸縮補正(最大-10~+10%)、蛇行補正

A.6 処理可能なファイル形式

DynaEye で扱えるイメージデータおよび書式定義のファイル形式について示します。

イメージデータの形式
 以下に示す形式のデータのうち、"A.5 帳票認識可能なイメージデータ"に示した属性を満たさないものは、帳票認識できません(ファイリングのみは可能です)。
ファイル形式 拡張子 仕様 DynaEye標準アプリケーション デスクトップ画面 独自形式 SPK バージョン5形式 非圧縮(注1)、G3圧縮(注2)、 G4圧縮(注2) TIFF TTF ビットマップ BMP 非圧縮(注1) **圧縮(注1)** PCX PCX JPEG JPG JFIF準拠24ビットフルカラー バージョン5形式、G4圧縮(注2) DynaEye部品 TIFF TIF DynaEye**関数** DynaEyeコンポーネントキット 非圧縮 白黒二値 ビットマップ BMP

(注 1) 白黒二値、グレースケール、16 色、256 色、24 ビットフルカラー (注 2)EOL コード付き、白黒二値

書式定義の形式

	ファイル形式	拡張子
DynaEye 標準アプリケーション	書式定義情報 ファイル	DDF
DynaEye 部品		
DynaEye 関数		
DynaEye コンポーネントキット		DDF

NDF(注)

(注)書式定義情報ファイル NDF の使用方法については、"第3部17.4 DynaEye コンポー ネントキットを使用する場合の作業の流れ"を参照してください。

A.7 接続可能なスキャナー

DynaEye で接続して使用できるスキャナーの条件を以下に示します。

- 32bit 対応の TWAIN ドライバを備えている
- ADF(自動原稿送り機構)を備えている
- 画像のゆがみ・かすれ・つぶれが少ない
- ドロップアウトカラー帳票の読取りには、富士通 F6316A イメージリーダまたは光源選択可能でかつ 黒背景ありで読取りできる fi スキャナーが使用可能
- TWAIN ダイアログボックスを表示せず、事前に設定した値を自動的にセットして読み取る機能は、 富士通 F6316A イメージリーダまたは fi スキャナーのみ使用可能
- A.8 出力形式

認識したデータは次の形式で出力することができます。

 項目
 文字、マークフィールド
 イメージフィールド

 DynaEye 標準アプリケーション
 CSV形式、 Access形式(注)
 BMP形式

 API
 DynaEyeコンポー ネントキット
 CSV形式、 MIL形式
 TIFF形式 (シングルページ)

 DynaEye部品
 CSV形式、 Access形式(注)
 TIFF形式 (シングルページ) BMP形式

(注) Microsoft[®] Access 95 DB (MDB) 形式、Microsoft[®] Access 97 DB (MDB) 形式

CSV形式

フィールド属性により、出力される文字は半角文字(1バイトコード)か全角文字(2バイトコード)の どちらかになります。

TIFF形式 (シングルページ) BMP形式

フィールド属性	出力コード
手書きANKS、活字ANKS	半角文字(1バイトコード)
手書き日本語、活字日本語	全角文字(2バイトコード)
マーク	設定した文字(注)

(注) DynaEye コンポーネントキット使用時は複数文字の出力が可能。 それ以外は先頭の一文字のみが出力される。

DynaEye**関数**

= 注意事項 =

以下の場合、読取り文字数よりも出力文字数が多くなる場合があります。

• 手書き ANKS フィールドの一文字を濁点・半濁点付きカタカナとして認識した場合 例.

5"	2	テ	5	\rightarrow	タックテン
----	---	---	---	---------------	-------

(読取り文字数は4文字だが、5文字出力される)

• 都道府県名が書かれていないなどの不完全な住所が、住所知識処理によって自動的に補完され、完全 な住所になった場合

例.

住所	港	区	柬	新	橋	\rightarrow	東京都港区東新橋
----	---	---	---	---	---	---------------	----------

(読取り文字数は6文字だが、8文字出力される)

 知識処理情報を設定したフィールドにおいて、郵便番号(住所知識処理のみ)、フリガナ、日本語の 連携したフィールドに無記入のフィールドがあり、記入された他フィールドの知識処理結果により自動 補完された場合





⁽読取り文字数は2文字だが、3文字出力される)

• 氏名知識処理を設定したフリガナの姓名フィールドにおいて、姓と名の間に空白がないときに、自動 的に空白一文字が補充された場合

例.



(読取り文字数は6文字だが、7文字出力される)

A.9 キャビネット

キャビネットの仕様を示します。

項目	設定可能数
キャビネット数	最大 100
キャビネット内グループ数(書式定義数含む)	最大 100
グループ内イメージ数	最大999
グループ内書式定義数	最大100

A.10 書式定義

書式定義を行う際のフィールド設定の仕様を示します。

付録		

I	頁 目		仕様・性能
フィールド数	手書き	ANKS	1帳票あたり合計で最大960フィールドまで
		日本語	
	活字	ANKS	
		日本語	
	イメージ		
	マーク		
	知識処理』	重結	1グループあたり最大 3フィールド(郵便番号) 5フィールド(フリガナ) 10フィールド(日本語/マーク)
文字数	手書き	ANKS	1フィールドあたり最大136文字まで
		日本語	かう 1帳票の合計4,000文字まで
		マーク	
	活字	ANKS	
		日本語(注2)	
	知識処理這	車結	最大680文字まで
方向			横書き

(注1)1 帳票の最大文字数(4000 文字)を超えた場合、最大数まで設定することはできません。 (注2)フィールド中に複数行印字している場合、文字数は改行(1改行は1文字相当)の数を含めて136 文字までです。

付録 B DynaEye 帳票チェックシート

DynaEye 帳票チェックシートは、使用する帳票を設計する際、またはすでにお使いの帳票がある場合に、 DynaEye で読取り可能かどうか、認識精度が十分に得られるかどうかをチェックするためのものです。 ここに記載されている項目は、必要最低限守ってもらいたい項目だけです。 設計規約の詳細については、"付録 C 帳票設計規約"を参照してください。

(1) 一般

DynaEye の適用可否を判断するために以下の条件を確認してください。 DynaEye を適用する場合、以下の条件を満たしている必要があります。 手書きの定型帳票(伝票)を使用する。 記入する項目および位置が決まっている。 バーコードは認識しない。 OMR のフィールドは認識しない。

(2) 用紙

用紙に関する制限は、使用するスキャナーに依存します。複数機種のスキャナーが混在する環境では、す べての機種に適用可能な用紙を選定する必要があります。

富士通 F6316A イメージリーダの場合

用紙サイズは、A8(横52mm×縦74mm)~A3(横305mm×縦420mm)の範囲内である。
 用紙の縦横比は、0.42 縦/横 2.4 の範囲内(紙厚によって制限が異なるので注意)である。
 紙質は、OCR紙、上質紙、普通紙、または PPC 用紙である。
 用紙厚さは、四六連量 35kg~150kg(用紙サイズによって制限が異なるので注意)である。ただし、
 55kg 以下の用紙を使用する場合は、事前に紙送り特性を確認されたい。

コーナーカットは最大 6.35mm までである。

汎用スキャナーの場合

スキャナーによって使用できる用紙には様々な制限があるため、スキャナーの仕様と照らし合わせて確認 する必要があります。ここでは、一般的な確認項目を載せていますが、その他の項目もスキャナーの使用条 件を満たしていることを確認してください。

用紙サイズは、スキャナーの仕様に適合している。 用紙の縦横比に制限がある場合は、制限を満足している。 紙質は、スキャナーの仕様に適合している。 用紙厚さは、スキャナーの仕様に適合している。 コーナーカットなど用紙の変形に制限がある場合、この制限を満足している。

複写帳票の場合

複写帳票を使用する場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

OCR 読取りには、A 紙(一番上の用紙)を使用している。または OCR 用途に発色を強化した用紙を 使用している。

裏カーボン用紙を使用する場合、自動給紙装置を使用しない。

(3) 帳票印刷

最初にドロップアウトカラー読取りを行う帳票かどうかを確認します。

既存の帳票を使用する場合

以下の条件をすべて満たしている場合、ドロップアウトカラー読取りを行う帳票になります。1つでも条件を満たしていない項目がある場合、非ドロップアウトカラー読取りを行う帳票になります。

OCR 専用機で使用していた帳票である。

ドロップアウトカラーで印刷した帳票である。

富士通 F6316A イメージリーダまたは光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナーを 使用して読取りを行う。

新しく帳票を作成する場合

以下の条件をすべて満たしている場合、ドロップアウトカラー読取りを行う帳票になります。1つでも条件を満たしていない項目がある場合、非ドロップアウトカラー読取りを行う帳票になります。

ドロップアウトカラーの帳票を設計する。

富士通 F6316A イメージリーダまたは光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナーを 使用して読取りを行う。

注)

- fiシリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは B4 サイズが上限となります。
- fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは A4 サイズが上限となります。
- fiシリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用してA4サイズの帳票を読み取る場合、帳票の縦方向(長辺方向)が搬送方向になるようにセットしてください。
- fi-5750C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 使用時のみとなります。フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。
- fi-4750C イメージスキャナーおよび fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 表面のみとなります。ADF 裏面、フラットベットでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

ドロップアウトカラー読取りの帳票

ドロップアウトカラー読取りでは次のような特長があります。

- 帳票照合処理が不要であり、帳票認識が高速である。
- 帳票左上端を原点とする単純な二次元座標でフィールドの位置決めを行う。このため、高い印刷精度 が必要である。
- 文字枠はドロップアウトするため、文字と文字枠の交差・接触に比較的強い。
- 異種帳票処理には、帳票 ID が必要である。

帳票の印刷結果が以下の条件を満たしていることを確認してください。

富士通 F6316A イメージリーダまたは光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナーの 規格に適合したドロップアウトカラーで印刷してある。または、規格に適合していることを確認した。

印刷誤差は±0.2mm以内に収まっている。

すべての帳票端から 2.85mm 以内に黒印刷されていない。裏面も同様である。

非ドロップアウトカラー読取りの帳票

非ドロップアウトカラー読取りでは次のような特長があります。

- 帳票照合処理(雛型イメージと照合して、ずれ・伸縮などを補正して正確な位置合せを行い、文字枠 などのプレ印刷部分を消去して記入文字だけを残す処理)が必要なため、帳票認識は比較的低速である。
- ・ 帳票照合処理によるフィールドの位置決めを行うため、伸縮や歪みに強く、あまり印刷精度の高くない、
- 文字と文字枠の交差・接触には弱い。
- 帳票レイアウト識別により、帳票 ID を印刷せずに異種帳票処理が可能である。

帳票の印刷結果が以下の条件を満たしていることを確認してください。

黒、または黒に近い濃い色で印刷されていて、スキャナー読取り時に切れやかすれが発生しない。

罫線、文字、および図形があらかじめ印刷されている。

すべての帳票端から 2.85mm 以内に黒印刷されていない。裏面も同様。

帳票が十分に厚く、裏写りが発生しない。

単純な罫線の繰返しがなく、大き目の文字や図形が印刷されている(推奨)。

位置決めマークの印刷

非ドロップアウトカラー読取りで、位置決め精度向上のために位置決めマークを印刷する場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

ドーナツ型、または長方形型(縦、横)のマークを印刷している。

ドーナツ型マークは、直径5±0.5mm、線幅1.0~1.5mmの円(中空)である。

- 長方形型のマークは、幅 6.0 ± 0.5mm ×高さ 3.0 ± 0.5mm の黒塗りつぶし長方形、または、幅 3.0 ± 0.5mm ×高さ 6.0 ± 0.5mm の黒塗りつぶし長方形である。
 - 帳票の四隅に印刷されている。

帳票端から10mm以上離れている。

- マークの中心から上下左右 10mm 以内の空間に、他の印刷や記入がない。
- 左側と右側で位置決めマークの種類が異なっている(推奨)。

(4) 基準マーク

基準マークは次の用途で使用されます。以下のいずれかに当てはまる場合は、基準マークを印刷する必要 があります。

- 印刷精度が低いドロップアウトカラー帳票の位置決め原点、伸縮・傾き補正用
- 非ドロップアウトカラー読取りにおける、帳票 ID の位置決め用

基準マークを印刷する場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

ドロップアウトカラー読取りだが、印刷精度が低い。あるいは、非ドロップアウトカラー読取りにおける、帳票 ID の位置決め用に基準マークを印刷する。

読取り可能範囲内の左上、右上、左下の3箇所にマークを配置する。 左上マークと左下マークの左端、左上マークと右上マークの上端が揃っている。 マークの大きさは、幅4.88mm~10.36mm高さ0.86mm~10.78mmの範囲である。 マークは、3つとも同じ大きさである。

マークの周囲 5.08mm にはクリアエリアとして、他の印刷・記入を行わない。

(5) 読取りフィールド

読取りフィールドについて確認します。

全般

読取りフィールド全般について、以下の条件を満たしていることを確認してください。 帳票の上下左右端から内側へ幅 5.08mmの帯状の領域には、読取り領域(文字フィールド、マーク

- フィールド、イメージフィールド)を配置していない。
 - 1 帳票当たり、文字、マーク、およびイメージのフィールドの合計が 960 個以内である。

さらに非ドロップアウトカラー読取りの場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。 文字枠は 0.2mm 以上の実線で印刷されている。

文字枠に曲線を使っていない。

文字枠内に記入ガイドが印刷されていない。

手書き ANKS 文字フィールド

手書き ANKS 文字フィールドでは、以下の項目を満たすように留意して作成してください。

認識精度は、マーク > 数字 > 英字 > カナ・記号 >> 日本語 の順である。できるだけ、マークと数字で 構成する。

文字枠の種類は、一文字枠、はしご枠、表形式文字枠、フリーピッチ文字枠、表形式フリーピッチ文 字枠から選択する。

できるだけ固定ピッチ文字枠(1文字枠、はしご枠、表形式文字枠)を使用する(フリーピッチより認 識精度面で有利)。さらに、1文字枠は文字が隣の枠にはみ出しにくいので、文字枠間余白を取れるときは1 文字枠とし、文字枠間余白が取れないときははしご枠、または表形式文字枠とする。

文字枠の仕様が、以下の条件に適合する(幅は1文字当り)。

高さ 5~20mm (200,240dpi)、5~10mm (300,400dpi) 幅 4~20mm (200,240dpi)、4~10mm (300,400dpi) クリアエリア 左右 2.54mm以上、上下 2.4mm以上

文字と文字枠の接触、文字同士の接触が発生せずに記入できるように、余裕を持たせる。 フリーピッチのフィールドでは、文字間の空白を検出する必要がない。 フリーピッチを記入する項目は、数字・英字だけである。

手書き日本語フィールド

手書き文字フィールドが以下の条件を満たしていることを確認してください。

日本語(漢字)で読み取るのは、住所・氏名または、簡単な単語(記入される単語が予測できる、また は制限できる)である。

フリーピッチ記入する項目は、住所および氏名だけである。

氏名にはフリガナ(カタカナ)を記入するフィールドがある。

フリガナは固定ピッチフィールドで作成されている。

また、以下の項目を満たすように留意して作成してください。 住所および氏名以外の単語を認識するときは、個人辞書を作成しておく。 固定ピッチで記入されるように帳票を設計する。 住所を都道府県、市郡区、丁目番地などできるだけ記入フィールドを分割する。 姓と名で記入フィールドを分割する。

活字 ANKS 文字フィールド

活字 ANKS 文字フィールドでは、以下の条件を満たしていることを確認してください。 認識する活字が、以下の条件に適合している。

フォント	字種	印字条件
OCR-B	数字、英字、記号 (- + * / = . ,¥)	JIS X9001サイズI(注) (高さ約2.5mm、1インチ当り10文字)
富士通ドットプリンタ フォント	数字、ハイフン	JIS X9001 サイズI相当 (1 インチ当り 10文字)
MS明朝・MSゴシック	数字、英字、記号 (- + * / = . ,¥)	12~14ポイント(注) 文字間隔1mm以上(推奨)

(注) 数字と英字の混在読取りができるのは 200dpi のみです。

活字印字文字枠のクリアエリアとして、左右 5.08mm 以上、上下 2.4mm 以上の余白を確保している。 帳票によって、同一フィールドが手書きだったり、活字だったりする場合は、あらかじめ帳票を分類し

- て、それぞれの定義で認識させる。 活字の印字に、インクジェットプリンタを使っていない。
 - さらに非ドロップアウトカラー読取りの場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。 文字枠と読取り対象印字とは接触しない。 印刷された文字同士は接触していない。 MS 明朝・MS ゴシックフォントでは、数字 0(ゼロ) と英字 O(オー)の混在はできません。

活字日本語フィールド

活字日本語フィールドでは、以下の条件を満たしていることを確認してください。 字体は明朝体・ゴシック体であり、10~14 ポイント以内で印字されている。 印字文字枠のクリアエリアとして、左右2.54mm以上、上下2.4mm以上の余白を確保している。 文字枠と読取り対象印字とは、接触またははみ出さない。 文字間の空白を検出する必要がない。 活字日本語の印字にゴム印を使用していない。 印字された文字同士は、接触していない。

マークフィールド

マークフィールドでは、以下の条件を満たしていることを確認してください。

枠内記入形式の記入枠は、幅・高さとも最低 4mm 以上の大きさがある。

枠内記入形式の記入枠は、隣接する記入枠と記入枠の間に余白を確保している。

上書きマーク形式では、マーク選択肢と選択肢の間に、左右2文字、上下1行分以上の余白を確保し ている。

さらに非ドロップアウトカラー読取りの場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。 上書きマーク形式では、マーク記入ガイドとして曲線や実線以外の線分(点線、破線など) 細い線分 (太さ 0.3mm 以下)を使用していない。

イメージフィールド

イメージフィールドでは、以下の特長があります。

イメージを部分的に切り出して、出力する。

(読取り可能範囲内であれば)大きさに制限はない。

他のイメージフィールド、文字フィールド、マークフィールドと重なっても良い。

(6) 異種帳票処理

異種帳票処理を行うためには、以下の条件を満たしている必要があります。条件を満たしていない場合、 異種帳票処理は行えません。

同時に混在して処理する帳票は、100種類以下である。

異種帳票処理には2通りの方式があります。使用する異種帳票処理の方式に応じて、以下の項目を確認し てください。

帳票 レイアウト 識別方式の場合

帳票サイズは、すべて A7 以上である。

太さ 1mm 未満の実線で長さ 20mm 以上の線分(罫線)が5本以上ある。

写真、カラー印刷、網かけ(帳票面積の20%以上のもの)は印刷していない。

同時に処理する帳票は、線分の20%以上が、他の帳票と異なる位置や長さとなるようにしている。

帳票 ID 識別方式の場合

ドロップアウトカラー読取りである。または、基準マークを印刷している(両者の混在は不可)。 ドロップアウトカラー読取りの場合、混在するすべての用紙サイズは同一である。基準マークの場合

は、基準マークの左右間隔・上下間隔・基準マークの大きさが同一である。

すべての用紙に帳票 ID フィールドを設定している。

帳票 ID フィールドの位置(基準マークの場合は、基準マークからの相対位置)桁数、属性は同一である。

帳票 ID フィールドは 12 桁以内である。

帳票 ID フィールドには、文字枠を印刷していない(ドロップアウトカラー読取りの場合は印刷可)。 帳票 ID フィールドは手書き ANKS または活字 ANKS(OCR-B フォント)である。

手書き ANKS を帳票 ID フィールド に使用するときは、手書き標準字形を帳票にあらかじめ印刷しておく。

付録 C 帳票設計規約

ここでは、帳票設計規約について説明します。

C.1 一般帳票の設計

ここでは、帳票照合機能、および帳票照合に適したレイアウト設計について説明します。

C.1.1 帳票照合機能について

帳票上のプレ印刷の制限を大幅に緩和するために、帳票照合機能があります。 付図 C.1 に、帳票照合処理の概要図を示します。



付図 C.1 帳票照合処理の概要図

付図 C.1 に従って、各項目を説明します。

1) アンカーパターンの抽出

帳票入力前の事前準備です。雛型帳票のプレ印刷部分の中で、特徴的な部分(以降、アンカーパ ターンとします)を抽出し、形状と位置を記憶します。

DynaEyeの帳票照合機能では、最大20箇所アンカーパターンを記憶します。

2) 罫線パターンの抽出

特徴的な罫線(一定の長さ以上の水平または垂直な直線)を抽出し、位置や長さを記憶します。 アンカーパターンと罫線パターンの少なくとも一方が抽出できれば、読取りができます。

3) アンカーパターンの検索

入力帳票のイメージ上を検索して、アンカーパターンと合致する形状の部分を探し出します。ア ンカーパターンの合致が3個未満の場合は、入力帳票のイメージと雛型帳票のイメージが異なるも のと判断します。

- 新線パターンの検索
 入力帳票のイメージから、記憶した罫線パターンに合致するものを探し出します。
- 5) 詳細な位置補正

アンカーパターンの部分を合致させただけでは、帳票上のすべての場所の位置合せはできないた め、アンカーパターンを起点として中間の領域のイメージを合わせ込み、雛型帳票のイメージと入 力帳票のイメージを詳細に合致させます。

6) プレ印刷の消し込み

詳細な位置合せを行いながら、雛型帳票のイメージ上の黒部分に相当する入力帳票のイメージ上 の点を白画素で消すことによって、入力帳票のイメージのプレ印刷箇所の消込みを行います。

C.1.2 帳票照合に適したレイアウト設計

帳票照合機能を使って帳票認識を行うには、雛型帳票のイメージと入力帳票のイメージのプレ印刷部分が 合致している必要があります。合致していない場所をもつ帳票を入力した場合、帳票照合処理に失敗し、帳 票の読取り失敗、または文字認識精度の低下を招くことがあります。

合致していない場所がわずかであれば、書式定義時に照合無視領域の指定を行うことで帳票照合処理がそ の場所を無視するように指示できます。詳細は、ヘルプを参照してください。

以下に、DynaEye での認識に適する帳票の一般的な条件を示します。

• 伸縮誤差や傾きの小さいもの

伸縮誤差や傾きには、帳票印刷に起因するずれと、スキャナーでのずれがあります。 付表 C.1 に読み取れるイメージデータのずれの条件を示します。

付表 C.1 読み取れるイメージデータのずれの条件

項目	仕様
帳票イメージの傾き	左右に5度以内
帳票イメージの伸縮誤差	± 10%以内

印刷要素が大きいもの

プレ印刷を構成する点の大きさや線の太さが、スキャナーの解像度より小さい場合は、かすれたりぶ れたりするため安定したイメージが得られません。このため、網かけ印刷や網点写真を含む帳票は認識 には適していません。

また、細かい罫線や小さな活字文字なども安定したイメージが得られにくいため、適さない場合があ ります。

これは、スキャナーの解像度に依存します。

付表 C.2 に、認識に適した印刷要素の大きさを示します。

付表 C.2 認識に適した印刷要素の大きさ

-	_
T	
н	
ᅳ	
	_

目安

	低画素密度(注1)の場合	高画素密度(注2)の場合
罫線の太さ	0.2mm以上	0.1mm以上
活字印字の大きさ(注3)	10ポイント以上(約3.5mm)	7 ポイント以上 (約2.5mm)

(注1) 200dpi、240dpi

(注2) 300dpi、400dpi

(注3)認識対象文字の大きさではなく、印刷要素としての大きさです。

• 印刷濃度が十分に高いもの

印刷濃度が一定でないか、または一定であっても薄い場合は、プレ印刷部分のイメージがスキャナー の状態によって黒になったり白になったりすることがあります。

このように、スキャナーの状態変動にかかわらず、安定したイメージが得られるように、印刷濃度が 十分に高いものが読取りに適しており、写真などの中間調を含むものは読取りに適していません。

アンカーパターンが多く含まれるもの

離型帳票イメージに、多くの安定したアンカーパターンが含まれている場合、入力帳票に多少の汚れ などがあっても十分な数の合致パターンが得られます。そのため、なるべく多くの安定したアンカーパ ターンが抽出できる帳票イメージが適しています。

帳票イメージの中の印刷要素を分類すると、以下の部分に分けることができます。

- 空白部分
- プレ印刷部分
 - ◇ 独立したプレ印刷部分
 - ◇ 記入箇所および隣接部分

独立したプレ印刷部分は、帳票の記入によって変化することが少ないので、アンカーパターンに適しています。

記入箇所および隣接部分をアンカーパターンにした場合、帳票照合処理に失敗することがあります。

また、付表 C.3 および付表 C.4 の条件を満たす罫線・枠が存在する場合は、アンカーパターンの少ない 帳票でも読取りができます。

注)

• 付表 C.3 および付表 C.4 とも、帳票中に網かけ・塗りつぶしの占める割合が 20 %以下であることが必要です。

 ・ 罫線にかすれや欠け、または潰れが発生する場合は、位置決めに適しません。このような場合
 は、アンカーパターンで位置決めできるように、アンカーパターンを帳票に多く含めてください。

付表 C.3罫線・枠(一文字枠を除く)の場合項目条件線の長さ30mm以上罫線の数2本以上400本以下(同じ長さの罫線)方向水平または垂直並びの間隔3mm以上

	付表 C.4	一文字枠の場合
項目		条件
枠の幅	5mm以上	10mm以下
枠の間隔	5mm以下	(水平方向)
枠の数	6個以上2	200個以下(水平方向)

上記の範囲の罫線・枠が帳票中に存在する場合、アンカーパターンの代用となります。したがって、帳票 中のすべての罫線・枠が条件を満たす必要はありませんが、条件を満たすものが多い方が安定します。 帳票を設計する場合、帳票周囲や読取り領域を囲むように独立したプレ印刷あるいは罫線・枠を配置して ください。

C.1.3 読取り領域について

以下に、読取り領域について説明します。

(1) 文字枠

文字枠の設計について説明しています。 文字枠には、以下の種類があります。マーク記入欄については、"(6)マーク読取り部分"で説明します。

文字枠	の種類	適用文字種
	一文字枠	数字、英字、カナ、記号
手書きANKS文字枠	はしご枠	数字、英字、カナ、記号
	フリーピッチ文字枠	数字、英字
	一文字枠	漢字
手書き日本語文字枠	はしご枠	漢字
	フリーピッチ枠	漢字(住所・氏名のみ)
活字ANKS文字枠		数字、英字、記号
活字日本語文字枠		漢字、数字、英字、カナ、記号

= 注意事項 =

- 文字枠を構成する線分は、できるだけ実線を使ってください。やむを得ず破線などを使用する場合は、スキャナーでイメージを読み取ったとき、線分間の空白が潰れて実線状となるように線と線の間隔を詰めるか、各線分の長さが2mm以上にしてください。点線や鎖線のようなごく短かい線分は使用しないでください。プレプリント消去の際に消し残りが発生し、リジェクトや誤読の原因となります。
- 文字枠を構成する線分の近くに別の線分を平行に印刷する場合、線分どおしの間隔を1.0mm 以上離してください。文字枠の線分の近くに別の線分があると、プレプリント消去の際にリジェクトや誤読の原因となります。

(2) 手書き ANKS 文字枠

手書き ANKS を記入する文字枠の形式について記述します。

一文字枠

ー文字枠は、図のように一文字ごとに記入枠が独立した形式です。枠間に余白が必要なためスペース 効率が悪く、同じスペースを使うのであれば、後述のはしご枠を使って、その分一文字ごとの大きさを 確保することを推奨します。



 項目
 設定可能範囲

 文字枠
 高さ(図中a)
 5~20mm(200,240dpi)、5~10mm(300,400dpi)

 幅 (図中b)
 4~20mm(200,240dpi)、4~10mm(300,400dpi)

 文字枠間余白
 (図中c)
 1.0~2.35mm

• はしご枠

はしご枠は、図のように水平方向に文字枠が連結した形式です。枠間に余白がないので多くの桁数を 確保することができます。一般に手書き ANKS・日本語には、はしご枠を推奨します。



項目

設定可能範囲

文字枠	高さ	(図中 a)	5 ~ 20mm ((200,240dpi)、	5 ~ 10mm ((300,400dpi))
	幅	(図中 b)	4 ~ 20mm ((200,240dpi)、	4~10mm ((300,400dpi))

フリーピッチ枠

フリーピッチ枠は、図のように一文字ごとの記入枠が印刷されていない形式です。狭いスペースに桁 数が多く確保できる反面、文字同士の接触や記入領域の重なり合いが発生するため、認識精度の面では 不利です。



項目			設定可能範囲		
立今地	高さ	<u>(</u> 図中a)	5~20mm (200,240dpi)、	5~10mm (300,400dpi)	
又子梓	幅	(図中 b)	4~20mm (200,240dpi)、	4~10mm (300,400dpi)	
文字枠間余白		(図中 c)	0.5mm以上		

フリーピッチ枠の変形としては、記入目安を印刷した形式や、下線のみで構成する形式、罫線のない ものなどがあります。フリーピッチ枠は、手書き数字・英字の記入に使用することができます。なお、 記入目安(桁区切りを示す短い垂線)を印刷する場合は、記入目安の高さを2.5mm(200dpiの場合。 240/300dpiなら2mm、400dpiなら1.5mm)以上にしてください。短かい記入目安を使用した場合、 プレプリント消去の際に消し残りが発生し、リジェクトや誤読の原因となります。



(3) 手書き日本語文字枠

手書き日本語文字枠としても、手書き ANKS 同様に一文字枠、はしご枠およびフリーピッチ枠が使用できます。

一文字枠

ー文字枠は、図のように一文字ごとに記入枠が独立した形式です。枠間に余白が必要なためスペース 効率が悪く、同じスペースを使うのであれば、後述のはしご枠を使って、その分一文字ごとの大きさを 確保することを推奨します。



 項目
 設定可能範囲

 文字枠
 高さ(図中a)
 7~20mm(200,240dpi)、7~10mm(300dpi)、6~10mm(400dpi)

 幅 (図中b)
 7~20mm(200,240dpi)、7~10mm(300dpi)、6~10mm(400dpi)

 文字枠間余白
 (図中c)
 1.0~2.35mm

はしご枠

はしご枠は、図のように水平方向に文字枠が連結した形式です。枠間に余白がないので多くの桁数を 確保することができます。一般に手書き ANKS・日本語には、はしご枠を推奨します。



	項目	設定可能範囲
文字批	高さ(図中a)	7~20mm (200,240dpi), 7~10mm (300dpi), 6~10mm (400dpi)
又子作	幅 (図中b)	7~20mm (200,240dpi), 7~10mm (300dpi), 6~10mm (400dpi)

フリーピッチ枠

手書き日本語のフリーピッチ枠は、住所・氏名の記入に限って使用することができます。手書き日本 語のフリーピッチ枠は手書き ANKS のフリーピッチ枠と異なり、行区切りのない複数行を1つの読取 り領域として定義できますが、クリアエリアが必要となります。



項目		設定可能範囲
	行高さ(図中A)	7~20mm (200,240dpi), 7~10mm (300dpi), 6~10mm (400dpi)
文字枠	高さ (図中a)	A×行数(最大5行)
	幅 (図中b)	7~20mm (200,240dpi), 7~10mm (300dpi), 6~10mm (400dpi)
クリマエリマ	左右 (図中e)	2.54mm以上
クリアエリア	上下 (図中f)	2.4mm以上
行間余白	(図中 g)	0.5mm以上

(4) 活字 ANKS 印字枠

活字 ANKS については、文字枠は絶対に必要なものではありませんが、書式定義を作成するときの位置 目安、印字位置の確認用に印刷しておきます。なお、OCR-B フォントの印字は、JIS X9001 サイズ I(印字 間隔が 2.54mm)に従ってください。



項目			設定可能範囲
· · · · · · ·	高さ	(図中a)	印字高さ + 2mm以上
乂子忰	幅	(図中 b)	d ×桁数
文字枠間余白		(図中 c)	0.2mm以上
印字間隔		(図中 d)	2.54mm以上
クリマエリマ	左右	(図中 e)	5.08mm以上
シリアエリア	上下	(図中 f)	2.4mm以上
フィールド間隔		(図中 G)	5.08mm以上

(5) 活字日本語印字枠

活字日本語については、文字枠は絶対に必要なものではありませんが、書式定義を作成するときの位置目 安、印字位置の確認用に印刷しておきます。



項	E		設定可能範囲
文字枠	行高さ(図中A)	3.53mm 以上	
	高さ (図中a)	A×桁数	
クリアエリア	左右 (図中e)	2.54mm 以上	
	上下 (図中f)	2.4mm以上	
行間余白	(図中 g)	0.5mm以上	

注)

- 空白は、検出しません。
- 改行位置に空白を出力します。

(6) マーク読取り部分

マークを記入する文字枠などの形式について記述します。

枠内記入タイプ

マークを記入する枠を印刷し、その内側にチェックマークや丸、塗りつぶしなどでマークする形式 です。

枠の大きさが小さいと、枠自体がうまく検出できなかったり、記入できる面積が小さくなるため、 マークの有無の判別が困難になります。 また、複数のマーク枠を並べる場合、ぴったりくっつけると記入が隣まではみ出したり、隣の枠の マークを誤って読み取ったりして、誤認識の原因になります。枠は1桁ずつ離して印刷してください。



能範囲

項目	1			設定可
立今地	高さ	(図中 a)	4mm以上	
又子作	幅	(図中 b)	4mm以上	
文字枠間余白		(図中 c)	2mm以上	
行間余白		(図中 g)	2mm以上	

以下に、良い例と悪い例を示します。



上書きマークタイプ

選択肢の文字を印刷し、その上に丸を付ける形式です。

記入する範囲が示されていないために、読取り領域を大きくはみ出したり、文字に重なって判別不可 能な可能性があり、枠内記入タイプより認識精度が低くなります。そのため、認識精度が重要視される 場合や、レイアウト上余裕がある場合は、枠内記入タイプを利用してください。特に、マークする選択 肢が複数ある場合、それぞれの間隔が小さいと記入したマークが隣まではみ出したり、隣の選択肢の マークを誤って読み取ったりして、誤認識の原因になります。左右に2桁分、上下に1桁分の空白を空 けて印刷してください。



項目			設定可能範囲
相定する文字林	高さ(図中a')		立字に対して1立字公/こいの令次が必要
ぶたりる文子作	幅	(図中 b')	文子に対して1文子がくらいの末梢が必要
文字枠間余白		(図中 c)	2mm以上
行間余白		(図中 g)	2mm以上
選択肢の	200	,240dpi	10ポイント以上
ノレロ刷文子のリイス	300	,400dpi	7ポイント以上

以下に、良い例と悪い例を示します。



C.1.4 位置決め用マークの仕様

帳票を新規設計する場合、帳票の4隅に位置決め用のマークを印刷しておくと、読取り精度を向上できます。

[位置決め用マークの種類]

3 種類のマークが使用できます。各図形の中心から ± 10mm 以内は空白であることが必要です。他の印刷 内容、または帳票の端が 10mm 以内にある場合、マークが検出できないことがあります。 以下に、3 種類のマークを示します。 ドーナツ型



[位置決め用マークの印刷箇所]

位置決め用マークの印刷は、帳票の4隅に印刷してください。

また、入力されたときの帳票の向きが分かるため、左端の2個と右端の2個の形状を変えることを推奨します。



マークを印刷する場合は、以下の点に注意してください。

- マークの周囲 10mm 以内に、マーク以外の印刷内容が存在しないこと
 マークの周囲 10mm 以内に、マーク以外の印刷内容が存在すると、マークが検出できないことがあります。詳細は、前述の[位置決め用マークの種類]を参照してください。
- マークを帳票の端にあまり近づけて印刷しないこと
 マークの周囲 10mm 以内に帳票の端があると、マークが検出できない場合があります。
 以下に、悪い例を示します。



C.2 ドロップアウトカラー帳票の設計

ここでは、ドロップアウトカラーで印刷する帳票の設計について説明します。

C.2.1 ドロップアウトカラー帳票の認識

ドロップアウトカラー帳票認識を行う場合は、まず帳票の左端、上端の位置(または帳票上に印刷された 基準マークの位置)の座標と傾きを検出し、書式定義の読取り位置座標を、イメージを原点とする座標に変 換して認識処理を行っています。

したがって、DynaEye でドロップアウトカラー帳票認識を行うには、以下の条件のスキャナーからイ メージを入力する必要があります。

- ドロップアウトカラーを読み飛ばすこと
- 画像の伸縮や帳票の蛇行が発生しないこと
- 帳票の背景が黒画素として読み取られること

この条件を満たすスキャナーとして、DynaEye は以下のスキャナーによるドロップアウトカラー帳票読 取りをサポートしています。

- 富士通 F6316A イメージリーダ
- 光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナー

これらのスキャナーは、帳票の背景を黒画素として読み取ることができ、かつ光源色の選択によって各種のドロップアウトカラーに対応できるため、特にドロップアウトカラー帳票の読取りに適しています。 なお、これらのスキャナーを使用する場合でも、印刷精度の高くない帳票(帳票によって 0.2mm 以上の ずれが発生するような帳票)を使用する場合は、帳票上に基準マークの印刷が必要になります。

= 注意事項 =

- fiシリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズはB4サイズが上限となります。
- fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは A4 サイズが上限となります。
- fiシリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用して A4
 サイズの帳票を読み取る場合、帳票の縦方向(長辺方向)が搬送方向になるようにセットしてください。
- fi-5750C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、
 ADF 使用時のみとなります。フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。
- fi-4750C イメージスキャナーおよび fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー 帳票を読み取ることができるのは、ADF 表面のみとなります。ADF 裏面、フラットベットでは、ド ロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

C.2.2 レイアウト設計

ドロップアウトカラー帳票のレイアウト設計について説明します。

[読取り可能領域]

読取り可能領域内にだけ文字枠、およびイメージ枠を設定できます。

読取り可能領域は、使用するスキャナーに依存しますが、少なくとも帳票 4 辺から 5.08mm 以上内側に だけ読取り領域を設定することができます。

以下に、読取り可能領域を示します。



付図 C.2 読取り可能領域(ポートレート)



付図 C.3 読取り可能領域(ランドスケープ)

[黒色禁止領域について]

帳票周囲 2.85mm の黒色禁止領域は、帳票端検出に使用するのでドロップアウトカラー以外の印刷およ び記入をしてはいけません。該当位置の裏面についても、ドロップアウトカラー以外の印刷および記入をし てはいけません。この他にも、使用するスキャナーによってドロップアウトカラー以外の印刷および記入が 禁止されている場合がありますので、各スキャナーの取扱説明書などをお読みください。 以下に、黒色禁止領域を示します。



[クリアエリア]

各辺が基準辺(帳票の左端辺)に平行、または垂直で文字枠などを完全に包含する長方形の領域をクリア エリアといいます。このクリアエリアを文字枠などの周囲に設けることによって、ドロップアウトカラー以 外の印刷・記入を禁止します。

以下に、クリアエリアを示します。



付図 C.5 クリアエリア

C.2.3 読取り領域

[読取り領域の設定]

読取り領域は、「読取り可能領域」に設定します。読取り領域は、必ずクリアエリアで囲まれていなけれ ばなりません。一帳票内に、最大 960 個の読取り領域が設定できます。

[読取り領域のクリアエリア]

読取り領域のクリアエリアは、他の読取り領域のクリアエリアと重複しても構いませんが、他の読取り領域と重なってはいけません。ただし、表形式文字枠の場合はこの限りではありません。また、読取り可能領域の境界付近の読取り領域のクリアエリアは、読取り可能領域をはみ出しても構いません。 クリアエリア内には、読取り対象となる記入文字・印字、およびドロップアウトカラーだけが許されます。

「文字枠間隔]

文字枠のクリアエリア同士が上下・左右のどちらかでオーバラップ(重なり合う)する場合、関係する文 字枠の文字枠間隔は、規定以上の間隔を必要とします。 以下に、クリアエリアのオーバラップを示します。



付図 C.6 クリアエリアのオーバラップ

以下に、文字枠間隔の規定を示します。



C.2.4 文字枠について

文字枠とは、ドロップアウトカラーの矩形で囲まれた白抜きの部分です。文字枠は、帳票上の文字を記入 すべき位置や印字領域を示すために利用されます。

文字枠内に、案内点、ガイドラインなどのドロップアウトカラー印刷を行うと、水性ボールペンのインク をはじくため、水性ボールペンを使用する場合には文字枠内にドロップアウトカラー印刷をしないでくだ さい。

以下に、文字枠の種類を示します。

	文字枠の	適用文字種	
	標準文字枠	一文字枠	数字、英字、カナ、記号、漢字
千聿キ立字执		はしご枠	数字、英字、カナ、記号、漢字
チョさ又子枠 拡張文字枠	表形式文字枠	数字、英字、カナ、記号、 漢字(住所と氏名だけ)	
	拡張文字枠	フリーピッチ文字枠	数字、英字、 漢字(住所と氏名だけ)
		表形式フリーピッチ文字枠	数字、英字、 漢字(住所と氏名だけ)
活字文字枠		活字ANKS文字枠	数字、英字、記号
		活字日本語文字枠	日本語

[手書き標準文字枠]

標準文字枠としては、一文字枠およびはしご枠があります。

• 一文字枠

以下に、一文字枠の寸法を示します。



付図 C.7 一文字枠の寸法

項目		設定可能範囲
立字丸	高さ(図中a)	ANKS : 5~20mm(200,240dpi)、5~10mm(300,400dpi) 日本語:7~20mm(200,240dpi)、7~10mm(300,400dpi)、6~10mm(400dpi)
又于1年	幅 (図中b)	4~20mm(200,240dpi), 4~10mm(300,400dpi)
文字枠間余白	(図中 c)	0.45 ~ 2.35mm
文字枠間隔	(図中 d)	4.45 ~ 22.35mm(200,240dpi)、 4.45 ~ 12.35mm(300,400dpi)
クリマエリマ	左右(図中e)	2.54mm以上
))) <u></u>	上下(図中f)	2.4mm以上
行間余白	(図中 g)	2.4mm以上
フィールド間	鬲 (図中G)	2.54mm以上

はしご枠

はしご枠は、文字間の余白がないために、一文字枠に比べて一行内に文字枠の数を多く設けることが できます。手書き英数カナ記号日本語の記入に使用することができます。文字の記入に当たっては、隣 接する文字枠に侵入しないように注意する必要があります。

以下に、はしご枠の寸法を示します。



付図 C.8 はしご枠の寸法

項目		設定可能範囲
文字枠	高さ(図中a)	ANKS :5~20mm(200,240dpi)、5~10mm(300,400dpi) 日本語:7~20mm(200,240dpi)、7~10mm(300,400dpi)、6~10mm(400dpi)
	幅 (図中b)	4~20mm(200,240dpi), 4~10mm(300,400dpi)
クリアエリア	左右(図中e)	2.54mm以上
	上下(図中f)	2.4mm以上
行間余白	(図中 g)	2.4mm以上
フィールド間隔 (図中G)		2.54mm以上

[手書き拡張文字枠]

手書き拡張文字枠として、表形式文字枠、フリーピッチ文字枠、表形式フリーピッチ文字枠があります。

表形式文字枠
 行間余白のない表形式の文字枠を表形式文字枠といいます。
 以下に、表形式文字枠の寸法を示します。



付図 C.9 表形式文字枠の寸法

項目		設定可能範囲		
立字物	高さ(図中a)	ANKS :5~20mm(200,240dpi)、5~10mm(300,400dpi) 日本語:7~20mm(200,240dpi)、7~10mm(300,400dpi)、6~10mm(400dpi)		
又子样	幅 (図中b)	4~20mm(200,240dpi), 4~10mm(300,400dpi)		
文字枠間余白	(図中c)	0.2mm以上		
文字枠間隔	(図中 d)	5.2~20.2mm(200,240dpi), 5.2~10.2mm(300,400dpi)		
クリアエリア	左右(図中e)	2.54mm以上		
	上下(図中f)	2.4mm以上		
行間余白	(図中 g)	0.2mm以上		
フィールド間隔 (図中G)		2.54mm以上(ただし、表形式枠同士では0.635mm以上)		

• フリーピッチ文字枠

フィールドとしての文字枠だけで、一文字ごとの文字枠のないものをフリーピッチ文字枠といいま す。フリーピッチ文字枠に記入する文字は、数字・英字・漢字(住所、氏名のみ)に限定します。また、 文字間の空白は検出できません。

以下に、フリーピッチ文字枠の寸法を示します。





項目		設定可能範囲
文字枠	高さ(図中a)	ANKS :5~20mm(200,240dpi)、5~10mm(300,400dpi) 日本語:7~20mm(200,240dpi)、7~10mm(300,400dpi)、6~10mm(400dpi)
	幅 (図中b)	5~20mm×桁数(200,240dpi)、5~10mm×桁数(300,400dpi)
文字枠間余白	(図中 c)	0.5mm以上
文字枠間隔	(図中 d)	5.5~20.5mm(200,240dpi)、5.5~10.5mm(300,400dpi)
クリアエリア	左右(図中e)	2.54mm以上
	上下(図中f)	2.4mm以上
行間余白	(図中 g)	2.4mm以上
フィールド間隔 (図中G)		2.54mm以上

• 表形式フリーピッチ文字枠

行間余白のない表形式のフリーピッチ文字枠を、表形式フリーピッチ文字枠といいます。表形式フ リーピッチ文字枠に記入する文字は、数字・英字・漢字(住所、氏名のみ)に限定します。また、文字 間の空白は検出できません。

以下に、表形式フリーピッチ文字枠の寸法を示します。



付図 C.11 表形式フリーピッチ文字枠の寸法

項目		設定可能範囲
文字枠	高さ(図中a)	ANKS :5~20mm(200,240dpi)、5~10mm(300,400dpi) 日本語:7~20mm(200,240dpi)、7~10mm(300,400dpi)、6~10mm(400dpi)
	幅 (図中b)	5~20mm×桁数(200,240dpi)、5~10mm×桁数(300,400dpi)
文字枠間余白	(図中 c)	0.5mm以上
文字枠間隔	(図中 d)	5.5 ~ 20.5mm(200,240dpi)、 5.5 ~ 10.5mm(300,400dpi)
クリアエリア	左右(図中e)	2.54mm以上
	上下(図中f)	2.4mm以上
行間余白	(図中 g)	0.2mm以上
フィールド間隔 (図中G)		0.635mm以上

[活字 ANKS 文字枠]

以下に、活字 ANKS 文字枠の寸法を示します。



付図 C.12 活字 ANKS 文字枠の寸法

設定可能範囲

項		
立字机	高さ(図中a)	3.7mm以上
又于作	幅 (図中b)	2.54mm ×桁数
文字枠間余白	(図中 c)	0.54mm
文字枠間隔	(図中 d)	2.54mm
カリマエリマ	左右(図中e)	5.08mm以上
シリアエリア	上下(図中f)	2.4mm以上
行間余白	(図中 g)	2.4mm以上
フィールド間	鬲 (図中G)	5.08mm以上

[帳票設計のヒント]

MS明朝・MSゴシックフォントの場合で印字された文字と文字の間の距離(字間)が非常に近いとき (文字と文字との間隔が狭いとき)は、正しい認識結果が得られないことがあります。

文字と文字との間隔は、1mm(推奨)以上離れていることが運用上望ましいです。

ー部のソフトウェアでは文字と文字との間隔の指定が可能な場合があります。この場合、たとえば「標準」というような指定を行ったとしても、実際の文字間隔は1mmより狭くなる場合もあります。文字の抽出がうまく行えず正しい認識結果が得られない可能性がありますので、印刷したときの文字間隔が1mm以上になるような設定を行ってください。

[活字日本語文字枠]





付図 C.13 活字日本語文字枠の寸法

項目

設正可能軛囲

立字机	高さ	(図中 a)	3.53mm以上	
又于作	幅	(図中 b)	3.53mm (注)×桁数	
文字と文字枠間 余白 (上下)]	(図中 c)	0.5mm以上	
文字と文字枠間 余白 (左右)	文字と文字枠間 (図中d) 余白(左右)		0.5mm以上	
クリマエリマ	左右	(図中 e)	2.54mm以上	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	上下	( <b>図中</b> f)	2.4mm以上	
行間余白		( <b>図中</b> g)	0.5mm以上	
フィールド間隔		( <b>図中</b> G)	2.54mm以上	

(注)この数値は 10 ポイントの場合の文字枠 1 文字分の縦 × 横サイズになります。

印字する活字日本語の文字フォント、ポイント、字種、文字ピッチによってこの値は変わります。

[ 帳票設計のヒント ]

活字日本語の帳票設計では実際に、印刷で使用するワードプロセッサなどのツールで想定した文字数が、 設計した文字枠内に印字可能かどうかを事前に確認する必要があります。

[マーク読取り枠]

以下に、マーク読取り枠の寸法を示します。





項目

設定可能範囲

<b>さつ</b> ね	高さ(図中a)	4mm以上
又子作	幅 (図中b)	4mm以上
文字枠間余白	( <b>図中</b> c)	2mm以上
文字枠間隔	( <b>図中</b> d)	2mm以上
クリアエリア	( <b>図中</b> e,f)	2mm以上
行間余白	( <b>図中</b> g)	2mm以上
フィールド間隔	(図中G)	2mm以上

### C.2.5 イメージ領域について

[イメージフィールド]

イメージフィールドは、読取り可能範囲内に矩形の領域として定義します。イメージフィールドは、文字フィールドと合わせて一帳票内に最大 960 個まで定義できます。

[イメージフィールド枠の設計]

ドロップアウトカラーで印刷する場合は、イメージフィールド枠をイメージフィールドの領域と同一とします。黒色で印刷する場合にこの枠をイメージデータとして読み込みたくない場合は、イメージフィールドの領域より1~2mm 程度の余裕を設定してください。

#### [イメージフィールドのクリアエリア]

以下に、イメージフィールドのクリアエリアの寸法と位置関係を示します。



付図 C.15 イメージフィールドのクリアエリアと位置関係

### C.2.6 印刷について

[ドロップアウトカラー]

帳票表面、および帳票内の黒色禁止領域、クリアエリア内に読取り文字以外の印刷を行う場合は、ドロッ プアウトカラーを使用します。ドロップアウトカラーの規格は、使用するのスキャナーに依存しますので、 各スキャナーの取扱説明書などを参照してください。

[印刷精度]

各印刷部分と印刷基準(トンボ)との位置関係は、帳票の設計値に対して±0.2mm 以内とします。この 精度は、印刷完了時の値で、裁断精度以外のすべての要素を含みます。 以下に、印刷精度を示します。



付図 C.16 印刷精度

# C.3 基準マーク付きの帳票設計

[読取り可能領域]

基準マークを用いたときの読取り領域は、3つの基準マークを囲む外接長方形の内部で、基準マークのク リアエリアを除いた領域です。

[基準マークのクリアエリア]

基準マークの周囲には、クリアエリアを設ける必要があります。

帳票リジェクトの原因となりますので、クリアエリア内にドロップアウトカラー以外の印刷や記入を行わ ないでください。

以下に、基準マークのクリアエリアを示します。



付図 C.17 基準マークのクリアエリア

#### [ ずれマージン ]

以下の条件の場合、基準マークのクリアエリア分の空白に加えて、ずれマージンと呼ぶ領域を帳票周囲に 設ける必要があります。

- 複写機などのずれの大きい印刷機で印刷する場合
- 印刷精度の比較的低いオフセット印刷などを利用して印刷する場合
- プリンタなどで印刷時に設計値からの位置ずれが発生する場合
- スキャナーの用紙搬送性能が低く、用紙傾きや画像の伸縮が発生する場合

ずれマージンは、個々のプリンタ、スキャナーによって異なるため、使用しようとする印刷装置・スキャ ナーであらかじめどの程度のずれが発生するかを確認し、そのずれ以上の大きさを確保しなければなりませ ん。一般に、複写機では5~10mm 程度のずれが発生します。

[基準マークの印刷条件]

基準マークは各辺が帳票の四辺に平行な黒塗りの長方形であり、帳票に印刷する3つの基準マークの寸法 は同一でなければなりません。



以下に、基準マークを示します。

基準マークの印刷は、以下の印刷規格を満たしている必要があります。

項目		設定条件	備考
形状		長方形	-
フークのナキキ	幅	4.88mm ~ 10.36mm	7.0mmを推奨
マークの人きさ	高さ	0.86mm ~ 10.78mm	3.2mmを推奨
クリフェリフ	上下	5.08mm以上	-
))) <u> </u>	左右	5.08mm以上	-
配置		左基準マークの上端と右基準マーク の上端を結ぶ直線が帳票上辺・下辺 と平行であり、かつ左基準マークの 左端と下基準マークの左端を結ぶ直 線が帳票左辺・右辺と平行であるこ と。	-
印刷形態		塗りつぶし(網かけは不可)	-
印刷濃度		PCS 0.7 <b>以上(黒色無光沢性)</b>	-

[基準マークの印刷可能領域]

基準マークは、帳票端から帳票幅・帳票高さの1/4以内の領域に印刷しなければなりません。この範囲を 外れて印刷された基準マークは、正しく検出されない場合があります。

基準マークには、周囲にクリアエリア分(5.08mm)の空白と、必要に応じてずれマージン分の空白を設 定しなければならないため、帳票周囲から若干空白を空ける必要があります。

以下に、基準マークの印刷可能領域を示します。



付図 C.19 基準マークの印刷可能領域

= 注意事項 =

基準マークの検出誤りを防ぐため、基準マークと類似した形状・大きさの図形を印刷しないでください。

以下に、類似図形の条件を示します。

- 長方形の図形で、書式定義で指示した基準マーク寸法から(幅±1.5mm以内で、かつ高さ± 1.5mm以内)の範囲にあるもの、およびこれを90度回転させたもの、および内部が黒く塗りつぶ されていないもの
- 黒色禁止領域に基準マークを印刷しないでください。
   なお、黒色禁止領域については、"C.2.2 レイアウト設計"の[黒色禁止領域について]を参照してください。
- ・ 帳票の印刷、または複写のときに1度以上傾いた場合、または左右・上下マーク間距離が書式定義と 5%以上変動している場合、読取り結果は保証できません。

## C.4 異種帳票処理のための帳票設計

異種帳票処理には、以下の方式があります。

- 帳票 ID 識別方式
- 帳票レイアウト識別方式

ここでは、それぞれの帳票設計について説明します。
### C.4.1 帳票 ID 識別方式の帳票設計

以下に、帳票 ID 識別方式で異種帳票処理を行う場合の帳票設計について説明します。

#### [基準マークの必要性]

DynaEye は、以下の仕組みで帳票 ID 識別方式による異種帳票処理を実現しています。

1) 帳票上の固定位置に印刷された帳票識別文字(帳票 ID)を最初に文字認識します。

2) その結果によって、当該帳票に適合する書式定義を特定します。

3) その書式定義を使って帳票認識を行います。

したがって、帳票 ID 部分を認識する段階では帳票種類が特定できないため、帳票照合機能を利用することができません。

このため、帳票 ID 部分の認識では、以下のいずれかの方法をとる必要があります。

- 帳票の用紙端からの距離で文字位置を推定する方法(帳票エッジ方法)
- 基準マークを原点にして文字位置を推定する方法(基準マーク方法)

帳票エッジ方法で文字位置を推定するためには、以下のような特性を持ったスキャナーが必要です。

- 画像の伸縮や帳票の蛇行が発生しない
- 帳票の背景が黒画素として読み取られる

DynaEye では、このようなスキャナーとして、富士通 F6316A イメージリーダ、および光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナーをサポートしています。

上記以外のスキャナーでは、異種帳票処理を行うために帳票上に基準マークを印刷する必要があります。 上記スキャナーを使用する場合であっても、帳票の印刷精度が低い場合は、基準マークを使用する必要があ ります。

基準マークの設計規約については、"C.3 基準マーク付きの帳票設計"を参照してください。 また、混在して読み取るすべての帳票種類において、以下の項目は同一でなければなりません。

- 書式定義の雛型の解像度(画素密度)
- 帳票 ID 認識方式(帳票エッジ方法か、基準マーク方法か)
- 帳票の幅・高さ(ドロップアウトカラー帳票で基準マークを使わない場合)
- 基準マークの左右間隔、上下間隔、基準マークの幅・高さ(基準マークを使う場合)
- 帳票 ID フィールドを構成する読取り領域数
- 帳票 ID フィールドを構成する、各読取り領域の位置・大きさ・桁数・フリー記入の有無・文字種 (字種限定)

[ 帳票 ID フィールドの設計 ]

以下に、異種帳票処理が可能な帳票群の条件を示します。

- 同時に処理する全帳票の帳票 ID の位置や大きさが同じで、帳票 ID 部分の書式定義は同一である こと。
- 帳票 ID およびその周囲のクリアエリアには、文字枠を含め、帳票 ID 文字以外の印刷(ドロップアウトカラーは除く)・記入がないこと。
- 帳票 ID 文字は、最大 12 桁の手書き ANKS、または活字 ANKS のどちらか(複数箇所への分割も可能)であること。

また、帳票 ID は基準マークの近くに配置した方が、位置決め精度が高くなります。

なお、クリアエリアの詳細は、"C.2.2 レイアウト設計"の[クリアエリア]を参照してください。

#### [非ドロップアウトカラー帳票での帳票 ID フィールドの設計]

帳票 ID はプレ印刷とします。帳票 ID フィールドの位置検出のために基準マークを印刷する必要があります。基準マークの設計については、"C.3 基準マーク付きの帳票設計"を参照してください。

非ドロップアウトカラー帳票では、帳票 ID フィールドに制限があります。特に、クリアエリア内には、 帳票 ID 文字以外の印刷や記入を行ってはいけないことに注意してください。

以下に、非ドロップアウトカラー帳票における帳票 ID フィールドの制限を示します。

付表 C.5 非ドロップアウトカラー帳票における帳票 ID フィールドの制限



(注)字種としては数字のみの使用を推奨します。

#### [ドロップアウトカラー帳票での帳票 ID フィールドの設計]

帳票 ID はプレ印刷とします。特に印刷精度の低い場合を除き、基準マークを印刷する必要はありません。 ドロップアウトカラー帳票では、帳票 ID フィールドも他の一般フィールドと同じ設計規約によって設計 します(一部の制限を除きます)。詳細は、"C.2ドロップアウトカラー帳票の設計"を参照してください。 以下に、ドロップアウトカラー帳票における帳票 ID フィールドの制限を示します。

項目	帳票IDフィールドでの制限
文字枠	ドロップアウトカラー、または枠の印刷なし
帳票IDとして設定できる フィールド、および字形	手書きANKS:JIS標準手書き字形(JIS X9006) 活字ANKS :OCR-Bフォント(JIS X9001)印字
桁数	最大12桁
印刷位置	混在読取りするすべての帳票種類で同一の位置であること (基準マークを利用する場合は、基準マークとの相対位置)

C.4.2 帳票レイアウト識別方式の帳票設計

以下に、帳票レイアウト識別方式で異種帳票処理を行う場合の帳票設計について説明します。

条件

帳票サイズ	A3版~A7版
帳票に必要な印刷要素	2㎝以上の縦線または横線が5本以上(注2) 線は、実線のみ
帳票に記入できる線	太さ1mm以下の実線 1mmより太い実線や、実線以外の線(点線、破線、波線、 二重線など)は、線分として認識されない
帳票に印刷できないもの	・写真(カラー写真、網点写真) ・カラー印刷 ・網かけ(帳票面積の20%以上のもの)
帳票を識別するために 必要な差異 ( 注1 )	帳票中の線分の2割以上のものが、他の帳票と異なる位置 や長さであること(注2)
その他の注意	線分が1本でも異なる、または活字の印刷内容が異なる場 合は、帳票レイアウト識別されないことがある

(注1)入力時の条件(濃度、傾き、汚れなど)によって識別できない場合があります。 確実に識別させたい場合は、帳票 ID 方式を使用してください。

(注2)以下の線分は、線分として認識されません。そのため、印刷要素や帳票を識別するための差異 には数えられません。

- ・太さ 1mm より太い線分
- ・実線以外の線(点線、破線、波線、二重線など)

### C.5 手書き日本語フィールドの帳票設計

氏名・住所については、知識処理が効果的に機能するように帳票を設計することが認識率向上につながり ます。

以下に、一般的な例を示しますので、帳票設計を行うときに、参考にしてください。

なお、以下の帳票設計例は、フィールドの区切り方を示すものであり、配置は記入しやすいように自由に 行って構いません。

また、住所でマーク欄のある帳票を使用する場合の書式定義上の注意については、フリーピッチ文字枠の 場合、C.5.2 フリーピッチ文字枠の帳票設計の例 "住所の場合"の例1 を参照してください。

### C.5.1 固定ピッチ文字枠の帳票設計の例

氏名の場合

例1.

氏名	
姓(カナ1)	名(カナ2)
姓(漢字1)	名(漢字2)

例2.

氏名						
姓名(カナ1)	姓と名の間を	1 マス空け ⁻	てくださ	きし1。		
姓名(漢字1)	姓と名の間を	1 マス空け	てくださ	žιı,	 	

### = 注意事項 =

この場合は、必ず姓と名の間を1マス空けて記入してください。1マス空けないで記入すると、知識処理が正しく機能しません。

### 住所の場合

例1.

住所								
住所(漢字1)								

### = 備考 =

2 行をまとめて 1 つのフィールド に設定できます。フィールドの設定方法は、"第 2 部 9.5 読取り領域と フィールドの設定 (手動設定) を参照してください。

### 例2.

住所									
都道府県(漢字1)									
住所(漢字2)									
		Τ							
· · · · ·	_		 				•		

例3.

住所	
住所(漢字1)	
丁目・番地(漢字2)	
方書き(漢字3)	

例4.

主所													
都道府	県(漢字	≩1)	住所	斦(漢	字 2	2)							
													]
丁目・	番地(漢	美字 3	)										
										]			
方書き	(漢字4	4)											

氏名・住所を組み合わせた場合

例

氏名 姓(カナ1) 名(カナ2) 姓(漢字1) 名(漢字2)
住所
郵便番号
住所(漢字3)
丁目・番地(漢字4)
方書き(漢字5)

C.5.2 フリーピッチ文字枠の帳票設計の例

フリーピッチの文字枠に記入された住所、氏名を読み取るために必要な帳票例、書式定義上の注意点について示します。

氏名の場合

フリーピッチ文字枠に手書き氏名を記入するような帳票を作成する場合、以下のことに注意してください。

- 氏名には、必ずフリガナを付けてください。フリガナが付いていないと認識されません。
- フリガナの欄(フィールド)は、フリーピッチ文字枠にしないでください。

フリー記入する氏名欄は、例1のように「姓」と「名」が分かれている帳票を推奨します。 例1.

姓カナ	名カナ
姓漢字	名漢字

例2.

姓名力ナ	
姓名漢字	

#### 住所の場合

ここでは、フリーピッチ文字枠に手書き住所を記入するような帳票を4パターン示しています。 フリー記入する住所欄は、例1および例2のように行が分かれている帳票を推奨します。 例1.

住所のフリー記入行が1行ごとに分かれている帳票の例を示します(マーク欄あり)。



= 備考 =

この場合は、個々にフィールドを分けて設定します。

フィールドの設定方法は、"9.7 知識処理情報の設定"の"設定例"の例2を参照してください。 例2.

住所のフリー記入行が1行ごとに分かれている帳票の例を示します(マーク欄なし)。



= 備考 =

この場合は、上下にフィールドを分けて設定します。 フィールドの設定方法は、"9.7 知識処理情報の設定"の"設定例"の例3を参照してください。 例3.

行の区切りがない帳票の例を示します(マーク欄あり)。



#### = 備考 =

この帳票の場合は、都道府県マークフィールドを設定し、それを含む日本語フィールドを設定します。詳細は、"9.5.4 フリーピッチ文字枠の手書き日本語フィールドの設定"を参照してください。

例4.

行の区切りがない帳票の例を示します(マーク欄なし)。



### = 備考 =

この帳票の場合は、1つの大きな日本語フィールドを設定します。

#### 帳票設計上の注意

ここでは、フリーピッチ文字枠がある帳票を作成する場合の注意事項について示します。

• 住所欄の中に「郵便番号欄」や「電話番号欄」が含まれている帳票は、各項目の記入位置が明確に区 切られていなければなりません。

以下に、悪い帳票例を示します。左の帳票の場合、「〒」や「tel」の領域が枠で区切られていません。 右の帳票の場合、「氏名」と「住所」が区切られていません。このような帳票は使用できません。 [悪い例]

⊤	氏名
住所	住所
tel	

住所欄の中にあるマークフィールドが、日本語記入欄よりも先にあるものは使用できません。
 [悪い例]

都	道	市	郡	
府	県	X		

- マークフィールドの設定では、それぞれの選択肢を1つのフィールドとしません。まとめて1つの フィールドとしてください。また、記入マーク数は「1」としてください。
  - 例)

都道府県では4個の読取り領域を1つのマークフィールドとします。4つのマークフィールドにしません。

また、1つのマークフィールドに含まれる選択肢の数は、1~5個までです。 都道府県では4個、市郡区は3個  住所知識処理情報で関連フィールド情報を設定する場合、日本語フィールドやマークフィールドを列 挙する順番は、住所の並び順に合わせて設定してください。

例)

知識処理情報の関連フィールドで、都道府県フィールドが丁目・番地フィールドの下にあったり、 市郡区マークフィールドが都道府県マークフィールドの上にあったりしてはなりません。

また、以下の帳票の場合、「住所」「都道府県マーク」「市郡区マーク」のようにマーク欄をまと めて後ろに列挙してください。マーク欄を前に列挙したり、「都道府県マーク」「住所」「市郡区 マーク」のように列挙したりできません。

[良い例]



- 知識処理情報の関連フィールドで設定される日本語フィールドに、フリーピッチ文字枠と固定ピッチ 文字枠が混在すると、読取りがうまく行われません。
- 住所欄に、フリガナ欄および郵便番号欄がなくても構いません。
- 氏名欄には、フリガナが必要です。ただし、フリガナフィールドにフリーピッチ文字枠は使用できません。
- フリーピッチ文字枠の日本語フィールドが重複している領域は、読取りません。



フィールドを大きく設計してください。

小さな文字は、認識率が低下します。漢字を記入する場合の1つの文字の高さが、6mm(400dpi) 7mm(200,240,300dpi)より大きく記入できるようなフィールド設計をしてください。詳細は、"付録 E文字認識対象について"を参照してください。

# C.6 活字日本語フィールドの帳票設計

一般的な例を示します。帳票設計を行うときに参考にしてください。

### C.6.1 活字日本語フィールドの帳票設計の例

例1.



#### = 備考 =

各項目を1フィールドとして設定できます。フィールドの設定方法は、"第2部9.5 読取り領域とフィールドの設定(手動設定) を参照してください。

例 2.



= 備考 =

複数行を1フィールドで設定できます。フィールドの設定方法は、"第2部9.5.5活字日本語フィールドの設定"を参照してください。

# 付録 D 活字 ANKS フィールドの書式定義

ここでは、活字 ANKS フィールドの書式定義について説明します。

### D.1 活字 ANKS フィールドの書式定義の注意事項

フォント種類	対象字種	機能および注意事項
MS明朝/MSゴシック	数字、記号1種(-)	V3.0までの[MS明朝/MSゴシック]相当。 12~14ポイントで印字されたMS明朝また はMSゴシックを読取ります。(注)
OCR-B/ <b>拡張マルチ</b>	数字、記号1種(-)	v3.0までの[OCR-B]相当。 10cpiで印字されたOCR-Bまたは拡張マル チフォントを読取ります。
мѕ明朝	数字、英字、記号8 種(-+*/.,¥=)	12~14ポイントで印字されたMS明朝を読 取ります。数字、英字と8種の記号をサ ボートします。 印字の前後や字間の空白を出力すること ができます。 印字桁ごとに読取り字種を限定するサブ フィールド分割機能をサポートします。 数字、英字の混在読取りは200dpiに限り 可能ですが、数字の0と英字の0は混在で きません。(注)
MSゴシック	数字、英字、記号8 種(-+*/.,¥=)	12~14ポイントで印字されたMSゴシック を読取ります。数字、英字と8種の記号 をサポートします。 印字の前後や字間の空白を出力すること ができます。 印字桁ごとに読取り字種を限定するサブ フィールド分割機能をサポートします。 数字、英字の混在読取りは2004かに限り 可能ですが、数字の0と英字の0は混在で きません。(注)
OCR-B	数字、英字、記号8 種(-+*/.,¥=)	10cpiで印字されたOCR-Bについて数字、 英字と8種の記号をサポートします。 印字の前後や字間の空白を出力すること ができます。 印字桁ごとに読取り字種を限定するサプ フィールド分割機能をサポートします。 数字、英字の混在読取りは200dpiに限り 可能です。

(注) Windows 環境でMS明朝フォント、MSゴシックフォントを印字する場合、プリンタ内蔵のデバイ スフォントは使用しないでください。

## D.2 活字 ANKS フィールドの書式定義の機能

活字 ANKS フィールドの書式定義の機能について説明します。

### ・拡張マルチフォント

富士通 F6316A イメージリーダ、および fi シリーズのイメージスキャナー (fi-4340C/fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C) でも使用できます。

- ・空白の出力
  - [フィールド情報]ダイアログボックスを表示します。

フィールトット書報	×
一般 拡張	
活字ANKS	7~ルド名(E): 空白の出力
桁数(E): 12 ÷	7#2F(T): OCR-B
出力順(Q): 18 🗄	▼ 数字(N) □ 英字(L) □ かかナ(K) □ 記号(S)
□ アリー記入(B)	□ 字種限定(C): 012 ABC 7-(ク がキゲ +-/
□ サフウィールト・分割(P)	×
	OK キャンセル ヘルプ

桁数 空白を含んだ桁数を指定します。

フリー記入 チェックをはずします。

文字種 印字される文字を設定します。 ここでは、「数字」を選択します。

以下のようなフィールドに対して、空白を含んだ認識結果が得られます。

	箱数	ųХ	$\mathbb{Z}_{i}$	故
694	2			20
	. 1			

認識結果

"b694bb2bbb20"となる(ただし、bは空白を示す)。

[フリー記入]のチェックをはずしたときには、フィールドの領域サイズをより正確に指定する必要が あります。例のように12桁のフィールドに対し、13桁分のフィールド領域を指定すると、1桁余計に空 白が出力されることになってしまい、12桁分より狭い領域を指定すると、認識が正確に行われません。 さらに、12桁分の正しいサイズの領域が指定されたとしても、その位置が実際の印字位置から左右 にずれていた場合、ずれた文字数分だけ認識結果もずれてしまいます。上下についても同様です。 このようなズレを防止するために、以下のように書式定義することをお勧めします。

位置ズレをしないための活字 ANKS フィールドの設定方法

1.ドロップアウトカラー帳票の場合

ドロップアウトカラー帳票の場合は、あらかじめ文字を印字した帳票イメージを用意し ておくことをお勧めします。この場合、すべての桁に文字を印字しておいてください。 1.活字 ANKS フィールドを作成します。

2.フィールド情報ダイアログで桁数を設定します(下図の場合は6)。

3.マウスカーソルを各辺に移動させて、枠をドラッグして枠サイズを変更します。各 文字が矩形枠の中心になるようにします。



4.フィールド枠の完成です。

2. 非ドロップアウトカラー帳票の場合

非ドロップアウトカラー帳票の場合は、周辺の罫線の状態から印字位置を特定してください。

1.活字 ANKS フィールドを作成します。



フィールド情報ダイアログで桁数を設定します(印字桁数を指定してください)。
 マウスカーソルを各辺に移動させて、枠をドラッグして枠サイズを変更します。印字部分に矩形枠を合わせてください。



4.フィールド枠の完成です。

商品コード	個数	小計	
			I

・サブフィールド 分割

6桁のフィールドの中で、先頭2桁には英字が印字され、後ろ4桁には数字が印字されると分かっている 場合、6桁を1つのまとまりとして考え、数字、英字で読取りを行うよりも、先頭2桁は英字のみで読取 り、後ろ4桁は数字のみで読取りを行う方が、認識精度が向上します。

EA2803

フィールトが青華服	×
一般 拡張	
活字ANKS	フィールド名(E): サフフィールド分割
桁数(E): 6	7ポント( <u>T</u> ): OCR-B
出力順(Q): 2 📑	✓ 数字(N) ✓ 英字(L) □ かかけ(L) □ 記号(S)
□ フリー記入( <u>R</u> )	■ 字種限定(Q): 012 ABC 7イケ ガキゲ +-/
▼ サフラィールト汾割(巴)	× -
	_

桁数 合計の桁数を指定します。 ここでは「6」を指定します。

フリー記入 チェックをはずします。

サブフィールド分割 チェックします。

文字種 印字される文字を設定します。 ここでは、「数字」、「英字」を選択します。

フィールドとして指定した領域が、以下のような6個の領域に分割して表示されます。

## EA2803

各桁ごとに、[Shift]キーを押しながらダブルクリックします。 [フィールド情報]ダイアログボックスが表示されます。

活字ANKS 読取枠	フィールド名(E): サブフィールド分割
析数(E): 1 📑	7元/小①: OCR-B
出力順(@): 1 📑	🗆 (数字100) 🔽 英字100 🔲 加助ナ160 🔲 記号(S)
□ 7川-記入( <u>R</u> )	□ 字種限定(Q): 012 ABC 7イク がキゲ +-/
☑ サフフィールド分割(2)	×

EA2803

文字種 印字される文字を設定します。最初の桁は、「英字」を選択します。

以上の操作を繰り返すことによって各桁ごとに字種を指定することができます。

・混在読取り

数字と英字の混在読取りは 200dpi のみサポートしています。ただし、200dpi であっても桁ごとに字種が 決まっている場合、サブフィールド分割を使用した方が認識精度を上げることができます。

MS 明朝、MS ゴシックでは、数字の0と英字の0は混在読取りができません。

したがって、あるフィールドに数字または英字を印字する場合でも、数字0か英字Oのどちらかは印字 文字として使用できないことになります。

英字の〇を使用しない場合、書式定義は次のように行ってください。

フィールトット書報	×
一般 拡張	
活字ANKS	フィールト・名(E): 混在読取りで英字Oをはずす
桁数(E): 10	フォント(T): MS明朝
出力順(Q): 4 🗦	☑ 数字(N) □ 英字(L) □ カカカナ(k) □ 記号(S)
🔽 フリー記入( <u>R</u> )	✓ 字種限定(C):     〇12 ABC アイク がキゲ +-/
□ サブフィールド分割(2)	ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
	OK ++>>セル ヘルプ

文字種 印字される文字を設定します。

「英字」をチェックすると、英字Oも含まれてしまいますので、

「英字」のチェックをはずします。

「字種限定」をチェックし、英字〇以外の英字を記入します。

使用される英字が、さらに限定できるなら、「字種限定」のテキストボックス中には、使用 する字種のみを記入してください。

# 付録 E 文字認識対象について

ここでは、文字認識対象について説明します。

## E.1 文字認識対象一覧

付表 E.1 に、文字認識対象一覧を示します。

付表 E.1 文字認識対象一覧

項目		仕様
手書きANKS	数	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノ ハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン 「-(注1)」** *+-=/.:()<>#%@!?,;' ^¥& (一部の記号は特殊な書さ方が必要です。詳細は、 "F.2.1 手書き文字の記入"を参照してください) 固定ピッチ、フリービッチ(英字、数字のみ) 5~20mm(240dpi以下の画像の場合の文字高さ) 5~10mm(300dpi以上の画像の場合の文字高さ)
手書き日本語	字種 ピッチ 文字サイズ	3,804種 "E.2 手書き日本語の字種"を参照してください 固定ピッチ、フリーピッチ(住所、氏名に限定) 7~20mm(200dpi,240dpi)、7~10mm(300dpi)、 6~10mm(400dpi)
活字ANKS	数字	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ -+*/=.,¥ 固定ビッチ OCR-Bフォント 富士通ドットブリンタフォント(数字と八イフンのみ)(注2) MS明朝・MSゴシック(注3)(注4) "JISX 9001"のサイズI (OCR-B、富士通ドットブリンタフォント)(注5) MS明朝・MSゴシック:12~14ポイント(半角のみ)(注5)
活字日本語	字種 ピッチ 字形 文字サイズ	全角:3,313種、半角:155種 "E.3 活字日本語の字種"を参照してください 固定ピッチ、プロポーショナルピッチ 明朝・ゴシック 10~14ポイント
手書きマーク	形式	文字枠内へのマーク記入方式 ブレブリント上への上書き方式 【例】

 (注1) -は、カナ長音ではなく、ハイフン(-)が出力されます。
 (注2) 富士通製Kシリーズ、FM Gシリーズ、FM R/FM Vシリーズ(ただしFMシーケンスでの印字に限る)に接続されるドットプリンタの印字フォントで、ANKSモードの数字とJEFまたは漢字モードの半角数字です。対象字種は数字とハイフンのみです。ただし、ドラフト印字や高速印字された文字は印字品質があいので、文字認識には使用できません。 常う高速印字されて文字は印字品質があいので、文字認識には使用できません。 常う高速印字されて文字がフェッナ。 使用できません。富士通F6316Aイメージリーダおよびfiシリーズのイメージスキャナー (fi-4340C/fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)をサポートしています。

(注3) 印字装置には、レーザービームプリンタを推奨します。インクジェットプリンタは、 インクがにじみやすいので、文字認識する帳票を印字するのに適していません。 (注4) Windows環境でMS明朝フォント、MSゴシックフォントを印字する場合、プリンタ内蔵

のデバイスフォントは使用しないでください。

(注5) 数字と英字の混在読み取りができるのは、OCR-B、MS明朝・MSゴシックとも 200dpiのみです。

ただしMS明朝・MSゴシックでは数字の0(ゼロ)と英字のO(オー)の混在はできま せん。

### E.2 手書き日本語の字種

以下に、DynaEye で読取り可能な手書き日本語の字種を示します。

- JIS 第一水準漢字 2965 字種(全字種)
- 非漢字 217 字種
- その他の漢字 622 字種
- = 備考 =

読取り可能な手書き漢字の字種の合計は、3804字種です。

以下に、読取り可能な手書き漢字の字種一覧を示します。

なお、この表は、読取り対象字種の字形と、その字形を正しく認識したときに、DynaEye が出力するシフト JIS コードを示しています。

以下に表の見方を示します。



この場合、「亜」という字種に対しては、シフト JIS コードの "889f" を出力することを意味しています。

	Ē	亜	娃	ßoj	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	<b>那</b>	握	渥
加日		甘	鯵	梓	E	斡	扱	宛	姐	封	能	絢	綾	鮎	武
88ac	88af	2 8860	88b1	8862	8853	6854	8855	88b6	88b7	8856	8859	66ba	88bb	BBbc	88bd
粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲
88be	B8bf	88c0	88c1	88c2	88c3	88c4	88c5	88c6	88c7	88c8	88c9	88ca	88cb	88cc	88cd
夷	安	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
88ce	88ct	8840	88d1	8862	8883	8864	8865	88d6	880/	8868	8849	BBda	8899	88de	8800
安 BBda	1 <u>1</u> 88df	<b>詞</b>	遅	<u>退</u>	医 8903	H- BBe4	火	现,	月	<b>月</b> )	战		Ē	益	把
Ŧī		++	272	4	הם	ha	S	F	LIFI	71	65	1	141	ば	0000
118		1	制	10	1-1	μM	只		КŲ	71	民人	17	1AL	层	
88ee	88ef	88f0	88f1	88f2	88f3	86f4	88f5	88+6	88f7	88f8	88f9	88fa	88fb	88fc	
	阮	图	隐	韻	叮	石	F	馬	[]]	过	时		鴉	規	田
-H	2	ित्त			松	3	4月		100-40	1.343	111	ខេគ	7		\œ]
加臣	E	向	心心	鸣	厨	「「	煛	死	眈	湘	14	[ <b>王</b> ]	鸣	T	理
894f	8950	8951	8952	B953	895 <b>4</b>	8955	8956	8957	8958	8959	895a	895b	895c	895d	895e
뽌	任	餌	叡	E	娶	影	映	曳	宋	水	氷	洩	暎	盗	穎
895f	8960	8961	8962	8963	8964	8965	8966	8967	8968	8969	896a	896b	896c	896d	896e
頴	<u></u>	御	眿	鋭	夜	疫	益	駅	悦	周	赵	閲	榎	獻	Щ
8901	1.6	89/1 7	8972	8973 472	2014	8975	157	-/ N	8978	8979	8972	897b	8970	89/0	897e
图	吃 8981	电	安	延	8985	111	援	8988	更	<u>火</u>	火泊	四四	30E	狼	称
曲名	[++]	周	吉	6/2	20	山田	<u>F</u>	I.I.	星	6.0	(FT)	面	1/2	[ سعر ]	
ee	90	R	2~	扣	<b></b>	Pm	n	17	功		乙	天	11	10	
8990	8991	8992	8993	8994	8995	8996	8997	8998	8999	899a	899b	899c	899d	899e	. بد را
	押	凹	横	KX	欧	Ł	勍	碶	鳫	馮	更	町	뀌	狄	億
=	899t	89a0	89a1	89a2	69a3	89a4	89a5	89a6	89a/	8988	89 <b>a</b> 9 [جد]	8944	B9ab	89ac	B9ad
[至]	憁	瘜	佣	[牡]		他	卸	影	洏	穏	首	$  \uparrow  $	15	[仅]	19]
89ae	89af	89b0	89b1	8962	8963	8964	8965	8956	B9b7	8958	8969	89ba	89bb	89bc	89bd
伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	睱	果	架	歌	河
	090T	0960 La 1-3	09CI	0962 7	8903 74	D9C4	0900 [++]	9900	0961	-+±	0909	090a	0900 (2-09	-++	
K	±٩	冏	木	椓	固	化	可	加	何	甲	果	敗	課	哩	頁
89ce	8901	8980	8891	8982	8903	89d4	8945	8996	8947	898	8939	89da	8900	8906	8988
迦	迦	睃	臤	11找	峨	找	团	画	臥	牙	蛾	筫	搄	麒	篤
89de	894	89e0	89e1	89e2	89e3	89e4	89e5	89e6	89e7	89e8	89e9	89ea	89eb	89ec	89ed
11	云	解	미	坭	垊	迎	厌	恮	悃	阦	怋	戒	扬	改	
89ee	B9ef	89f0	89f1	89f2	89f3	89f4	89f5	89f6	89f7	89f8	89f9	89fa	89fb	89fc	5.0
	匙	町	械	毋	火	齐	皆	絃	M	璧	開	階	貝	凱	劾
	8a40	Ba41	8a42	8a43	8a44	8a45	8a46	8a47	8a48	8a49	8a4a	8a4b	Ba4c	8a4d	Ba4e
外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	盍	街	該	鍹	骸	浬	醉香	蛙
8a4f	6a50	8a51	8a52	8a53	8a54	8a55	8a56	8a57	8a58	8a59	8a5a	8a5b	Ba5c	Ba5d	8a5e

	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫
٤ ا	a5f کلا	Ba60	8a61	8a62	8a63 (去7)	8a64	Ba65	8a66	8a67	8a68	Ba69	8a6a	8a6b	8a6c	8a6d	8a6e
	兒	月	孙	<b>野</b>	羽	各	南	!	子	世	采	阁	舅	舏	五	樫
8 	Ba6f	8a70	8a71	8a72	8a73	8a74	8a75	8a76	Ba77	8a76	Ba79	Ba7a	8a7b	Ba7c	8a7d	Ba7e
	稒	毦	鄜	潟	割.	唒	石	括	沽	周	消	曷	稻	뽬	日	鰹
Ē	08a6	Ba81	8a82	8a83	8a84	8a85	6a86	8a87	8a88	8a89	8a8a	8a8b	8a8c	BaBd	8a8e	8a8f
Ī	叶	椛	樺	津辺	株	咒	鼁	浦	金	鎌	噛	鴨	栢	矛	宣	
Ē	3a90	8a91	8a92	8893	8a94	8a95	Ba96	8a97	8a98	8a99	Ba9a	8a9b	8a9o	Ba9d	8a9e	
		粥	껜	团	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	噢	堪	女女
ſ	- سیر	8a9t	BaaU	Baal	Baa2	Baa3	Baa4	Baa5	Baab Int	Baa/	Baab	Baay	Baaa	Baab	Baac まわ	Baad
	π	Б	見		[早千]	思	恐	順	ሎ	挼	眍	相	但	稆	沃	飫
ſ	aae	Baat いせ	8ab0	8ab1	8ab2	8ab3	Bab4	8ab5	Bab6 テケ	8ab/	Bab8	8a59	8aba	8abb	Babc	Babd
	7	决	周	准	埌	Ы	Ē	佰	F	E	間	秡	街	翔	肝	腽
- E [	iabe	8abf	8ac0 上土	8ac1 -89-	Bac2	8ac3	8ac4 [म म]	Bac5 [EE]	8ac6 निर्म	Bac/	8ac8 [十五]	8ac9	8aca	8acb	Bacc	8acd LL
	完	<b></b>	課	貝	现	五四	[1]	闲	K.	PIB	閈	眧	韶	ΧL	含	厈
8 	ace	8acf	8ad0	8ad1	Bad2	8ad3	8ad4	8ad5	8ad6	8ad7	8ad8	8ad9	8ada	8adb	8adc	8add
	厳	坈	膯	BR	石	翫	貨	惟	<b>巩</b> 貝	顏	覙	<u>i</u> Ľ	1支	厄	暑	态
8 [	ade 14	8adf	8ae0	Bael	8ae2		Bae4	8ae5	8ae6	8ae7	Bae8	82e9	8aea	Baeb	ଶaec କାଳକା	8aed
	幺	可	娼	台 8af1	山文 Baf2	<b>布</b>	式 Bat4	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	裡	机	<u>所</u>	眈	别	积	果	
Ī		长楼	同	宠小	国	1	514 514	स्ति	R	ŦĂ	82	144	詞	シフ	害	22
L		17X	8641	<u>ホ入</u> 8642	8643	8544	19 X	8546	<u>-</u>	111	<u>ホー</u> 8649	1兆八 Bh4a	854b	DU 8b4c	[貝] 8b4d	
į	軌	腪	劎	騎	鬼	角	偽	儀	卥	宜	戲	技	擬	欺	犠	郢
8	b4f	8b50	8b51	8b52	8b53	8b54	8b55	Bb56	8657	8658	8659	Bb5a	855b	8b5c	865d	Bb5e
ŀ	秖	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
8	b5f	8660	8561	8662	8b63	8564	8b65	8566	8667	8668	8b69	8b6a	856b	Bb6c	866d	Bb6e
ŀ	黍	却	各	腳	扈	迎	肛	$ \mathcal{X} $	仇	休	及	吸	名	5	急	救
B	b6f	8670	8b71	8Ь72	8573	8674	8675	8676	8677	вь78	8679	8b7a	Bb7b	857c	8b7d	8b7e
Ŀ	朽	下	汲	江	②	环	'n	躬	笈	級	糾	給	E	牛	去	固
8	680	8681	8682 14-677	8583	Bb84	8585	8686	8587	8688 CP	8689	868a 经印	8565	868c [吉]	868d	NbBe	RPAL
L	E	HE		字]	[禾]	匝	6T	12E	赾	圕	宗		3	子	下	
Ē	<u>690</u>	8591	8692	8693 7石	8694 いメI	8695 (七立)	8696	8697	6598	8699	669a	8696	8690	1.5	1 +-	24
L		17	1天	倚	$\pi$	兄兄	苎	신	111	旦	4811	<u> </u>	简	児	岆	切虫
Б	254	859f	8ba0	8bal	8ba2	8ba3 اسا لا	8ba4	8ba5	8ba6	86a7	8ba8	8ba9	8baa	Bbab	8bac	Bbad (Ararz)
Ľ	置	竹	<u>た</u>	不	挄	权	衙	沉	圱	1米	周	胸	貿	門	裔	3ED
8 	bae रूटा	8baf	8660 	Bbb1 岳女	8552	6663	8654	Bbb5	8666	8667	8668	8669	8bba	8bbb	Bbbc	85bd
Ē	阋	音	食	馬	111	铤	艽	暁	耒	匂	ŒIJ	和	土	和回	#+	1里
B	bbe H 7	8bbf	Bbc0	Bbc1	8bc2	8bc3	8bc4	8bc5 ∓∓	Bbc6	8bc7	Bbc8	8bc9 (5 곳 )	8bca	8bcb	8bcc	Bbcd استا
100	扪	均		跼	Ш	瓜	欽	芩	罰	图	肋	系	FT_	困	行	際
8	DCe	øbct	apq0	apdl	npq5	dbd3	öbd4	apqa	8bd6	apq/	8008	80d9	abda	çoqp	6000	bbao

謹	沂	全	吟	银	h.	俱		IV	狗	玫	钜	王	躯	Ex	禹行
8bde	8bdf	8be0	8be1	Bbe2	Bbe3	8be4	8be5	Bbe6	8be7	8be8	6be9	Bbea	8pep	8bec	8bed
駒	具	馬	虘	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	
8bee	Bbef	8bf0	8bf1	Bbf2	Bb†3	8bf4	8bf5	Bbf6	86f7	8bf8	8bf9	8bfa	8bfb	8bfc	J
	掘	窟	皆	靴	練	定	能	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	動	君
	8c40	8c41	8c42	8c43	Bc44	8c45	8c46	8c47	8c48	8c49	Bc4a	8c4b	8c4c	8c4d	8c4e
董	訓	群	軍	郡	卦	祝	木	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
8c4f	8050	8c51	Bc52	8c53	8654	8c55	8c56	8c57	8c58	8059	8c5a	8c5b	8650	8050	8c5e
契	肝彡	径		慶	慧	愳	掲	携	敬	景	性	渓	畦	稽	系
8c5f	8060	Bc61	8662	8663	Bc64	8c65	8666	8c67	8668	8069	8c6a	8c6b	8060	8c6d	Bc6e
経	継	緊	野	圣	荊	宜	訂	皆日	警	輊	頚	鶏	丟	迎	鯨
8c6f	8c70	8c71	8c72	8c73	8c74	8675	8c76	8c77	8c78	8c79	Bc7a	8c7b	8c7c	8c7d	8c7e
塜	戟	掔	叔	際	打	傑	$  \mathcal{K} $	决	家	穴	結	血	訣	月	件
8c80	Bc81	8082	8083	8c84	8c85	8c86	8c87	8c88	8689	8c8a	8c8b	8c8c	BeBd	8c8e	8c8f
便	伦	健	康	夯	剣	喧	圕	民工	殔	建	悫	泉新	耷	挖	
8c90	8c91	8c92	8c93	8c94	8c95	Bc96	8c97	8c98	8c99	8c9a	8c9b	8c9c	8c9d	8c9e	. eta
	筷	稚	牢	区	南大	6升	6兄	絅	- 県	佰	見	課	賢	<b>脾</b> †	逭
<u>()</u>	8c9f	Bca0	8ca1	Bca2	8ca3	8ca4	8ca5	Boa6	8ca7	80a8	80a9	80aa	8cab	Boac	beað حدما
珽	陝	迥	駛	國史	$\pi$	原	觙	<u> </u>	55	版	原	12	圯	彩	舷
8cae	8caf  上立	8c60 代色	8661 [17]	8662	8cb3	8cb4	8665	Bcb6	8cb7	8058	8cb9 「注	8cba टित	8655	Bebe	8cbd
Ð	5/%	ľκ.	<u>ال</u>	e	þ	μŢ	þ	四	MA	Ľ	凰	<u>pm</u>	Ľ	凶	伯
1:+B	NIT	8000	应	8002 [H-맛-]	+E	8004	11100	との	105	8008	8009	8cca हिंद	世出	BCCC T	5000
111 J	M/M	TU/I	15	八入 Bod2	E/1	-1/4\ Bodd	<u>/)</u> し 8ad5	10 7	UF J	10	催	住只	띬		4
15	伍	四	E	4四	[2]么]	220	「五	15	1金	ITTE	甘	シ五	2000 200	に花	5-18
1 <u>J</u>	Bodf	<u></u> 二		KTT 9002	[文]	111		10	11-57	10/1	石	Poor	075	百支	Boy
5	御	厉	励	同	征司	他	나스	1/2	TT)	ぶわ	5	盾		占	00eu
	Boot			[大]	北大	17 Bef4		42 A	P/J Bef7	×// 8cf8	24) 8cf9	/子 Beta	L_J 8cfb	Befe	
	F	旧	抗	45	47	3	居	田	[ <b>T</b> ]	T5	因	击	[r.	庙	庙
	8440	Bd41	8142	Bd43	× J 8d44	8145	~	8147	8448	P J 8d49	8d4a	-+	14 8d4c	/八 Bd4d	/:/\ 8d4e
弘	桐	歴	抗	拘	控	攻	昂	界	圓	丽	崧	挿	構	EI	12
8d4f	8450	8d51	8d52	Bd53	8d54	8455	8d56	8d57	8d58	Bd59	8d5a	8d5b	Bd5c	8d5d	8d5e
浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	皆	肱
8d5f	8460	8d61	8d62	8d63	8d64	8465	8466	8467	8d68	8d69	8d6a	8d6b	8d6c	8d6d	8d6e
腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	降
8d6f	8470	8471	8d72	8d73	8d74	8d75	8d76	8d77	8478	8d79	8d7a	8d7b	8d7c	8d7d	8d7e
項	杳	昌	馮	鬬川	劫	号	台	塜	拷	濠	豪	鄆	麹	瓦	刻
0868	8681	8682	8d83	8d84	8d85	8d86	8487	8488	8d89	8d8a	8486	8d8c	8d8d	8dBe	8d8f
告	国	穀	酷	鵠	黒	뙚	頾	腰	甑	忽	忽	骨	泊	込	
84 <del>9</del> 0	8d91	8492	Bd93	8d94	8d95	8d96	8d97	8d98	8d99	8d9a	8d9b	8d9c	8d9d	8d9e	

	此	頃	今	困	坤	狠	棔	恨	狠心	昏	昆	根	梱	混	痕
	8d9f	8da0	8da1	8da2	8da3	8da4	8da5	8da6	8da7	8da8	8da9	8daa	8dab	8dac	8dad
紺	艮	魂	些二	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖
6dae	Bdaf	Bdb0	Bdb 1	8db2	8db3	8db4	8db5	8db6	8db7	8db8	8db9	8dba	8dbb	8dbc	8dbd
義	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	基	妻	宰	彩	才	採	栽
8dbe	8dbf	Bdc0	8dc1	8dc2	8do3	8dc4	8dc5	Bdc6	8dc7	Bdc8	Bdc9	Bdca	Bdcb	8dcc	8dcd
歳	済	災	米	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
8dce	8def	8dd0	8dd1	8dd2	8dd3	8dd4	8dd5	8dd6	8dd7	8448	8449	8dda	8ddb	8ddo	8ddd
材	罪	財	冴	坂	阪	堺	神	育	咲	崎	埼	碕	鵟	作	削
8dde	Bddf	8de0	8de1	8de2	8de3	8de4	8de5	Bde6	Bde7	6de8	8de9	8dea	Ødeb	Bdec	6ded
咋	搾	昨	朔	栅	窄	束	系	錯	桜	鮭	笹	匙	册	刷	
8dee	8def	8df0	8df1	8df2	8df3	8df4	Bdf5	8df6	8df7	8df8	8df9	8dfa	8dfb	8dfc	
	祭	拶	撮	擦	朻	殺	隡	雅	旱	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒
	8e40	8e41	8e42	8e43	8e44	8645	8e46	Be4/	8e48	Be49	Be4a	8e45	Be4c	Be4d	Be4e
=	半	参	LL.	悿	撤	舣	栈	燦	珊	庄	舁	惖	蚕	顮	貧
8e4f	8e50	8e51	8e52	8e53	8e54	8e55	8e56	8e57	8e58	8e59	8e5a	8e5b	8e5c	8e5d	8e5e
酸	篒	斬	町日	残	仕	17	间	便	刺	ā	史	嗣可	29	土	始
8e51	8e60	8-61	8e62	8e63	8e64	8e65	8666	Be6/	8668	8e69	8e6a	8e5b	8e6c	Be6d	Befe
妕	安	5	死		町		儿	指	义	抝	ឤ	池	E	权	山
560T	8070	80/1 1447		80/3	6e/4	80/5 ///	8676 []:::		ae/a	86/9	86/a	8e/6	86/C [구구]	0e/d	de/e
归	比	聊	征	私	糸	紕	系	月文]	眉	Ê	祝	10	莳	討	贰
0000 17-1-17	[次]	E F	11.44	A-			211	2+	0609			2000C	0000		OCOT
韵	頁	奶	此性	日川	迷	手	[1]以	1守	킨	子	一一	10	行	町	
0000	6651	اعد. اعد	<u>.</u>	जिन्	टिस्	ر اید	اعد سرا			77	6830 [-47]	++	1-2-1	50030	[]
	况	744	1	閟	聖	待	伯茲公	1		围	目	時	群	2/	倱
أند	1691	aeau act	hthe l	+ L	ر دور ار در	acar Tatal	OCAU	0620	d-L		0885	Deaa	JIL .	0cac	·*
E	識	鷌		甲田	六			РŁ	訊	大	如矢	至	念	湿	涂
8eae	8eaf	8eb0	8eb1	8eb2	8eb3	8eb4	8eb5	Beb6	8eb7	8eb8	8eb9	Beba	8ebb	8ebc	Bebd
疾	筫	実	部	篠	偲	柴	芝	麥	など	縞	舎	写	射	捨	赦
8ebe	8ebf	8ec0	Sec1	8ec2	8ec3	8ec4	Sec5	Bec6	8ec7	BacB	8ec9	8eca	8ecb	3ecc	Becd
斜	煮	社	約	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	R	杓	灼	罻
8ece	8ecf	8ed0	8ed1	8ed2	8ed3	8ed4	8ed5	8ed6	Bed7	BedB	Bed9	Beda	Bedb	Bedc	Bedd
酌	粎	錫	若	寂	钌	惹	E	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
8ede	Bedf	Bee0	See1	Bee2	8ee3	Bee4	8ee5	8ee6	8ee7	8ee8	See9	8eea	8eeb	8eec	8eed
腫	趣	酒	首	儒	党	咒	[弄]	挍	樹	絞	篅	囚	ЧX	問	
8eee	8eef	8ef0	8ef1	8ef2	Bef3	Bef4	8ef5	8ef6	8ef7	8ef8	8ef9	8efa	8efb	8efo	++ !
	宗	就	囲	修	秋心	惂	剾	穷	梑	約	繘	置	旲	舟	鬼
( den	8f40 코노노	8f41 任任	8f42	8f43	8f44	8f45	Bf 46	8f47	8548	8f49	8f4a	8f4b	8f4c	8f4d	8f4e
胶	聚		蹴	駬	迵	酉	朙	果	的思	17	1 <u>E</u>	允		征	FX.
8f4f	8f50	8f51	8f52	8153	8154	8f55	8f36	8757	8f58	8f59	8f5a	812P	8f5c	8f5d	8†5e

柔	17	影	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	脉	祝	縮	粛	횦	孰
8f5f	Bf60	8f61	8f62	8f63	8f64	8f65	8f66	8f67	8f68	8f69	8f6a	8f6b	8f6c	8f6d	8f6e
比	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	颙	准	循	旬	楯	殉	淳
8f6f	8F70	8 <del>1</del> 71	8f72	8f73	8f74	8f75	8f76	8f77	8f78	8f79	8f7a	8f7b	8f7c	8f7d	8f7e
準	涯	盾	純	13	遵	醇	順	処	祁刀	Pfr	暑	曙	潏	庶、	緒
8780	8f81	8f82	8f83	8f84	8f85	8f86	8f87	8f88	8f89	8f8a	8f8b	BfBc	8f8d	8f8e	8f8f
署	書	署	諸	諸	助	豚	女	伃	你	恐	鋤	除	1傷	傊	
8190	8f91	8f92	8f93	8f94	8f95	8f96	8f97	8f98	Bf99	8f9a	8f9b	Bf9c	8f9d	8f9e	
	][勝	匠	17	旧	哨	向	唱	E	皮	安	始	月	衍	/]\	2
( JZ	<del>8f9f</del>	8fa0 [ج_][	8fa1	8fa2  ⊡±/	8fa3	8fa4	8fa5	8fa6 كلام [	8fa7	8faB	8fa9	8faa	8fab	8fac	8fad
向	止	休	敞	乳	本	把	旧招	孚	捷	轩	E	Ľб	88	14	相
Bfae 	8faf	8fb0	8fb1	Bfb2	8fb3	8fb4	8755	8fb6	<del>8fb</del> 7	Bfb8	8159	8fba	8fbb 	8fbo	8fbd
悼	[][焦	一	月	沙	相	光	匮	四日	匝	自	加月	你馬	17	小	早
8fbe	<mark>8fbf</mark>	8fc0	8fc1	Bfc2	8fc3	8fc4	8fo5	8fa6 一上上	8fo7	8fc8	8fo9	Bfoa الحد مدا	8fcb	Bfco 「岩子」	8fed 기위
天	批	約日	Ħ		将	焦	打	表	百公	āit	δŐ	타	豕	貝	西
8fce	8fcf	Bfd0	8fd1	8fd2	8fd3	8fd4	8fd5	8fd6	8fd7	8fd8	8fd9	8fda	8fdb	8fde	8fdd ریانی
鉦	踵	踵	뗻	朝	<u></u>	区	坔	来	几	割	玧	场	珴	坡表	吊
8fde ∫j <del>a⊭</del>	8fdf	8fe0	8fel	8fe2	8fe3	Bfe4 ⊡⊒	8fe5 ਹਿਨ	8fe6	8fe7 [~~~~]	8fe8 जि.देव	8fe9	8fea	8feb	8fec	8fed
竹	]愛	金	丒	げ	区	冝	根		鼳	民	跹	嚕	迴	即	
8Tee	<del>در</del> ا ا	8110 [++]	arri दिन्दे	8772	(山)	114		8116 (公山)	A	ふん	辰	orra	1 deta	8116 (ノニ)	1三
	团	旭	迴	区到	和政	相认		門出	R	RT		//1	1中	15	12
155	9040	9041	9042	9043	9044	9045 7E	9046 立ム	9047 JL	9048	9049	904a	9046	9040	904d	904e
6	<b>\$</b> /1	胶	畲	<u>/</u> C]	[1]具	1/12	团	E	林	怀	즈	木	<u>P</u>	1%	昗
<del>904 f</del>	9050 安	9051 दिन्ही	9052	9053	9054	9055 고日	9056 上公	905/	9058 七	9059 14	905a	9056	905c	9050	9050
千甲	采	作門	E	<u>下</u>	粁	才兄	百岁	7	+	進	1	辰	$\square$	1-	$\overline{N}$
905f	9060	9061	9062	9063	9064 臣又	9065	9066	9067	9068	9069 HH	906a	9065	906c	906a	906e
讆	I	导	匹	( : )	月	бŤЦ	210	[][甲]	甲川	司	胡	須	EF	×.	团
906f	9070	9071	9072	9073	9074	9075	9076	9077	9078 []]]	9079	907a	907b	907c	907d	907e
35	빤	世	Elli I	王	깐	凶	町	7+	平	75		凹行	匪	퐬	迎
9080	9081	9082	9083 봄	8084	1085	2086	9087	1月	<u>すい</u>	1日	4086	山石	[尘]	祝	9081
-m	<b>月1</b> 月	9092	[13]	<u>又へ</u>	9095	9096	9097	9098	9099		909b	<u> </u>	-E	909e	
	密	12	[- <del>.]</del>	TH-	酮	討	冒	围	生川	劾	#4	石目	四	Et ]	Γt
	/丘	18		<u> </u>	PD-1	<u>107</u>	A	<u>×</u>	1.1	77	× <u>–</u>	9022	<u>П-Ц</u>		
敇	星	旧書	樹	柄	[F]	吉	蚶	[]	成	精	距	吉	制	币	武
( <u>علام)</u> 90ae	90af	9060	9061	90 <del>6</del> 2	90b3	9064	9065	9066	9057	90b8	90b9	90ba	90bb	90bc	90bd
埑	詰	浙	西星	書	静	百	税	腀	售	庿	相	戚	FT	措	析
90be	90bf	90c0	90c1	90c2	90c3	90c4	90c5	90c6	90c7	90c8	9069	90ca	90cb	9000	90cd
F	積	箝	緒	谷	青	击	励	趶	「石百日	171	把	捖	坦	th	扔
90ce	<u>기</u> 모 90cf	「1日」 90d0	小六 90d1	9042	90d3	90d4	90d5	9046	[ ^년 주] [ 90d7	 8609	9049	<u>1 ×</u> 90da	1251 90db	90dc	PP06

访	節	説	雪	絶	舌	蝉	/山 90=5	先	千	占		専	尖	) ] 90cc	戦
扇	招	栓	旃	泉	浅	洗	深	潜	前	煽	旋	穿	箭	線	
90ee	90ef	90f0	90f1	90f2	90f3	90f4	90f5	90f6	90f7	90f8	90 <del>1</del> 09	90fa	90fb	90fc	
	纎	渍	腺	妕	船	廌	詮	胰	践	選	遷	飫	銑	閃	鮮
	9140	9141	9142	9143	9144	9145	9146	9147	9148	9149 14-11	914a	914b	914c	914d	914e
刖	吾	漸	然	全	狎	語	腰	裡	唱	朢	岨	指	曾	皆	定
914f	9150	9151	9152 一本本	9153	9154	9155	9156 主	9157 (7 🖬	9158	9159	915a	9156 · :순日	915c	915d	915e
归	馻	崍	促	[ <u>FH</u> ]	租	相	糸	紀	庶木	西小	ĽН	1991		18	剧
915f	9160  -些	9161	9162 जन	9163	9164	9165 जुरु	9166	<u>9167</u>	9168 [[	9169	916a	9166	무물	15	910e 十조
	取	121	172	<u>1173</u>	(天)	9175	9176	留	9178	9179	「い 917a	<u>十又</u> 917b	917c	[1中]	1虫
100	P	1 曲	畄	渝	圃	曲	心晶	国	庙	相	密	壮	42	长三	旧公
1不 9180	9181	9182	9183	9184	9185	9166	9187	9188	9189	918a	9185	9180	918d	918e	918f
苣	井	苑	薈	造	装	洼	送	漕	鎗	雨相	騒	像	増	녬	
9190	9191	7T 9192	9193	9194	9195	9196	9197	9198	9199	919a	919b	919c	919d	919e	
	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	東	測	足	速	俗
	919f	91a0	91a1	91a2	91a3	91a4	91a5	91#6	91a7	91a8	91a9	91aa	91ab	91ac	91ad
傗	賊	族	続	至	袖	<u></u> ,	舸	存	孫	粤	孭	朾	述	他	3
91ae	91af	9160 بدر	9161	91b2	91b3	9164	9155	91b6 [جديل]	9167 (4,)	9168 よた	91b9	91ba	9166	91bc	916d
$\overline{\mathbf{N}}$	太	話と	凹	E	玄	[竹]	71	化	町七	府	PC	<b>西</b> へ	<u></u> 時半	14	正
915e	9161	9100	9101	归	alica 台	省日	밝	麸	东	世	旧公	印印	团	心	岱
신	9165	9100	(1) 91d1	<u>1寸</u> 91d2	91d3	91d4	<u>実入</u> 91d5	91d6	9147	91d8	91d9	91da	91db	91dc	! 91dd
18	:#	隊	窗	個	RY	台	1	筥	醍	賵	噟	谙	漼	卣	啄
91de	91df	91e0	,共 91e1	91e2	91e3	91e4	/ \ 91e5	91e6	91e7	91e8	91e9		91eb	91ec	91ed
字	HF	択	拓	沢	濯	琢	ŝΕ	鐸	濁	諾	晢	凧	蛸	凤	
9iee	91ef	91f0	91f1	91f2	91f3	91f4	91f5	<u>91f6</u>	<u>91f7</u>	91f8	91f9	91fa	91fb	91fc	<u> </u>
	pD	但	達	辰	奪	脱	뽔	똸	辿	棚	谷	狸	曾雪	樽	誰
	9240	9241	9242	9243	9244	9245	9246	9247	9248	9249 بل	924a	924b	924c	924d	924e
廾	甲	暝	坦	担	採	브	黖	202	世	灰	起	4而	里	征	肊
924f	9250	9251 	9252	9253	9254 [」(京)	9255	9256	9257 ⊓⊒	9258 十 <u>一</u> 一	9259 [Cru]	925a	9255	925c	9250	925e
胆	闺	誕	取		遛	5年	[]]	四友	[1]	区	力	回火	胆		P260
9251 ZH2	9260 11	9261	9262	9263	9204 F#	9265	5260	9207 ₽₹n	星	重力	筑	玄	<u>赤</u> ケ	47	丟
70	9270	[日] 9271	レビ 9272	7大山	1日	旦 9275	<u>エへ</u> 9276	9277	9278	9279	927a	927b	927c	927d	[百] 927e
涿	田	圍	团	庙	害	-	何	山	中	曲	凮	村	1	中	衷
9280	[[八] 9281	王 9282	기丶 9283	9284	<u>1日</u> 9285	 9286	9287	9288	9289	928a	928b	928c	928d	928e	928f
計	西十	鋳	탉	擂	豬	狧	壿	著	貯	丁	9K,	调	喋	竉	
9290	9291	9292	9293	9294	9295	9296	9297	9298	9299	929a	929b	929c	929d	929e	

一帖栎	厅	弔張	圖	徴	徴	ΗK	睅	胡	詣日	牌	HT	عد ا
929f 92a0	92a1	92a2 92a3	92a4	92a5	92a6	92a7	92a8	92a9	92aa	92ab	92ac	92ad
聰脹腸	蝶	調課	超	跳	鈋	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
92ae 92af 92b0	92b1 9 公古	9262 9263 R击[: 尹	9264   『茶	9265	9266 十.6	<del>9</del> 267 、白	9268	92b9 「支	92ba	92bb	92bo	92bd
レビノ貝 92be 92bf 92c0	四月	『木」[/キ 9202 9203	上 92c4	1 <u>1</u> 9205	<u>1</u> 20月	201	迎	/用	<u>3</u> /H	82ch	世	[] 14] 92cd
規個清	拓	计直	1/ 2X	箭	椿	圕	垭	臝	儒	納	៣	囝
92ce 92cf 92d0	92d1	92d2 92d3	92d4	92d5	92d6	92d7	92d8	92d9	92da	92db	92dc	92dd
的關骨	低	停傾	刹	頁	E	堤	定	帝	低	脡	廷	弟
92de 92df 92e0 小泊 H氏 Hzf	92e1 9 H見日	<u>92e2 92e3</u> 拉门·丁	92e4	92e5 之占	92e6 FD	92e7 仮空	92e8 白开	92e9	92ea	92eb	92ec	92ed
92ee 92ef 92f0	92f1	177 / 1 92f2 92f3	92f4	[千只] 92f5	1土 92f6	<u> 新川</u> 92f7	<u>列</u> 廷 92f8	0   92f9	回印 92fa	止市 92fb	<u>引巾</u> 92fc	
氏的藥的	釒	鼎泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	滴	鏑	弱	折
	9342	9343 9344	9345	9346	9347	9348	9349	934a	934b	934c	9344	934e
徹撤輸	医	跃巴	愳	大	肤	佔	夵	纒	胡	貼	転	顛
9347 9350 9351	9352 9	9353 9354	9355 (FF)	9356	9357 十去	9358 [涂]	9359 #T	935a 厚	935b (注	935c	935d	935e : 庄
935f 9360 9361	9362 9	9363 9364	9365	9366	9367	上 9368	9369	/日 936a	936b	936c	936d	936e
登廃賭	途	都鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	R
936f 9370 9371 「古」フ」(古	9372 9	373 9374	9375 رسام	9376	9377	9378	9379 LL/L	937a	9376	937c	937d	937e
图[/][[[]	旧日日	<u> </u> 周 ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	石	岛	山馬	帽	12	合	界	那日	柄	稞
高阁湯	周	同層	山	扂	祷	空	厺	简	塘	統	到	9901
9390 9391 9392	9393 9	394 9395	9396	9397	9398	9399	939a	939b	939c	939d	939e	·
	滕	討騰	묘	蹈	逃	透	鐙	陷	頭	騰	鲟	働
<u>939f</u> 93a0 活力に目に告	93a1 9 行首 ]	<u>3a2</u> 93a3 ·꼬나···	93a4	93a5 口立	93a6	93a7 8 - 1	93a8	93a9	93aa	93ab	93ac 七白	93ad
<u> 昭川</u> [1] [上] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3	[号][1]	<u>生日</u>	9364	世里	里	9957	[缶]	旦	50	山下	切	占
得德涜	明	腎所	筐	青	졙	読	寎	櫰		旁	嘏	届
93be 93bf 93c0	93c1 90	362 9363	93c4	93c5	93c6	9367	93c8	93c9	93ca	93cb	93cc	93cd
鳥占寅	四月	靜噸	Æ	脖	敦	氾	豚	遁	頓	夻	雲	鈍
93ce 93cf 93d0 今日10万	9361 95	3d2 93d3	93d4 (北平)	93d5 : # 仕	93d6 十大	<u>93d7</u> 全団	93dB 十并	93d9 年川川	93da 公里	93db 107X	93de	93dd 十二
기지기만[[1] 93de 93df 93e0	93e1 9	<u></u>	93e4	<del>、</del> 比  93e5	<u>オ</u> 不日 93e6	과(미) 93e7	1년 93e8	<u>同川</u> 93e9	环电 93ea	四 <u>7又</u> 93eb	千    93cc	11年] 93ed
軟難汝	三/	日弐	迩	包	脈	肉	虹	H	FI	罰	$\overline{\lambda}$	
93ee 93ef 93f0	93f1 93	3f2 93f3	93f4	93f5	93f6	93f7	93f8	93f9	93fa	93fb	93fc	
一如尿	韭化	土女士	恣	는 가다	篅	禰	祢	寧	忽	猫	劾	年
今1分100	9442 94	443 9444 上 7 L	9445 7元日	9446 -ケー	<u>9447</u> 木工[	<u>9448</u> 夷	9449	944a :曲	944b 公内	944c 삼년	944d 8.71	944e 日世
- 小い 小い かい 944f 9450 9451	9452 94	453 9454	9455	9456	土 9457	<u>表</u>	1 월459	/衣 945=	下了了 945h	月七 9450	<u>기신</u> ]	月辰
			2.20	5.00				a			5,50	0.00

農	覗	慅	E	把	播	覇	把	汳	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
945f	9460	9461 HE	9462 1-1-1-1	9463 旧ケ	9464 ±7	9465 (조지	9466 止白	9467 코드	9468 日古	9469 티르	946a 振フ	946b 【立	946c 十立	946d 나甘	9460
17H	(允)	<u>十千</u> 9471	17F	尺入 9473	9474	<u>111</u> 9475	<u>Л4</u> 9476	月 9477	יןי <u>ת</u> 9478	里 9479	947a	947b	₽ 947c	<u>火木</u> 947d	<u>1世</u> 947e
棋	煤	狽	買	売	賠	陪	這	睭	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
9460	9481	9482	9483	9484	9485	9486	9487	9488	9489	948a	948b	948c	948d	948e	948f
柏	汩	日	泊	粕	胊	漙	狚	曝	旲	爎	縛	旲	駁	友	
9490	9491	9492 [ケケ]	9493	9494	9495 回复	9496	9497	9498	9499	949a	949b	949c	949d	949e	34
	<u>E</u>	相	份	看	ᆂ	舌	檲	쪱	<u>mu</u>	四	E		函	甩	无
<b>.</b>	949f 【長彡】	94a0	94a1	94a2	94a3	94a4 [2.月]	94a5 上白	94a6	94a/ [1古]	94a8	94a9 住	94aa 74	94a0	94ac	5440
旧九	友	$\left[\frac{1}{2}\right]$	副	极	17	[[1]X]	四	<u>レオ川</u>	回	E D	14h9	94ha	- <u>-</u>	94bc	/ <u>八</u> 94bd
坜	闝	鼦	FT	杤	-	- A	版	30	ŦŦ	剛	籔	般	蒾	辰	簕
94be	94bf	94c0	94c1	94c2	94c3	94c4	94c5	94c6	9407	9408	94c9	94ca	94cb	9400	94cd
冞	煩	頒	飯	挽	晩	番	般	般石	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇
04ce	94cf	94d0	94d1	94d2	94d3	94d4	94d5	94d6	94d7	94d8	94d9	94da	94db	94dc	94dd
彼	非心	扉	批	披	斐	比	必	疲	皮	碑	秘	緋	能	肥	被
94de 	94df	94e0 [ 中立]	94e1	94e2	94e3	94e4 [左左]	94e5 7世	9466	94e7	94e8	94e9	94ea 王王	94eb	94ec ₩	94ed
誹	頁	四十	护	TR.	囲	叛	佣	(毛)	瓜入	1 ¹	EF-	上	但	칬	
94ee	94ef 自	94f0 上久	94f1 [壬旬]	94f2	9473	94†4 長彡	9415	1416 日本	[][]	9418	222		鼏	衛	扇
	] 早	12	14	0543		世日	9546	[/5]K] 9547	<u>文</u> 9548	9549	<u>954a</u>	954b	9540	手 9540	954e
桧	切	媛	紐	百	謬	俵	愿	標	洬	慓	飘	團	表	評	豹
954f	<b>9</b> 550	9551	9552	9553	9554	9555	9556	9557	9558	9559	955a	955b	9550	955d	955e
廟	描	病	秒	田	钿	鋲	祘	蛭	緍		彬	斌	浜	瀕	貧
955 f	9560	9561	9562	9563	9564	9565 L	9566	9567	9568 /	9569	956a	956b	956c	9564	956e
筫	妲	田人	刑	1	17]	邛	大	文市	臣	Ē	仰	[1]	們们	忆	影
<u>956f</u> 公	9570 計定	9571	9572 [人)]	9573 [ケケ]	9574 177	9575 	9576	9577 12前	95/8	95/9 [F=+]	957a	卣	9576 R/-+	1/5	-4年
$\mathcal{F}$	Ð	/十		17	[6]	/胃	内	08	因	RIF	058h	9580	P11 958d	958	<u>イ無</u> 958f
9580 =+	<u>9581</u> 纽里	9582	9583	9584	生十	副	圖	[4]	鼓	保	EII	復	扃	(JI)	
	9中	用/	7	9594	レン 9595	9596	<u>12-1</u>	9598	<u> 第日</u> 9599	959a	9596	9590	959d	///入 959e	
9390	福	麚	複	覆	膈	佛	扣	沸	TL	物	鮒	分	吻	噴	墳
	959f	95a0	95a1	95a2	95a3	95a4	95a5	95a6	95a7	95a8	95a9	95aa	95ab	95ac	95ad
憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	穷	又	聞	丙	併	円	塀	酌	出
95ae	95af	9560	9551	9562 छि. ही	9563 REE	95b4 ∖l∠	9555	95b6 /P立	9557 <i>日</i> 安	9568 577	9559 王白	956a	95bb 尚攵	95bo 胡	9566
77	베	些	敝	团			貝	[10+]	<u>+</u>	加干	石	171	95ch	凡入 9500	문년 95cd
9560	雪	占	篇	2002	377	5004	扇	便	蘮	蘮	簈	鞭	深	誦	餔
95ce	95cf	95d0	95d1	95d2	95d3	95d4	95d5	95d6	95d7	95d8	95d9	95da	95db	95dc	95dd

儞	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	Ð	簿	苔	倣
95de	95df	95e0	95e1	95e2	95e3	95e4	95e5 بيل	95e6	95e7	95e8	95e9	95ea	95eb	95ec	95ed
俸	包	矛	報	牵	E	峰	夆	朋	怉	抡	搟	肕	万	朋	
95ee	95ef	95f0	95f1	95f2 エケコ	95f3 亿.久	95f4 回左司	95f5	95f6	95f7	95f8 山冬	95f9 [7]	95fa 	95fb	95fo 土尺	公外
	広		7.	わご	艇	12	万	[6月]	企	二手	1	6/J	9640	7P	5年
谷匀	眉	宇宙	5042	9043 []	停	立]]	北方	#77	品	亡	うう ふう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょ	Ē	国	记	U U
	//示し 9650	<u>川</u> 河 9651	9652	9653	9654	9655	9656	9657	9658	· 소· 9659	965a	965b	<u>/계</u> < 965c	965d	965e
棒		紡	肪	膨	謀	貎	貿	銷	防	吠	頬	北	僕	$\mathbb{F}$	墨
965f	9660	9661	9662	9663	9664	9665	9666	9667	9668	9669	966a	966b	966c	966d	966e
撲	朴	牧	睦	移	釦	勃	次	殆	堀	幌	奔	本	都	トし	盆
966f	9670	9671 155	9672 سب	<u>9673</u>	9674	9675	9676 14	9677	9679	9679 上士	967a 古	967b 0 均	9670	967d	967e
俘	箔	冤	休不	理	女内	岯	赵	<u></u>	UE	限	衙	服	11	<b>牌</b> 们	社
9680 (品胡	9681 12/271	9682 (二)、	9683	9684	9685 [t]	9666	9687	[55]	R	9683	廚	5000	"冒	900e :生	9001
m 9690	9691	9692	9693	9694	9695	9696	9697	9698	9699	969a	969b	969c	969d	969e	
	:墨	蒕	味	F	廐	P.	隺	旧	涇	密	湊	蓑	稔	AIR	步小
	969f	96a0	96a1	96a2	96a3	96a4	96a5	96a6	96a7	96a8	96a9	96aa	96ab	96ac	96ad
粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛	窬	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命
96ae	96af	96b0	96b1	96b2	96b3	96b4	9655	96b6	9657	96b8	96b9	96ba	96bb	96bc	96bd
时	皿	述	鉐	鳴	妊	20	灰入	见	桐	粫	齨		颲	限	限
96be	96bf	96c0	96c1	96c2 イイ	96c3	96c4 公田	9665	营	9607	99008	戰	90Ca	禾	9000 (万)	合计
/ 入, 0f==	女	m	<u>+</u>	1 <u>1111</u>	1	下し	1 96d5	9646	10 ⁴ 0	9648	8649	96da	「二」 96db	96do	문기 96dd
1:	肩	北	皆	問	民司	紅文	門	夙	冊	匌	应	兪	ER	甲予	宖
[/니] 96de	96df	96e0	96e1	96e2	96e3	96e4	96e5	96e6	96e7	96e8	96e9	96ea	96eb	96ec	96ed
矢	厄	役	約	凜	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	榆	俞	油	癙	
96ee	96ef	96f0	96f1	96f2	96f3	96f4	96f5	96f6	96f7	96f8	96f9	96fa	96fb	96fc	[- <del></del>
	諭	輸	唯	佑	優	虏	反	有	XX	怒	憂	挕	有	柚	虏
<u></u>	9740 X \	9741	9742	9743	9744 나公	9745 <b>全</b> 承	9746 いナケー	9747	9748 近 7	9749 	974a	974b	974c	974d	974e
周	酒	西入	EÐ	柘	怡	675	3/17	E	判	丛王	MT N	$\left  \begin{array}{c} 2 \\ \end{array} \right $	T	小	7
974f [法]	9750 E 🛃	9751 3 A	9752	9753 2/17	9754 HF	9755	9756	9/5/	9758	9759 +ta	975a [口型]	1日	150	573d	[ 穴
[5]	苎	门月	[/甪]	24/1	×/\	0765	[/用]	[1勿]	1正	77日	世生	1 勿] 976b	9760	9764	976e
宓	開	南	嘗	擢	世	蒙	画	匴	踊	谣	陽	萫	꼢	砳	꼢
976f	9770	9771	9772	9773	<u>9774</u>	9775	9776	9777	9778	9779	977a	977b	9776	977d	977e
沃	浴	휜	買	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷田	洛	絡	落	酪
9780	9781	9782	9783	9784	9785	9786	9787	9788	9789	978a	978b	978c	978d	978e	978f
乱	问问	嵐	欄	置	監	闌	筧	团	史	復	孚	团	睲	暍	
9790	9791	9792	9793	9794	9795	9796	9797	9798	8799	979a	979b	979c	979d	979e	

	痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	律	掠	略	劉	流	邰
	979f	97a0	97a1	97a2	97 <b>a</b> 3	97a4	97a5	97a6	97a7	97a8	97a9	97aa	97ab	97ac	97ad
琉	留	硫	粒	隆	龟	龍	侶	慮	旅	虜	3	亮	僚	両	凌
9/ac	9/27	9/60	9/61	9/52	9763	9/64	9765	9766	9/b/	9768	9769	97ba	9766	9750	97bd
尞	籵	彩	涼	犼	僚	瞭	稜	糧	艮	諒	遼	量	陵	領	力
97be	976f	97c0	<u>97c1</u>	97c2	97c3	97c4	97c5	97c6	97c7	97c8	97c9	97ca	_97cb	9700	97cd
緑	倫	厘	林	淋	燐	晽	臨	뼦	隣	鮮	醉舞	瑠	里	涙	累
97ce	97cf	97d0	97d1	97d2	97d3	97d4	9745	9746	97d7	9748	97d9	97da	97db	97do	97dd
類	令	伶	例	冷	励	領	怜	段	礼	苓	鈴	隷	零	帝亚	麗
97de	97df	<u>97e0</u>	97e1	97e2	97e3	97e4	97e5	97e6	97#7	97e8	97e9	97ea	97eb	97ec	97ed
断令	暦	歴上	列	劣	列	列	廉	杰	憐	連	煉	廉	練	聯	
97ee	97ef	97f0	97f1	97f2	97f3	97f4	97f5	97f6	97f7	97f8	97f9	97fa	97fb	97fc	
	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	竻	婁	廊	弄	朗
<u></u>	9840	9841	9642	9843	9844	9845	9846	9847	9848	9849	984a	984b	984c	9844	984c
楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	龍耳	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
984f	9850	9851	9852	9853	9854	9855	9856	9857	9658	9859	<u>985a</u>	<u>985b</u>	985c	985d	985e
論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	嶡
985f	9860	9861	9862	9863	9864	9865	9866	9867	9868	9869	986a	9865	986c	986d	986e
枥	二正	Tho	Hhi												

986f 9870 9871 9872

		, ——													
豫	亚	仗	11	伟	佶	13	亿	侑	俔	俟	俎	俶	會	偕	傳
98ac	9862 167	9650	98c1	98c5	45.1¥	98ca	9800	98d0	2009 200	9800 An	9807	9866	J-H	9671	9942
	凰		53	<u>97</u> X	<u>F17</u>	<u> 7/J</u>	助	阁川	(E)	1411	史		E .	<u>n</u> B	呼人
9959	9980	9986	9992 12	9999	9996	9924	99a6	99ad	9962	9967	9900	9900	99ed	9200 Ltz	9a/5
12	圕	B	围	I	払	11	11	Ľ	<u>[11]</u>	577	圩	时	TIL	轩	西
9a9b	9a9c	9aa0	9aa2	9aa4	9aa/	9aa8	Baad	9250	9300	9306	yaby	9abd	9acu	9aci	9800
다. 9acf	<u>墙</u> 9ada	물 9ae3	哥 9ae6	歹 9aea	全 9af5	<b>姜</b>	女 <u>5</u> 9652	子 9b72	1 <u>7</u> 9673	3-9674	更 9689	費 9b8f	虹 9691	對 9b94	F 969a
FF	ыı.	火	Jut	Juft	⊸	山谷	45	11/2	凿	出	崔	膨	命	山谷	荆
9ba0	9ba4	9ba8	9bab	9bac	9bae	9660	9661	9659	9bbc	9bbd	9bc1	96d2	9bd3	9bd4	9bd9
P	帷	幟	唐	卮	廸	竖	彌	七台	個	悴	楛	雁	X	FX.	10
9bdf	9be7	9bee	9041	9048	9c4e	9c57	9c5c	9c7d	9c96	9caa	9cd2	9ce4	9cf7	9cfa	9d4a
抓	拱	掎	搦	攝	搗	擶	擴	效	敞	敲	旛	旱	杲	昊	昶
9453	9d69	9675	9d8e	9490	9d91	9daf	9db0	9dc1	9dc6	Babe	9dd7	9ddb	9ddc	bbbe	9de2
虽	晄	晤	晨	贰	暎	暉	旸	運	曠	E	朏	腯	采	杁	杠
9de5	9de6	9deb	9ded	9dee	9df3	9df4	9df6	9df9	9e44	9e48	9e4b	9e4f	9e53	9e54	9e59
杙	杣	厺	杼	枌	枡	枅	枳	柤	柞	絋	栞	栩	栫	桙	袹
9e5a	9e5b	9 <del>0</del> 5f	9=60	9e62	9e65	9e66	9e6b	9e6e	9e6f	9e76	9e78	9e7a	9e81	9e82	9e84
條	梛	梹	枍	梵	招	桎	梎	桾	棡	腔	椒	棗	抐	棹	稔
998a 7 A E	9980	9686 (+7)	968T	9690	9691 	9692 +A	9894 +tt	र मि	9e9c	15	yeas +ITE	90a0 +50	9ea/ 十首	9080 +677	90aa
(1)	一个	1121	[个伯] 9=b8	<u>小世</u>	14th		个末	17E	11日 9805	1[A] 9eo7	AGL	<u>イ火</u> 9ed1	17 9ed2	A HE	1/5 Beda
144	包	大京	長	t击	居辛	振	1545	坝	臣	£t)	軍	1	-3/	-1172	E
9000	<u>1 H</u>	1 E	9ef0	<u>? E</u> 9ef3	个 9f40	9f43	<u>1</u> 不 9f4a	9f4e	9f64	9f7b	9f7c	9f8a	9197	9f99	9f9c
175	ふ	24	24	551	[注]	12	. <u>.</u>	<u>_</u>	1:41	包	戚	画	画	- (7)	:罢
	, C7	7/0	<u>7</u> 个	말만	7 ⁷	/[0]	1 2	[/F]	<u></u>	/ 7	[] ] ] []	M	17 a045	·/大 •053	· 牛 e056
ার্ব্য	定	14	VE	With	8151	J. F.	W Ga	剧	14X	墙	A.V	12	なる	XH	1星
(令)	湏	71/8	NE	AN	10	에시	/火	[火]	NE	10	<u>-054</u>	1/12	小大	1111	1/±
e059 [x:#77]		e066	- Fi		- 生	eurc इन्हें	e000	euar		1007	EUBO GFF	- 	ZX	包	bi
初期	坎	비	1日	目	7早	2 <u>复</u>	氏	町人	「小」	7亩	漫	沃	52	<u>داء</u>	U入 6127
的之	皓	臣	眸	LT	五月	LT	寥	出	盾	0.00	0.01		0.42	••••	
e1a8	ela9	<u>متشر/</u> e158	e1c6	e1e3	e1e7	e 1eb	elec	elf4	e240						
馬	重	土	击	答	革作	ሌ	湎	苗	<b>\$</b> 70	1	疯	长	上	よ	
8d82	9ca8	8667	8de8	<u>1</u> 9ec4	[ 74] 93 e f	「生」 97b2	93bf	e555	96f6	elol	ea8e	91d7	e046	e555	
瀨	禮	與	濵	恵	靜	兒	巖	F.E.	樂	爲	穗	將	丈	氣	
90a3	e258	e46f	e05f	9ca8	e8ce	995a	9bdc	e890	9ed9	e0a8	e26e	9692	8fe4	9f86	
惂	计	數	軺	來	傅	臂	刃	狹	幽	寳	满	寵	當		
9004	92d2	9dc9	978a	98d2	98fa	e653	894e	e0c3	<u>9675</u>	9590	9fde	97b4	e163		
錻	駬	權	出土	쁼	夓	***	垣	蹰	讓	紐	22	罜	罢		
e863	e8fb	9edc	9ae1	e6b2	e6a3	e353	9ac5	Bea2	e6a8	97ce	8948	8d95	9bbd		

丁美	THE	=1	=4	=+;	旅	45	<i>i</i> ‡	詽	17-27	计	77	1/2	77	灯	笛
/P打入 e245	户木 e249	e24b	小小小 024c	小 <u>八</u> e250	<u>)</u> 示し e256	1C e25f	个个 e261	小户 e266	e279	e28d	ୁ≭େ e293	e294	•298	c299	7] e2a0
笛	签	1+5 3E	当	首	资	箸	筝	AR AR	質	蕃	簀	簧	節	迩	窖
e2a1	e2a3	e2a5	e2a6	e2a8	e2ab	e2b4	e2b5	e2b7	e2b9	e2be	e2c0	e2c1	e2c2	e2ca	e2cc
籔	穎	粭	糀	糘	糒	糯	糺	綏	綺	綣	總	緤	縊	縣	縢
e2d6	e2db	e2e4	e2ef	e2f2	e2f3	e2f7	e2fb	e356	e359	e35b	e360	e369	e36f	e370	e377
繪	繼	續	纒	罧	耆	聚	智	聲	聰	聿	胃	眫	脛	脩	臂
e389	e38b	e394	e395	e3ac	e3ob	e3da	e3db	e3df	e3e0	e3e4	<u>e3f2</u>	e3f4	e3f8	e3f9	e45d
脑	臺	吞	舩	和	肔	所引	膄	膒	则	2	E	包	朱	20	位
e463	e469	e46d	6474	e476	e477	e4/8	e4/a	e483	e48/	e48a	e490	e49a	e4as	c4aa Ht	e4ac
延	找	[27]	助	汜	R	里	<u>;</u> 9	<u>AH</u>	臾	段	둰	係	围	<u>5</u> 0	2
e4ad 生	e4ae	e4b3	e464	e4b/	e4bc	e4bt	e4cb	8400 412	e4ce	e401	e405 3任	e40c	erad		KK
	創	楓	铡	PET .	凰	×p	<u>RU</u>	环入	7化	591	氢	场	<u>591</u>	下支	重
634/	e540	esse	esst Hrát	10	1.5.7	[]	22	-47-	Ē	些	15	上古		歃	韬
<u>888</u> b	查	<u>外天</u>	<b>外宙</b>	下百	佰	1	(1) 1 e5d3	下.	<u>农</u>	円 ef58	e664	678 e678	efaf	[탄] e6d1	e6e2
P +	95	PE	自己	8.5	訴	まあ	また	Site	(LE)	志	圆	金民	FR	An	ATT
سلاتار	JEAL :	655	37	9/1~	<u>牛</u> 子	<u>书比</u>	<u>书/</u> 置	078c	E792	<u>人王</u> e79c	<u>1支</u> e7b2	e7bc	回P e7bf	<u>[%/]</u> ∈7dc	[ <u>94</u> ] e7e1
谷石	府	向	鋏	窃	铁	徦	藴	鏥	絲	錻	鐺	鏞	鑪	黟	馰
e7e5	e7eb	e7ce	e7f5	e7fa	e844	e847	e84d	e854	e85f	e864	e865	+869	e86d	 	eB7c
PE		閻	陞	陦	雍	霄	勒	靸	鞆	頌	頤	颪	餉	餘	饋
e881	e884	e885	e89e	e8a1	eBb4	eßba	e8d3	e8d9	e8db	e8f1	e8f3	e943	e94d	e950	e95c
饒	馥	駛	駝	駮	騏	驍	馬島	E I	豎	騱	鬮	鮖	簓	鮨	鮓
<del>o</del> 960	e965	e96a	e96b	e96f	e975	6982	e98a	e99f	e9a1	e9a2	e9ab	e9b9	e9bo	e9bd	e9be
餔	魶	鯋	愈	鰕	魚咸	鰈	鰊	鰄	餾	廲	凫	鳰	鸦	馮	蕉
e9c2	e9c3	e9cc	e9ce	e9cf	e9d0	e9d5	e9d7	e9d8	e9dd	e9e7 [4-ກ]	e9e8	e9ea ਦਿਸ਼	e9eb Guu	e9ed	e9†1
艄	鹊	鶉	鶇	顆	碗	鸮	鳳		赵	<u>豕</u>	範	訯	跑		
ea42	ea46	ea47	ea48	ea4a	ea4b	ea4c	ea55	ea6d	ea6e	ea74	ea88	ea89	eaBo	I	
柗	清	見い	柏	鳥	穣	R	鎭	沪	叙	비오	既	ŦÞ	從		
8fbc	9054	e086	e26a	9668	e274	9546	e84e	9fc4	8663	9dbe	9dfa ⊡⊐/⊂	964d	9otie		
强	吓手	屯	甮	떠	IJ	晤	连	罘	搄	街	兆	舥			
8bad	8fcb	e7b5	e5ca	9060 111	Bcf/	9dec	88a7	e55a	91eb	e4/	98a9	€38a	44	]	
而	1/1=2	百	寻	匠	E	<u></u>	17	小只	1/1/2	1.2.1			155	}	
959f	98ef ∫_∋21	9de/	9693	9710	9069	9979	9cab	9275	9753	9000	5000		8348		
宦里	乳	死	陛	迷	/关	17	壯	間	[ 半空	)敗	坐				
8bde	95de	9de8	8941	e79d	9fe2	98c8	e4b5	919d	e76a	9a8e	9bde	4	-+-+-	15	[+ <u>z</u> ]
开	墵	附	围	斦	歴	助	耳	絨	雝	判	月1	腋	如可	弱狗	正而
99c1	9ade	9b7a	9be5	9def	eU6c	eUdb	eUeð	e34f	eJad	e3c4	6368	<del>e</del> 4/e	¢463	6469	च्याय
쵏	誤		輌	袖	颐	鈩	俚父	陷	1						
e559	e695	e69a	e771	e7d6	e849	e86e	e94c	e951	e955						

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 824f 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 ABCDEFGHIJKLMNō 8260 8261 8262 8263 8264 8265 8266 8267 8268 8269 826a 826b 826c 826d PI WXYY Z 826f 8270 8271 8272 8274 8276 8277 8278 8279 8273 8275 ぁ あ ぃ い ⁵ ぇえぉぉかがき ぎ < 3 829f 82a0 82a1 82a2 82a3 82a4 82a5 82a6 82a7 82a8 82a9 82aa 82ab 82a 82ad ぐけげ ご し||じ| さ ざ す ず せ ぜ 12 ¥ *t*-С 82ae 82af 82b0 82b1 82b2 8263 8264 82b5 82b6 8267 8268 8269 82ba 82bb 82bc 82b だ ち ぢ で っ づ τ ٢ ど な ぬ ね 12 は 7 Ø , .4 82cb 82c0 82be 82bf 82c1 82c2 82c3 82c4 82c5 82c6 82c7 82c8 82c9 82ca 82cc 82cc ばぱ ぴ ふ ぶ ぷ  $\sim$ ひび ベ ペ ほ (f ぼ ŧ み 82ce 82cf 82d0 82d1 82d2 82d3 82d4 82d7 82d5 82d6 82d8 82d9 82da 82db 82dc 82dc n 3 h む めもゃやゅゆょよ ら り る わ 82de 82df 82e0 82e1 82e2 82e3 82e4 82e5 82c6 82e7 82e8 82e9 82ea 82eb 82er 82er るるをん 82ef 82f0 82f1 82ee PP11 j ウェエ オ |カ|ガ| キーギ 2 * 8340 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8347 8348 8349 834a 834b 834c 834d 834e ン ケーケ ٦, サ ザ シ ジ ズセ Z ゼ ソ ソ 9 834f 8350 8351 8352 8353 8354 8355 8356 8357 8358 8359 835 835 835c 8350 835 ダーチーチ ッ トニト 'n ッ テ デ ナ _ R ネ 1  $\mathcal{N}$ 835f 8360 8361 8362 8363 8366 プ 8364 8365 8367 8368 8369 836 836b 836 8360 836 ビ ピ 5 バパヒ フ ブ ベ ペーホーボ ポ マ Ξ 836f 8370 8371 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 837a 837Ь 837c 837d 837e 4 X モヤヤ ヨラリル ュニュ | **=** |  $|\nu||$ ワ 8380 8381 8385 8386 8382 8383 8384 8387 8388 8389 838a 838c 838b 8384 8384 838 ヲレ ヴ 井 고 カケ 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8396 0 0 8396 2 1 Ζ, 8142 814a 814b 817c 815b 8158 8154 8155 8141 8169 8145 816a 878a 878b 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749

## E.3 活字日本語の字種

以下に、DynaEye が読取り可能な活字漢字の字種を示します。 認識対象文字種は、全角 3313 種 + 半角 155 種です。

• 全角 3313 字種

記号 117 字種

,....:;?! ″ 々 〆 ∽ - / \ ~ | … """()[][} {} ⟨⟩ ⟨⟩
「」『』【】 + - ± × += ≠ <> ≦ ≧ °′ ″ ℃¥\$% # & * @ §☆
★○● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ♥ ※ 〒 → ← ↑ ↓ α β γ ① ② ③ ⊕ ⑤ ⑥ ⑦
⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ௗ Ⅲ № № ஶ № № ㎡)

### 数字 10 字種

0123456789

### 英字 52 字種

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### ひらがな 83 字種

ぁあぃいぅぅぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜ そぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへ べぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん

#### カタカナ 86 字種

ァアィイゥウヴェエォオヵカガキギクグァケゲコゴサザシジス ズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフ ブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰヱ ヲン

### JIS 第一水準漢字 2965 字種(詳細省略)

半角 155 字種
 記号 36 字種

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]_{|}~。[]、*~

### 数字 10 字種

0123456789

### 英字 52 字種

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### カタカナ 57 字種

ヲァィウェォャュヨッアイウエオカキクケュサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤュヨラリルレロワン゛ °

# 付録 F 帳票記入について

ここでは、性能を最大限引き出すために、帳票記入上で留意する点について述べます。

### **F.1** 認識率について

DynaEye による入力システムにおいて、最も重要な要素は「認識率」です。この認識率は記入者のわず かな注意により大幅に向上し、この結果、修正までを含めたトータルの処理効率を上げることになります。 特に、手書き文字の場合は、記入者の書き方次第で大きな差が出てくるため、記入者の理解と協力を得るた めの教育が必要です。

## F.2 記入帳票の作成

DynaEye を効率的に運用するためには、帳票の記入に留意しなければなりません。

### **F.2.1** 手書き文字の記入

手書き文字の記入については、次の点について留意する必要があります。

- 記入字形
- 筆記具
- 消去方法
- 下敷き

### (1) 各文字の一般的注意(数字・英字・カナ・記号)

各文字に共通した下記の注意を守るだけでも認識率は大幅に向上します。

大きさを十分に

大きさも形の一部です。文字枠の上または下半分に書くように指定された文字を除き、文字枠に対し て十分大きく書いてください。

 上半分に記入が必要な文字

 濁点
 半濁点
 始カッコ
 アポストロフィ

 <td

前記の7文字以外は文字枠全体に大きく、くっきりと記入します。文字そのものが小さいと、必要な セリフ(文字の書き始めや終わりにつけるカギ型のかざり)が記入されていても効果のないものになり ます。





細く書くと欠けます。
#### (2) 漢字文字の一般的注意

ANKS と同様、以下の注意を守ることで、認識率は大幅に向上します。

大きさを十分に

下記の小文字を除いて、文字枠に対し十分大きく記入します。



上の文字以外は文字枠全体に大きく、くっきりと記入します。記入枠をはみだしたり、 極端に小さい 文字を記入したりしないでください。



線素および、偏・つくりなどをバランスよく記入する。



• 水平、垂直、斜めの線素はそれぞれ正しく記入する。また、文字全体を極端に傾斜させたり、角を丸 めて記入しない。



 不必要な「はね」や「かざり」をつけない。また、「はね」や「はらい」が必要な場合でも、極端に 大きく記入しない。



点は、小さすぎたり、大きすぎたりしない。



略字体で記入しない。

1 オ (悪い例)

続け文字を記入しない。

(悪い例)

• カナの濁点・半濁点付の文字は1つの文字枠に記入する。



#### (3) 漢字の類似文字について

ひらがな、カタカナの濁点・半濁点付き字形には、特に注意が必要です。 これらの文字の全体から見ると微小な差である「*」と「*」については、"付表 E7 手書きカナ記入の注意 事項(4/4)"を参照して記入してください。

ぱ・ば、ぴ・び、ぷ・ぶ、ペ・ベ、ぽ・ぼ

微小ループは,明確に記入します。 ぬ・め、ね・わ、る・ろ

漢字には、点の有無(玉と王)微小な線素の差異(徴と微)または類似した線素の位置の違い(大と丈)で異なった字種を表す例が多数あります。この他に、くずし書きや乱暴に書いたために、1文字ずつ取り出して見る限り、複数個の字種のどれであるかを判別することは、人間にとっても困難であるときがあります。したがって、文字は楷書で、ていねいにかつ他の字種と紛らわしくならないように明確に記入する必要があります。特に注意が必要な点は以下のとおりです。

突出しの有無

夫・天、占・古、刀・力、午・牛、由・田・甲・申、大・丈

- 点角の有無
   九・丸、埋・理、玉・王・主
- 線素の長短
   土・土

- 線素の傾斜
  - 千・干、官・宮
- 線素の接合の有無、バランス
   台・合、文・丈、定・足、丸・札
- 部首などの局所微小差 慨・概、綱・網、微・徴

#### (4) 標準文字字形

以下に、手書き数字、英字、カナ、記号の標準文字字形を示します。 なお、手書き日本語については、"E.2 手書き日本語の字種"を参照してください。







- (注1) ;( セミコロン)を表します。 (注2) ¥(円記号)を表します。
- (注3)&(アンパサンド)を表します。
- (注4) / (斜線)を表します。
- (注5) (アポストロフィ)を表します。
- (注6) |(縦線)を表します。
- (注7)_(アンダーライン)を表します。
- (注8) ^(アクサンシルコンフレックス)を表します。
- 備考 :( )内の名称は JIS によります。

付図 F.4 手書き記号

(5) 各文字記入の注意

以下に、手書き数字、英字、カナ、および記号の注意事項を示します。

付表 F.1 手書き数字記入の注意事項

標準文字	注意箇所	記入上の注意	良くない文字
0	0	丸く閉じ,縦長にバランス良くします.	60
1	Î	縦線に垂直に, 頭部の角はつけません.	1 1 1
2	2	頭部は丸みをつけ、下線は水平にします.	1 Q Z
3	3	上下部には丸みをもち,中央部の横線を水 平に,左端をそろえます.	7357
4	ዬ	2本の縦線は平行で上は閉じません、交差 の右および下に十分突き抜けます。	u 4 ¥
5	້ 5	縦線は上に突き出します.中央部の横線は 上の横線と水平に,下部は丸くします.	t 5 8
6	6	丸は下半分の大きさ,左の斜線に突き出さ ないようにします.	6066
7	7	左上の角は短くはっきりとつけ,縦線は内 側にふくらむ曲線にします.	7977
8	8	線を連続させて,仕上げはバランス良く丸 めます.	898
9	9	上部の丸ははっきりさせて,右の直線は斜 めにします.	9 P 4

備考: で囲まれた文字については特に注意が必要です。

標準文字	注意箇所	記入上の注意	良くない文字
A	A	ループははっきり,横線は突き出しません.	AA
В	B	上下の横突き出しははっきりさせます.	B
С	Ç	上下部を丸く,または水平に上右端に縦の カギをつけます.	6
D	D	上下の横突き出しははっきりさせます.	P
E	E	縦線は垂直にします.	Ε
F	7	上水平棒は左に突き出しません.	F
G	Ģ	突き出しをはっきりさせます.	6
н	<b>++</b>	水平棒は真中にはっきりさせます.	ни
Ι	<b>B-Đ</b>	上下部の横線は水平に突き出します.	II1
J	J	下部は上方向に開かせます.	Т
К	K	交点は一つにします.	қ
L	L	下部横線は水平にします。	L
Μ	M	下方向の開放をはっきり二つ.	NM
N	N	縦線は垂直に,斜線は左上から右下に.	N
ō	g	分離させます.	00
Ρ	P	ループは閉じて左に突き出しません.	ዖፑ
Q	6	突き出しをはっきりさせます.	Ð
R	R	右方向に開放します。	A

付表 F.2 手書き英字記入の注意事項(1/2)

標準文字	注意箇所	記入上の注意	良くない文字			
S	S	左下部にセリフをはっきりつけます.	S			
Т	Т	横棒の中心に縦棒を垂直に.	117			
Ц	ß	上部は十分にあけます.	066			
$\nabla$	V	突き出しをはっきりさせます.	DŪ			
W	M	上方向の開放を二つはっきりさせます.	N			
Х	×	左上から右下の斜線は十分にはっきりとさ せます.	×			
Y	Ŷ	上方向の開放をはっきり、交差を中央にし ます.	T			
Z	æ	中央に長い横線を,また,右方向,左方向 に開放を二つつくります.	7			

付表 F.3 手書き英字記入の注意事項(2/2)

備考: で囲まれた文字については特に注意が必要です。

付表 F.4 手書きカナ記入の注意事項(1/4)

標準文字	注意箇所	記入上の注意	良くない文字
7	7	横線は水平に,縦線は左下に弧を描きます.	779
1	4	斜線の中央から縦線を垂直に長く.	イム
ゥ	ゥ	中央の縦線を垂直にはっきりと書きます. カギは垂直にまたは右下がりに.	うりウ
I	r	横線は長く,下部が長めに縦線は中央に.	ΊΓ
オ	オ	右および上へ突き出しを十分にとります. 縦線の下部ははねないようにします.	オサ
カ	ጛ	斜線は左下がりに,下の線をそろえます. 交差ははっきりと.	ヤヤ
+	4	二つの横線の真中に縦の斜線を引きます. 横線をあまり近づけません.	キキ

標準文字	注意箇所	記入上の注意	良くない文字
2	2	2本の斜線は平行な弧を描き、2本の弧の 左側の先端をそろえます. 短い弧は左下に.上部は右下がりに.	777
ケ	ጐ	横線は右側に突き出します.	7 K
C	ユ	横線は右に突き出さないように、角をはっ きりと.	בבב
サ	ŧ	2本の縦線は横線と交差. 突き出しは十分 にとります.	7
シ	ч	上部の二つの横線は水平に,ななめの弧の カギをはっきりと.	ツシ
ス	<b>X</b>	真中を突き出さないように、下部のクサビ を深く.	27 <b>2</b>
セ	ate ate	下部ははっきりと曲げ,横線を左に突き出 します.カギをはっきりつけます.	ヤセ
7	•7	点は右下がり,弧は左下がりに,右上のカ ギははっきりと,ただしオーバにならない ように.	ソソワ
9	8	クに中央斜線を加え,閉じます.	9999
Ŧ	Ŧ	交差をはっきりと,縦線の下部は内側に弧 を描くように.	÷45
Ÿ	<b>"</b> 9	上端をそろえ,各線の間隔を十分に,左上 線の垂直ぎみに,右上のカギをつけます.	シン
Ŧ	Ŧ	縦線を突き出さないで,中央に記入します.	ラテ
٢	٢	斜線が左に突き出さないように.	*+>
ナ	t	横線は水平に,縦線は中央で交差し,下部 は内側に弧を描くように.	+
_	00	横線の上を短く,下を長く水平にします.	2 =
ヌ	₮	上の横線は水平に,交差をはっきりさせま す.	R 9 2
ネ	à	上の縦線をはっきりと、交わりは突き出さ ないように、上の斜線は下と離します.	* *

付表 F.5 手書きカナ記入の注意事項(2/4)

	T		
標準文字	注意箇所	記入上の注意	良くない文字
/	P	斜めに丸みを付けて上部に角を付けません.	71
Ν	<i>I</i> n	上端をそろえて,離して書きます.	<u>» ۲</u>
F	٩	上部の横線が左に突き出さないように,下 部の横線は水平にします.	KC
7	7	横線は水平に, 斜線は縦線に近くします.	77
$\gamma$	$\uparrow$	はっきり角度をつけます.	~ 1
ホ	木	縦線は中央に,左右の線をはっきりとさせます.	* * *
マ	マ	横線は水平に, 斜線ははっきりとさせます.	<b>२</b> २ <b>२</b>
Ę	Æ	右下がりの平行な3本の線にします.	È
4	La	カギをはっきりと付けます.	L
×	ж	カギははっきりと右下がりに付けます.	+ X +
Ŧ	₿₽ L	縦線は横線の中央に,下部は水平に曲げま す.	εŧ
ヤ	ę	斜め線は上に突き出し、十分長く、カギを はっきりとさせます.	PTP
ユ	ユ	下の横線は十分長く,縦線は下線の中央で 交わらせます.	בב
Э	Ъ	右に突き出さない. 横線は水平に角をはっ きりとさせます.	ээ
ラ	7	横線は水平に、角は突き出さないように.	テゥ
ע]	7	左側は垂直に,右側の縦線は中心より左に でないように.	у У
N	j‰	2本の縦線の中央が隣接しないように、右 側のはねは右上にはねるように、	kn
L	L	縦線は垂直に,角を付けて,斜め上にはっ きりとはねるように.	LY
D	u	角度をはっきり付けて,突き出さないよう に.	n g p

付表 F.6 手書きカナ記入の注意事項(3/4)

標準文字	注意箇所	記入上の注意	良くない文字
7	\$	横線は十分に長く,斜線の下部は中央より左側 に入らないように. 上部のカギをはっきりと垂直または内側にしま す.	77
7	÷	・「フ」に横棒を加えた形. ・平行な水平線と丸みをもった斜線. ・斜線の終端は文字の左半分に入れないように.	<b>7</b> 7
ン	ē	上部の横線は水平に短く下部の斜線は長く,カ ギをはっきりとさせます.	ソン
"	<u></u>	枠左上部に右下がりで平行に(1文字として記入 します).	211
0		枠左上部に,丸がつぶれないように書きます (1文字として記入します).	0
Г	ー 年 順	<ul> <li>●印箇所で垂直から水平に曲げて書きます.</li> <li>●印の部分は突き出さないように.また,互いに離さないように.</li> </ul>	٢
	置き	・▼印箇所で垂直から水平に曲げて書きます. ・横線は下に向けないように.	٢

付表 F.7 手書きカナ記入の注意事項(4/4)

備考: で囲まれた文字については特に注意が必要です。

Last Sette	:2. **			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
慓凖	注意	ヨルレの決査		
文字	箇所	記入上の往息	良くない又子	呼 称
+	+	垂直,水平にはっきりと,中央で交差さ せます.	1 + 7	正符号
-	-	傾けないで水平にします.	•	負符号
•		・文字枠半分より下に記入します. ・黒丸は大きくします.		ピリオド
۳.		文字枠半分より下に記入します.	י, ן, ר	コンマ
#	#	水平・垂直棒は平行に同じ長さにします.	*	番号記号
*		同一点で3本の棒が交差させます. 垂直 棒は存在しません.	¥Х	アスタリスク

付表 F.8 手書き記号記入の注意事項(1/2)

標準	注意	ヨ1Lの決会	直くない支空	nste før
文字	箇所	記入上の注意	良くない文子	呼
		黒丸は大きく文字枠中心より、上と下に	•	コロン
•		はっきり分けて記入します。	-	
·4·		文字枠の中心より,上下にはっきり分け マヨユーナナ	•	セミコロン
		こに八します。 2本の構	-	
=		これの設備は水下に同じ及ことにいいしょ	~ >	等号
		原形と異なるので注意.上下のカギは		
7		はっきりとさせます.	38	アンパサント
(	Ç	湾曲を浅く,上下のバランスをとります.	\$ \$	左小括弧
)	>	湾曲を浅く,上下のバランスをとります.	\$\$	右小括弧
/		2本の斜線はある程度離して平行にします.	111	斜線
¥		横棒は1本にします.	¥	円記号
/	d	45°の傾きの線分が中央で方向を直角に	) /	不等号
<u>`</u>	٩	変えます.	12	(より小)
>	>	45°の傾きの線分が中央で方向を直角に	2)	不等号
		変えます.	- /	(より天)
π	alle	左右の突き出しをはっきりとさせます.	777	アポストロフィ
%	%	ループはつぶれず, 斜線に接触させない トゥに	×	パーセント
		ように.		
لم	Ц	二, 「 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	74441	縦線(OR)
		英字のUの下に横線. Uと横線との間に		
Ū	Ū	すきまをあけます.	X	アンダライン
		(Uでバーの位置を示します. )		
ក	۳	英字のUの上下逆の上に横線. すきまを	7 0	アクサンシルコンフレックス
	••	あけます.(口でハーの位直を示します.)		
@	Ø	つぶれないようにします.	• @	単価記号
?	?	下のループと上の間をあけます.	? ?	疑問符
!	ł	下のループと上の間をあけます.	! !	感嘆符

付表 F.9 手書き記号記入の注意事項(2/2)

#### (6) 英数記号カナ4種混在読取りについて

英数記号とカナ文字は発祥文化から異なるため、類似文字に関しては、単独では人間でも判別できないこ とがあります。

この類似文字のペアについては、特に注意して記入する必要があります。

以下に、混在読取り時に記入者が意識する必要があるペア、および記入上の注意を示します。

意識する 誤読にな 標準文字 記入上の注意 相手の字 る書き方 まっすぐのかざりのない縦棒にします. / 1 45°の線にします. / 1 1 2 L l 斜め棒と下の横線との結合点は最左端にします. ク 7 7 ○印の部分を斜めにします。(30°以上) カギを付けません。 7 ר' 7 ・斜線は外にふくらみをもたせます. 7 7 7 カギは内側に、斜線は外にふくらみをもたせます. 斜線は終端が垂直になるように内側にふくらみを 7 2 ク もたせます. 「L」は水平にします. レ L 「レ」は45°以上傾けます. 「4」も「チ」も三角ループを作らず、〇印部分 **Q** ¥ 4 ははっきり空けます。 「V」は上の棒がないと「レ」か「U」になりま Δ レ V す 「X」は左上から右下にはっきりと斜め線を引き Х × × ます. 「メ」は「X」との差を意識して書きます. 「エ」は明らかに横長にします。 I T I 「1」は明らかに縦長にします. ○印部分が開いているとき「ア」,閉じていると 7 17  $\nabla$ き「V」となります. θが大きいと「タ」になるので注意します.

付表 F.10 混在読取り時の記入上の注意事項(1/2)

標準文字	<ul><li>意識する</li><li>相手の字</li></ul>	誤読にな る書き方	記入上の注意
	9	69	○印部分の突き出しがあれば「タ」,なければ 「9」となります.
Y	ア	<b>\$</b> 7	○印部分が開いていれば「ア」,閉じていれば 「タ」となります.
Q	0	o	半濁点の大きさは文字枠の¼,位置は文字枠の上 半分にします.
ų,	4	4	○印の突き出しが明確でないと,「4」が「ム」 になります.
S	5	S	「S」のセリフは下にはっきりとさせます. 「5」の突き出しは上にはっきりとさせます.
0	Ц	Ο	「0」の上部はきちんと閉じます.
В	8	ŝВ	○印2箇所のセリフは必ず付けます. ANK混在では、必ずループは2個きちんと閉じる ことも忘れないように.
Ρ	ア	۴	・ループを必ず閉じます. ・左に突き出しません.
=	=	=	上の水平棒は下の水平棒より短くします.
Э	3	ੜੰ•	・○印コーナは角をはっきりつけます. ・背を内側に曲げぬように.
ង	0	ະບ	・4 箇所の角ははっきりさせます. ・縦線は内側にします.
С	(	С	書き始めに縦のカギをつけます.
+	+	+	斜線は外にふくらみをつけます.
Е	£	۰E	左に突き出しのないようにします.
Ι	2	Ι	2本の横線の中点から中点へ垂直の線を引きます.
4	κ	K	斜めに傾けて書かないように.

付表 F.11 混在読取り時の記入上の注意事項(2/2)

(7) 濁点・半濁点付文字について

DynaEye では濁点・半濁点を独立した一文字枠に記入する方法と、濁点・半濁点付文字として、一文字 枠内に一緒に記入する方法のどちらでも認識することができます。 読取り可能な濁点・半濁点付文字を以下に示します。

• 濁点付文字

ヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデド バビブベボ

半濁点付文字
 パピプペポ

濁点・半濁点付文字の記入には、下記の点に注意する必要があります。

• 記入文字枠内に濁点・半濁点がはいっている。



• 濁点・半濁点はカナ文字と分離している。



濁点・半濁点はカナ文字の大きさに比べ1/2以下でかつ、右上すみに記入します。

<i>1</i> , <i>1</i> ,	(悪い例)
-----------------------	-------

(8)筆記具

手書き文字の認識率に影響する重要な要因であるため、システム設計時にどれを選択するか慎重に検討す る必要があります。以下に、それぞれの長所・短所について示します。

誤読や読取り不能の最大要因は、書き方や筆記具による線切れです。筆圧、筆記用具による薄い線、先が 細いために発生する細い線についても読取り部が感知できないため、同様の現象となります。

しかし、先の太い鉛筆による太い線は、必要なしっかりとした線が描けないため、また、柔らかい芯の鉛 筆は、記入時の汚れの原因となるため好ましくありません。 付表 F.12 筆記具一覧表

	筆記用具	認識率	書換え防止	備考
(	シャープペンシル D.5mmHB		×	認識率としては最良です。
4	鉛筆HB		×	鉛筆の先の状態を良好に管理する必要があります。
;	水性黒ボールペン			・速乾性に欠け、乾くまで少し待つ必要があります。 ・文字枠内に案内点(線)を入れると弾かれます。
ī	市販黒ボールペン			銘柄により差がありますので、選択には注意する必要 があります。
備考	; : 大変優れ	ている	: 優れて	いる : 普通 × : 適さない

### (9) 消去方法

十分に消されていない消し残りや、消しゴムのカスによって、誤読や読取り不能になることは意外に多く あります。

したがって、消しゴムの使い方には特に注意してください。また、考え方を変えて、誤りやすい箇所、変 更になりやすい箇所は再記入フィールドを設けるようにします。

+分に消してもへこみが残っている場合があり、読取り不能や誤読の原因となるので注意してください。 次に、消去方法についての注意を述べます。

a. 使用消しゴム

プラスチック製で汚れのないものを使用します。

**b.** 消しカス

ハケなどで帳票上から完全に消去します。

机上の消しカスが帳票裏面に付着する場合も多いので、作業台の上もきれいに管理する必要 があります。

- c. 修正液 修正液を塗布することによる凸凹や、帳票下地との反射率の差が発生することから、塗布部 分以外の部分にも悪影響を与えることがあるので、修正液を使用しないでください。
- d. 読取り対象外の記入
  - 一般事務で行われる以下のような訂正方法は、文字認識には適しません。
  - 訂正文字の読取り結果は保証しません。
  - 訂正文字が上の行の文字に影響を及ぼすため、上の行の文字の読取り結果についても保 証しません。



付図 F.5 読取り対象外の記入

(10)下敷

柔らかい台の上で強い筆圧で記入すると、紙面にへこみが発生します。スキャナーは光学的に反射で読取 りを行っているため、紙面のへこみは読取り不能や誤読の原因となります。このため、記入時は硬い下敷を 使用する必要があります。

#### F.2.2 活字文字の印字

活字文字の読取り率を大きく左右するものは、印字品質です。このため、特に以下の点に留意する必要が あります。

- 印時機種の選定
- トナー / リボン寿命の管理
- 印時状態の管理

また、印刷データに付加可能なチェックディジットを必ず付けてください。印刷帳票のターンアラウンド 処理は回収経路により帳票の品質は劣化し、そのデータ量も多いのが一般です。可能な限りのチェックが データに付加されていれば、処理後のデータの信頼性は飛躍的に向上します。 所定の運用条件を設定し、テスト印字したものについて事前に読取りテストを行ってください。

= 注意事項 =

手書きフィールドに活字文字を印字・印刷しても認識できません。ただし、やむを得ず印字する必要があ る場合は、数字に限りJIS X9006の字形に基づくフォントを使用してください。その他の字種(英字、カタ カナ、ひらがな、記号、漢字)については評価が必要です。

#### (1) 印字品質

良好な印字品質を保持し、高い読取り率にするには、以下の項目について十分注意してください。

a. コントラスト

印字された文字は、用紙に対してできるだけコントラストを持つようにします。一応の目安 として黒い印字は、平均して用紙の反射率の50%以下であるようにします。

b. 欠け(void)と汚れ(spot)

印字欠け、汚れの発生するときは、その数をできるだけ少なくし、欠け、または汚れ同士は できるだけ離します。

次の場合は動作上許される限界です。

- 目測で、直径 0.2mmの円内に欠けや汚れが収まり、しかもこれが 2 つ以上ある場合は、 1mm 以上離します。
- 小さな汚れ、または欠けの集合が、直径 0.2mm の円内に入っていて、かつ、円の 1/3 以下の面積しか占めないようにします。
- c. 文字の線幅

文字の線幅はできるだけ標準に近くします。OCR-Bフォントの標準線幅は、0.35mmです。

d. 文字の傾き

個々の文字が帳票の基準端に対して、以下のように±3°以内の傾きに収まっているように します。



付図 F.6 文字の傾き

e. 活字 ANKS 使用時の注意

以下の点に注意し、印字濃度およびイメージ読取り濃度を設定してください。

- 印字濃度およびイメージ濃度が薄すぎないようにしてください。
  - 文字の一部が欠ける場合があります。
     以下の例の場合、かすれによって文字の一部が欠けています(正しい文字は「4」と「5」です)。



- 印字濃度およびイメージ濃度が濃すぎないようにしてください。
  - 湾曲している部分の先端が、他の部分と接触する場合があります。
     この場合、本来存在しない閉ループが発生します。
     以下の例の場合、潰れによって閉ループができています(正しい文字は「6」と「9」)。
  - ループ部分など、細かな部分に潰れが発生する場合があります。
  - 文字線が太くなり、隣接する文字などと接触する場合があります。



f. 活字日本語使用時の注意

以下に、活字日本語領域内への印字上の注意点を示します。

• 1行中に異なるサイズは使用できません。

さしすせそ ← ×

- 行中に印字サイズの異なる場合は、1行ずつに分けて領域を取ります。複数行に異なる サイズがある場合、1つのフィールドで認識はできません。
- あいうえお ← 1行ずつ領域をとる 〇
- かきくけこ 4行まとめて1フィールドにする ×

さしすせそ

たちつてと

• 縦長・横長といった、文字の縦横比が異なる印字文字は認識できません。

וויייייי +×

• アンダーライン付きの文字は認識できません。

<u>富士通株式会社</u>  $\leftarrow$  ×

• 斜体文字や飾り文字は認識できません。

新著情報のお知らせ ← ×

印字濃度およびイメージが濃すぎないようにしてください。
 詳細は、"e. 活字 ANKS 使用時の注意"を参照してください。

#### (2)印字装置

a. OCR-B フォントの印字

OCR-B フォントの印字には、OCR-B フォント印字をサポートしたプリンタ装置、または、 当社製「OCR-B フォント for Windows」をレーザビームプリンタなどの電子写真式プリンタ で印字します。

数字と英字の混在読取りができるのは 200dpi のみです。

印字サイズは、JIS X9001のサイズ Iとします(字枠の幅が 1.40mm、高さが 2.40mm)。

b. 富士通ドットプリンタフォントの印字

富士通ドットプリンタフォントとは、当社製 K シリーズおよび FMG シリーズ、 FMR/FMV シリーズ(ただし、FM シーケンスでの印字に限る)に接続されるドットプリン タの印字フォントを示しており、該当機種で印字された ANK モードの数字および JEF(漢 字)モードの半角数字を読み取ることができます。

ドラフト印字や高速印字された文字は印字品質が悪いので、富士通 F6316A イメージリーダ 以外での読取りに適当ではありません。また、リボン長の短いリボンカセットを搭載するプリ ンタの場合も、印字濃度が DynaEye の要求するレベルを早期に下回るものがあります。富士 通ドットプリンタフォントの読取りには、富士通 F6316A イメージリーダまたは fi-4990C、 fi-4860C、fi-4750C、fi-4340C、fi-4530C、fi-5750C が必要です。

c. MS 明朝・MS ゴシックフォント

MS 明朝・MS ゴシックフォントの印字には、レーザビームプリンタなどの電子写真式プリ ンタを使用します。

印字サイズは 12 ~ 14 ポイント(半角のみ) 数字、英大文字および記号(-+*/=.,¥) が読取り可能です。

また、数字と英字の混在読取りができるのは 200dpiのみです。

ただし数字の 0(ゼロ) と英字の O(オー) の混在はできません。

なお、該当機種でも OCR-B フォントが印字可能な機種では、OCR-B フォントの使用を推 奨します。

印字された文字と文字の間の距離(字間)が非常に近い場合(文字と文字との間隔が狭い場 合)正しい認識結果が得られない場合があります。

文字と文字との間隔は、1mm(推奨)以上離れていることが運用上望ましいです。

ー部のソフトウェアでは文字と文字との間隔の指定が可能な場合があります。この場合、た とえば「標準」というような指定を行ったとしても、実際の文字間隔は1mmより狭くなる場 合もあります。文字の抽出がうまく行えず正しい認識結果が得られない可能性がありますの で、印刷したときの文字間隔が1mm以上になるような設定を行ってください。

### F.2.3 マークの記入

以下に、マークを記入するときの注意を説明します。

- 枠内に記入する場合
  - 隣の文字枠やマーク枠にはみ出さないように記入してください。
     はみ出した枠を誤認識することがあります。
     はみ出しを避けるためには、丸を記入してもらうことも有効です。



枠の中に大きく記入してください。
 ほんの少ししか記入されていない場合、マークが検出できないことがあります。



- プレ印刷の上に記入する場合
  - プレ印刷から若干離して記入してください。
     重ねて記入すると、マークが見つからないことがあります。



- 隣の文字枠やマーク項目にはみ出さないように注意してください。
   枠内に記入するときと同様、誤認識の原因となります。
- F.2.4 帳票記入時の注意

帳票を記入する時の注意を説明します。

(1) 姓名フィールド 記入時の注意

以下に、姓名フィールド記入時の注意を説明します。

• 知識処理の情報として姓名を設定し、1つのフィールドに姓と名を記入する場合は、姓と名の間に空 白を空けてください。



(2) フリーピッチ文字枠手書き日本語の帳票記入上の注意

以下に、フリーピッチ文字枠に日本語を記入する場合の注意を説明します。

- 文字は、隣の文字と重ならないように記入してください。
- 文字の大きさや、文字と文字の間隔は、なるべくばらつきがないように記入してください。
- 行の区切りのない帳票では、上の行にある文字と下の行にある文字とが重ならないように記入してく ださい。
- マークフィールドのある住所欄で、マークで書く文字を重複して記入しないでください。

例)

以下のような帳票に「東京都千代田区」と記入する場合、住所1フィールドには「東京」と記入 し、「都」はマークを囲みます。住所1フィールドに「東京都」まで記入しないでください。

住所1	都	道	住所2
	府	県	

住所を複数行に渡って記入する場合、住所の階層区切り(県、市、区など)で改行してください。
 例)

[良い例]

[悪い例]



氏名が同一フィールドになっている帳票の場合、「姓」と「名」の間に1文字以上の空白を入れて記入してください。フリガナフィールドでも、「セイ」と「メイ」の間に一文字以上の空白を入れてください。以下に、良い例を示します。

また、必ず、「姓」「名」の順に記入してください。

なお、フィールド情報で設定する桁数には、「姓」と「名」の空白も一文字として数えてください。

## 付録 G データチェック機能

ここでは、データチェック機能について説明します。

### G.1 データチェックとは

データチェックとは、認識結果に対して、それが妥当かどうかを与えられたルールに沿ってチェックする 機能です。

データチェックでは、以下のようなチェックが行えます。

数値の範囲チェック

例 "数量"のフィールドは1000以下の数値が記入される。

• 桁数チェック

例 "会員番号"は7桁の文字記入が必要である。

日付チェック

例 "生年月日"が実在の日付である。

誤認識、または帳票記入ミスの場合、データチェックで正しくないとみなされます。このことを「論理エ ラー」といいます。

データチェックで論理エラーを検出すると、検出されたフィールドにフラグを設定します。修正画面では、このようなフィールドの色を変えて表示するため、ユーザは認識の誤りのチェックを容易に行えます。

### G.2 データチェックの例

ここでは、簡単なデータチェックの例を示します。

データチェックは、フィールド名をカギ括弧([])で囲むことによって認識結果を参照でき、カンマ(,)で 区切って複数の条件を記述できます。

[例1]

以下のような条件を設定します。なお、[]はフィールド名です。

- [単価] と [数量] の認識結果の乗算が、[合計] の認識結果と等しい。
- [単価]の認識結果が1000以下であること。

データチェックの式は以下のようになります。

[単価] * [数量] == [合計], [単価] <= 1000

### [例2]

以下のような条件を設定します。なお、
()はフィールド名です。

- [合計 1]、[合計 2]、[合計 3]の認識結果を、組込み関数 "sum" で合計し、その結果を一時変数 "total" に代入する。
- "total"の内容が 500 以上であること。
- "total"の内容が 100000 以下であること。

データチェックの式は以下のようになります。

total = sum ([合計1], [合計2], [合計3]), total >= 500, total <= 100000

#### [例3]

以下のような条件を設定します。なお、[]はフィールド名です。 "@" はチェックするフィールドの省略 記号です。

• [金額 1]、[金額 3]、[金額 5]の合計がチェックするフィールドの認識結果に等しい。ただし、[金額 2]、[金額 4]は存在しないものとする。

sum([金額1..5])==@

#### [例4]

- 以下のような条件を設定します。なお、[]はフィールド名です。
- [単価1] × [数量1] + [単価2] × [数量2] + [単価3] × [数量3] が [合計] に等しい。

sumprod([単価1..3],[数量1..3])==[合計]

#### [例5]

以下のような条件を設定します。なお、[]はフィールド名です。

• [年号]、[年]、[月]、[日]の認識結果が実在の日である。ただし、[年号]はマークフィールドであり、 明治・大正・昭和・平成の4つのうちから1つにマークされているものとし、マークフィールドの認識 結果は4桁の文字列として出力され、左の桁から明治・大正・昭和・平成を表す。

jdate(first([年号]),[年],[月],[日])

#### [例6]

以下のような条件を設定します。なお、[]はフィールド名です。

- [金額 A] を左から 6 桁までを整数部、それ以降を小数部として数値に変換し、一時変数 A に代入する。
- [金額 B] を小数点付きのフィールドとして数値に変換し、一時変数 B に代入する。
- A と B の差が 1000 以上である。

A=number([金額A],'N6'),B=number([金額B],'N*'),A-B > 1000 || B-A > 1000

#### [例7]

以下のような条件を設定します。なお、[]はフィールド名です。

- [金額 1]、[金額 2]、[金額 3] を整数部 5 桁として数値変換し、総和を求め、一時変数 total1 に代入 する。
- [合計金額]を小数点付きフィールドとして数値に変換し、一時変数 total2 に代入する。
- total1とtotal2が等しい。

setn('N5'),total1=sum([金額1..3]),setn('N*'),total2=[合計金額],total1==total2

#### [例8]

以下のような条件を設定します。なお、[]はフィールド名です。

• マークフィールド [選択項目]の項目のうち、1つだけがマークされている。

length([**選択項目**])==1

#### [例9]

以下のような条件を設定します。なお、[]はフィールド名です。

• [入金月] と [入金日] がともに記入されていたら日付チェックを行う。

if(!blank([入金月]) && !blank([入金日])){mdate ([入金月],[入金日])}

#### [例10]

以下のような条件を設定します。なお、"@"はチェックするフィールドの省略記号です。

• 文字間に空白がはいっていない。(文字間空白不可チェック)

strlen(ltrim(rtrim(@))) == length(@)

### G.3 データチェックの対象フィールド

以下に、データチェックが対象になるフィールドを示します。

- チェック可能、かつ式からの参照も可能なフィールド
  - 手書き ANKS フィールド
  - 活字 ANKS フィールド
  - マークフィールド
  - 手書き日本語フィールド
  - 活字日本語フィールド
- チェック不可能、かつ式からの参照も不可能なフィールド
  - イメージフィールド
  - 知識処理情報に設定されたフィールド

### 付録

## G.4 データチェック機能の一覧

付表 G.1 に、データチェック機能の一覧を示します。

付表 G.1 データチェック機能の一覧

	項目 内容							
	有効範囲	整数部104桁、小数部32桁の固定小数点、負数が使用できます。						
数値計	演算	四則計算(加減・乗除の優先判断あり)。 ただし、除算は小数点以下は切り捨てられます。						
	括弧の使用	最大6重(論理演算の括弧も含む)。						
昇	その他	小数部が32桁で収まらない場合、33桁目は切り捨てられます。 整数部が104桁で収まらない場合(オーパーフローの場合)、 演算結果は正しくなくなります。 0除算はチェックされ、エラーを返します。						
数値	〕比較	大小比較と等しいことのチェックができます。ご言語の記述に 準拠します(文字列の比較はユーティリティ関数を使用してくだ さい)。						
		< > <= >= == !=						
論玛	演算	論理AND、ORおよび論理否定による条件の結合ができます (&&、  および!による)。括弧も併用できます。 ただし、数値計算の括弧を含めて最大6重までです。 論理演算は論理演算子、関係演算子を含むチェック式、または 関数だけのチェック式に対して有効です。						
認諳	結果の参照	フィールド名をカギ括弧( [ ] )で囲むことによって記述しま す。チェック式が設定されたフィールドは、@と省略記述するこ ともできます。						
		記述例:@ <= 99						
		日本語フィールド、知識処理対象フィールド、イメージフィール ドはチェック対象外です。他のチェック式からも参照できません						
—時	变数	変数に代入された時点で生成され、1つのデータチェック式が評価終了されると消滅します。 変数名は先頭が英字、2文字目以降が英数字で最大16文字まで 識別します。大文字、小文字の区別はしません。 ifとelseは変数名として使用できません。 変数型に数値と文字列の区別はありません。 文字列であれば最大136桁、数値であれば前記数値の有効範囲 まで格納できます。						
ユー関	ーティリティ 数	データチェックによく使う関数をサポートします。 以下に例を示します。sum関数のように可変長の引数もサポート しています。 年月日の妥当性チェック ydate(year,month,day) 引数の合計を計算 sum(data1,) 記入された桁数を返す length(value) 記述例 ydate([年],[月],[日]), length([従業員番号]) == 6						
条件	=判断	条件付きのチェック式を記述するには以下のように記述します。						
		if(条件){チェック式1}else{チェック式2}						
		「条件」が満たされるとき「チェック式1」を評価し、「条件」 が満たされないとき「チェック式2」を評価します。ただし、 「条件」とは論理演算子、関係演算子を含むチェック式、または ユーティリティ関数だけのチェック式です。 else以下は省略できます。						
文字	数	チェック式は半角換算で512文字まで記述できます。						
その	0他	シングルクォーテーション( ^ヶ )による文字列定数を使用できま す。ただし、関数の引数と変数への代入のみに有効です。						

[データチェックの式を記述する文字コードについて]

式として記述する数字、演算子、変数名、関数名、記号([]@'..,)は、半角文字でなければなりません。ただし、フィールド名、文字列定数では半角、全角の両方が使用できます。

[範囲指定付きフィールド変数の指定方法]

ユーティリティ関数 sum、sumprod には、引数として範囲指定付きフィールド 変数が指定できます。た だし、この場合フィールド名の末尾に半角の数字を付けるようにフィールド名を決める必要があります。 単価1、単価2、単価3の3つのフィールドをまとめて表す場合は、最初のフィールド名を書いたあとに ピリオド(.)を2つ付けて最後の末尾数字を付けます。 以下に、例を示します。

[単価 1..3]

なお、上記の例では、3 つのフィールド単価 1、単価 2、単価 3 のすべてが存在する必要はありませんが、 少なくとも1 つのフィールドは存在する必要があります。また、上記の例では、単価 00001、単価 00002 と いったフィールドが存在しても参照されません。単価 00001、単価 00002 を参照する場合は、以下のように 指定します。

[単価 00001..3]

この場合、単価1、単価001、単価2といったフィールドが存在しても参照されません。

[演算子の優先度について]

以下に、演算子を優先度の高いものから順に示します。

1	-	単項マイナス
2	!	論理否定
3	*,/	乗除算
4	+,-	加減算
5	==,!=,>=,<=,>,<	関係
6	&&	論理AND
7		論理OR

[マークフィールドの認識結果について]

データチェックからマークフィールドの認識結果を参照する場合は、マークの各項目で設定した出力文字の先頭文字のみを参照します。また、マークされていない項目は1文字の空白として扱われます。したがって、出力文字を"平成"、"昭和"、"その他"と設定した3つの項目からなるマークフィールドがあったとき、 "昭和"にマークされていれば、マークフィールドの参照結果は以下のようになります( は空白を表します)。

### G.5 データチェック処理のユーティリティ関数

以下に、データチェック処理のユーティリティ関数の一覧を示します。

眧

[「合計の計算」 関数一覧 ]

関数	形式	概要
sum	<pre>sum(var1,)</pre>	与えられた引数を数値として、すべての引数の合計を 求めます。
sumprod	<pre>sumprod(var1,var2)</pre>	オーバーフローのチェックはしていません。 与えられた引数を数値として、var1とvar2の積和を求
		めます。範囲指定付きのフィールド変数と併用することで、 (単価×数量)の計算を簡単に行えます。

### [「日付・時間のチェック」関数一覧]

関数	形式	概要
day	day(d)	与えられた引数dを数値として、1 d 31の範囲にあ るかどうかをチェックします。 日付のチェック用です。 引数の値そのままが復帰値として返ります。
month	month(m)	与えられた引数mを数値として、1 m 12の範囲にあ るかどうかをチェックします。 月のチェック用です。 引数の値そのままが復帰値として返ります。
mdate	mdate(m, d)	与えられた引数mを月、dを日とし、m月d日が実在する 日付かどうかをチェックします。 1月1日を1として、 与えられた日付が何日目になるかを返します。 ただし、2月29日も実在の日付とみなして計算するた め、3月1日の場合は、61(31+29+1)となります。 実在しない日付の場合は、0(ゼロ)を返します。
ydate	ydate(y, m, d)	与えられた引数を数値として、西暦y年m月d日が実在 する日付かどうかをチェックします。与えられた日付 のユリウス日(Julian Day Number)を返します。 ただし、1583 y 2100とし、西暦1583年以前の 日付はチェックできません。また、西暦2100年以降の 日付は誤りとみなされます。
jdate	jdate(h, y, m, d)	和歴の妥当性をチェックします。 与えられた引数を数値として、年号hのy年m月d日が実 在する日付かどうかをチェックします。与えられた日 付のユリウス日(Julian Day Number)を返します。 ただし、hは1~4までの数であり、以下のように表し ます。 1:明治 2:大正 3:昭和 4:平成 なお、y > 112(西暦2100年)のときは、誤りとみなさ れます。 また、与えられた日付が旧暦の場合の復帰値は、概
time	time(hh, mm)	<ul> <li>算値となります。</li> <li>与えられた引数を数値として、hh時mm分が時刻として 妥当かどうかをチェックします。0時0分からの経過時間(分)に変換した値にして返します。与えられた時刻 が存在しない場合、復帰値は0になります。</li> <li>ただし、24時間制の時刻とします。</li> <li>ただし、24時間制の時刻とします。</li> <li>本後5時 × 17時</li> <li>なお、0 hh 23、および0 mm 59のときだ</li> <li>け、妥当とみなされます。</li> </ul>
time12	time12(dd, hh, mm)	与えられた引数を数値として、hh時mm分が時刻として 妥当かどうかをチェックします。0時0分からの経過時 間(分)に変換した値にして返します。与えられた時刻 が存在しない場合、復帰値は0になります。 ただし、12時間制の時刻とします。 なお、0 hh 11、および0 mm 59のとき だけ、妥当とみなされます。
		引数ddが1なら午前、2なら午後を表します。 この引数は復帰値を利用するときに適切な値を指定し ます。チェックだけの場合は、1と2のどちらを設定し ても構いません。

[「数値への変換」 関数一覧 ]

関数	形式	概要
number	<pre>number(str [,opt])</pre>	与えられた引数strを数値に変換します。引数opt が指定されている場合は、その指示に従って変換 し、optが指定されていない場合は、そのとき設 定されている変換モードに従って変換します。
setn	setn( opt )	現在の数値変換モードを引数optに従って変更し ます。そのチェック式の評価を終了するまで設定 したモードが有効となります。

• ユーティリティ関数 number、setn の数値変換モード指定について

変換モードの指定には、整数部桁数指定、空白処理指定、および記号処理指定の3つがあります。そ れぞれの指定を文字列として記述します。

[ 整数部桁数指定 ]

- **Nn** 整数部の桁数をn桁として変換する(nは整数とする)
- N* 文字列中の小数点を有効にする(デフォルト)

12桁のフィールド認識結果の、左から10桁を整数部、11桁目以降(2桁)を小数部とする場合、以下のように指示します。

setn('N10')

以下に、上記のように指示した場合の、変換結果を示します。なお、 は空白を表します。

[空白処理指定]

B: 空白のみからなる文字列を整数変換すると論理エラーとなる

B* 空白のみからなる文字列を数値変換すると0になる(デフォルト)

[記号処理指定]

 Sn
 記号処理の方式をnとして変換する(nは以下に示す整数とする)

 nは以下の4種類およびその和が指定可能

- 0 記号付き数字を数値に変換しない
- 1 円記号(¥)付き数字を数値に変換できる
- 2 符号(+-)付き数字を数値に変換できる
- 4 カンマ(,)付き数字を数値に変換できる
- S* 円記号(¥)および符号(+-)付き数字のみ変換する(デフォルト)

1、2、4 については、その和を指定することにより組み合わせて指示することができます。たとえば、 円記号とカンマ付き数字を変換する場合は'S5'を指定し、円記号、符号、カンマのすべてを含む数字を 変換する場合は'S7'を指定します。

なお、円記号、符号、カンマは数字文字列の以下の位置になければなりません。

円記号 最初の数字の前(前後に空白を含んでもよい)

符号 最初の数字の前(前後に空白を含んでもよい)

カンマ 整数桁の4桁ごとの位置(小数部にあってはならない)

円記号と符号の順序は問いません。

数字のみを含む[商品コード]フィールドに数字以外が含まれないことをチェックする場合、以下のように指定します。

number([商品コード],'S0')

[金額]フィールドがカンマと円記号を含む数字であることをチェックする場合、以下のように指定します。

number([**金額**],'S5')

### [「記入桁数の取得」関数一覧]

関数	形式	概要
length	length(str)	与えられた引数strを文字列とみなし、空白以外 の記入桁数を求めます。 たとえば、"商品コード"というフィールドの認 識結果が、ABCDE FG'(は空白)とすると length([商品コード])は、7が復帰値として返り ます。
first	first(str)	与えられた引数を文字列とみなし、空白以外の文 字が始まる桁位置を返します。 ただし、先頭の桁を1とします。つまり、 ' ABCDE FG'( は空白)という文字列の場 合、関数の戻り値は、3となります。
blank	blank(str)	与えられた引数を文字列とみなし、すべて空白か どうかをチェックします。 空白以外の文字があると、falseを返します。 length(str) == 0と処理内容は同じです。
strlen	<pre>strlen(str)</pre>	与えられた文字列の引数から、空白を含む総桁数 を求めます。たとえば、 " 商品コード " というフ ィールドの認識結果が ' ABCDE FG '( は空 白)とすると、strlen([商品コード])の復帰値は 10となります。

### [「文字列処理」 関数一覧 ]

関数	形式	概要
ltrim rtrim	ltrim(str) rtrim(str)	ltrim関数は与えられた引数strの先頭の空白を削除し、左詰めしたものを返します。strの桁数は削除した空白分、数が減ります。         rtrim関数は与えられた引数strの未尾の空白を削除し、strの桁数は削除した空白分、数が減ります。         rtim関数は与えられた引数strの未尾の空白を削除し、         strの桁数は削除した空白分、数が減ります。         たとえば、"従業員番号"というフィールドの認識結果が         154649       (         は空白)とすると、ltrim([従業員番号])の復帰値は、154649       、となり、rtrimの復         帰値は、154649       、となり、rtrimの復
eq ne lt gt le ge	<pre>eq(str1, str2) ne(str1, str2) lt(str1, str2) gt(str1, str2) le(str1, str2) ge(str1, str2)</pre>	文字列の大小比較を行う関数です。それぞれ、等しい(eq) 等しくない(ne)、小さい(lt)、大きい(gt)、以下(le)、以 上(ge)を表します。 比較の大小は、文字列を構成するシフトJISコードの大小 で決まります。数字、アルファベット、カタカナについて は、文字の並び順に値が大きくなります。詳細は、文字コ ード表を参照してください。以下の例のように先頭の文字 が等しく、文字列の長さが異なる場合は、長い方が大きい とみなします。 'ABCD' < 'ABCD123'
mid	<pre>mid(str, p[,len])</pre>	文字列strの先頭からp文字目より1en桁取り出して返しま す。もし、1enのパラメータが省略された場合、p文字目以 降の全部の文字を返します。先頭の文字は1文字目です。 よって、mid('ABC',1,1)は'A'を返します。
cat	cat(str1,)	引数に与えられた文字列をすべて結合したものを返しま す。 たとえば、cat('AAA', 'BBB', 'CCC')の復帰値は 'AAABBBCCC'となります。

### [「チェックディジット」関数一覧]

関数	形式	概要
chdigit	chdigit(d, w, m, a, s, j, p)	<ul> <li>チェックディジットチェックを行います。各引数の意味は 以下のとおりです。</li> <li>d:チェックを行うデータ</li> <li>w:加重係数</li> <li>m:モジュラス(7,9,10,11のいずれか)</li> <li>a:集計方法(0:一括集計、1:分割集計)</li> <li>s:補数処理(0:補数をとる、1:補数をとらない)</li> <li>j:乗算方法(0:右端基準、1:左端基準)</li> <li>p:検査桁位置(0:最右桁、1:最左桁)</li> <li>なお、上記のa以降の引数は省略することができます。</li> <li>省略した場合はデフォルトとして0が指定されます。。</li> <li>また、すべての引数は数値、文字列の両方が使用可能で す。検査桁以外のデータが空白を含む場合は0に変換されますが、検査桁が空白の場合は論理エラーとなります。</li> </ul>
setcode	setcode(str)	チェックディジットとして使用する文字を設定します。引 数strは、1文字から12文字までの文字列でなければなりま せん。それぞれの文字は、先頭から、チェックディジット の計算結果が0,1,2,311のとき使用される文字となりま す。ただし、2文字目以降を省略した場合やsetcodeによる 設定を行わなかった場合は、デフォルトの値が用いられま す。デフォルト値は'012345678900'です。すなわち、デフ ォルトではチェックディジットの計算結果が、10、11のと き(モジュラスが10、11の場合)、チェックディジットと して0が使われることを意味します。 引数がない場合や引数が空白を含む場合はエラーが発生し ます。

#### [チェックディジットチェックについて]

チェックディジットチェックとは、データ各行に加重をかけ、集計した値をN(たとえば、モジュラス11 チェックの場合、N = 11)で割った余りをデータに付加し、その余りをチェックディジットとして、データ の正誤を判定するチェック方式です。

チェックディジットチェックでは、任意の加重係数、モジュラス、集計方法、乗算方法、検査桁位置が指 定できます。それぞれの処理方法について簡単に説明します。

• 加重係数

指定された加重係数は、データの全桁に対し、循環して重み付けされます。

- モジュラス
   モジュラスには7、9、10、11 が指定できます。
- 集計方法
   集計方法には、一括集計と分割集計の2つの方法が指定できます。
- 補数処理

補数処理には、補数をとる方法と補数をとらない方法が指定できます。

• 乗算方法

加重係数の乗算方法には、データの右端を基準とする方法とデータの左端を基準とする方法が指定できます。

• 検査桁位置

チェックディジットを置く桁(検査桁)は、データの最右桁に置く場合が標準ですが、データ最左桁 に置いた場合の指定もチェック可能です。 以下に、チェックディジットの使用例を示します。ただし、チェックは「フィールドデータ」フィールド に対して行い、乗算方法は右端基準、検査桁位置は最右桁であるとします。

a. モジュラス 11 チェック

「加重係数765432、一括集計、補数をとる」とした場合、チェック式は以下のようになります。

chdigit ([フィールドデータ], 765432, 11)

データ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 × × × × × × × × × × × × × × × × × 4 3 2 7 6 5 4 3 2 チェックディジット 4 + 6 + 6 + 28 + 30 + 30 + 28 + 24 + 18 = 174 174 ÷ 11 = 15余り 9 補数をとる…11 - 9 = 2

チェックディジットは、1桁しか指定できないので、チェックディジットの計算結果が11と10の場合は、 チェックディジットは0となります(デフォルトの場合)。 関数 setcode によって任意の文字をチェックディ ジットとして使うことができます。

たとえば、チェックディジットの計算結果が10、11のとき、チェックディジットをX、Y にするには setcode ('0123456789XY')と指定します。

b. モジュラス 10 チェック

「加重係数 731、分割集計、補数をとらない」とした場合、チェック式は以下のようになります。

chdigit ([フィールドデータ], 731, 10, 1, 1)

データ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2 -	٦
	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	7	3	1	_L_	_ <del>*</del> _	1	<u>_7</u>	_ئ_	1	チェックディジット	×
	7 ⊣ 猫*	+ 6 +	- 3 +	2 + 8 +	1 + 5	+6+ £เวโล	4 + 9 + 7	2 + 4	+ 9	= 66	
	THE	X G C	- 0%	······································	10 - 0	7. J D					

c. モジュラス 9 チェック

「加重係数1、一括集計、補数をとる」とした場合、チェック式は以下のようになります。

chdigit ([フィールドデータ], 1, 9)

*デ*−*タ* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 <del>*</del> × × × × × × × × 1 チェックディジット 1 1 1 1 1 1 1 1 × 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 45÷9=5余り0 補数をとる...9 - 0 = 9-このような場合を特に、9チェック(9DSR)と呼びます。

d. モジュラス 7 チェック

「加重係数 546231、一括集計、補数をとらない」とした場合、チェック式は以下のようになります。

chdigit ([フィールドデータ], 546231, 7, 0, 1)

データ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ①
× × × × × × × × × × × 2 3 1 5 4 6 2 3 1 チェックディジット
2 + 6 + 3 + 20 + 20 + 36 + 14 + 24 + 9 = 134
補数をとらない...134 ÷ 7 = 19余り①
データを 7 で割り、余りをチェックディジットとする計算方法を 7 チェック (7 DR)と呼びます。

#### e.サムチェック

「モジュラス 10、加重係数 1、補数をとらない) チェックディジットチェックを特にサムチェックと呼びます。サムチェックを行う場合、チェック式は以下のようになります。

chdigit ([フィールドデータ], 1, 10, 0, 1)

データ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 ← チェックディジット 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 45 ────

f. ルーンズチェック

「モジュラス 10、加重係数 12、分割集計、補数をとる」チェックディジットを、特にルーンズチェックと呼びます。ルーンズチェックを行う場合、チェック式は以下のようになります。

chdigit ( [フィールドデータ], 12, 10, 1 )

# 付録 H 認識からの通知コード

ここでは、DynaEye 部品 / DynaEye 関数の出力する通知コードについて説明します。 通知コードは、32bit 長であり、構成は以下のようになります。

31 30	29	28	27	26	25	0
Sev	C	R	2		Code	

なお、呼び出した Win32 API がエラーを返した場合は、その通知コードを呼出し元まで復帰させます。 したがって、上位 3bit が b'110'のパターンを持つ通知コードは、Win32 API で定義されているものです。

• Sev は、エラーの重要度を示します。

 コード
 意味

 00
 正常(非エラー)

 01
 情報(非エラーで単なる通知)

 10
 警告(エラーだが、継続可能)

 11
 エラー(継続不能)

- Cは、独自コードかシステムコードかを表します。
   Win32 APIのコードを使用する場合は、C=0とします。
   独自のコードを使用する場合は、C=1とします。
- Rは、つねに0です。
- Code は、付表 H.1 のとおりです (16 進コード中の xxx は、不定を示す)。

付表 H.1 通知コード

コード	意味
0x6xxx2200	イメージを回転した
0xExxx2230	イメージファイルが存在しない
0xExxx2231	イメージファイルのパス名が異常である
0xExxx2234	イメージファイルにアクセスできない
0xExxx2235	イメージファイルの形式が異常である
0xExxx2236	未サポートのイメージ形式である
0xExxx2237	カラーイメージは帳票認識できない
0xExxx2240	帳票照合辞書ファイルのパス名が長すぎる
0xExxx2241	帳票照合辞書ファイルが存在しない
0xExxx2242	帳票照合辞書ファイルが読み込めない
0xExxx2243	帳票照合辞書ファイルにアクセスできない
0xExxx2244	帳票照合辞書ファイルが壊れている
0xExxx2245	帳票照合辞書ファイルが他で使用中である
0xExxx2250	帳票認識に必要なファイルが存在しない
0xExxx2254	他のユーザーが認識エンジンを利用中である
0xExxx22A0	帳票IDフィールドの認識でリジェクトが検出された
0xExxx22A1	認識された帳票IDを持つ書式定義が指定されていない
0xExxx22A2	帳票の位置決めに失敗した
0xExxx22A3	帳票の大きさが書式定義で指定された大きさと異なる
0xExxx2441	帳票照合でリジェクトした
0xExxx2600	書式定義ファイルが存在しない
0xExxx2601	書式定義ファイルにアクセスできない
0xExxx2602	書式定義ファイルのパス名が異常である
0xExxx2680	書式定義ファイルに構文の誤りが存在する
0xExxx2800	帳票リジェクトした
0xExxx2845	認識辞書のインデックスが異常である
0xExxx2846	認識辞書の展開に失敗した
0xExxx2847	認識辞書ファイルが存在しない
0xExxx3003	識別辞書ファイル形式が異常である
0xExxx3004	識別辞書ファイルの版数に誤りがある
0xExxx3080	指定された帳票IDの帳票は辞書に存在しない
0xExxx3100	帳票レイアウト識別に失敗した
# 付録 I 用語集

ここでは、用語の説明をします。

#### ANKS

A(英字)N(数字)K(カタカナ)S(記号)の総称です。漢字との対照で用いられます。

#### cpi

characters per inch の略で、1 インチあたりの文字数のこと。

### **CSV**形式

CSV とは「Comma Separated Value」(カンマ区切りテキスト形式)の略です。データベースやスプレッドシート(表計算プログラム)のデータをテキストファイルとして保存するフォーマット形式の1つです。 項目間をカンマで区切り、レコード間を改行で区切ります。帳票認識の結果は、CSV形式で出力すること ができます。

#### dpi

dot per inch の略で、1 インチあたりの画素数のこと。画素密度の単位。

#### MDB 形式

Microsoft[®] Access の作成するデータベースのファイル形式です。帳票認識の結果は、MDB形式で出力 することができます。

#### OCR-Bフォント

JIS X9001 で規定される OCR での読取りを目的とした活字文字です。OCR-B は、数字の他に英字・記号 を含みますが、DynaEye では、JIS X9001 サイズ I だけが読取り可能です。

### PCS

Print Contrast Signal の略で、用紙下地に対する印刷色のコントラストの高さを示す数値です。用紙下地 と区別がつかない状態が 0、真っ黒の状態を1とします。

#### TWAIN

スキャナーに対する業界標準のアプリケーション・プログラム・インターフェースです。

#### アンカーパターン

雛型帳票にあらかじめ印刷されたロゴマークや文字列の中で、帳票認識において位置決めに使うことので きる特徴的な部分です。

### 異種帳票処理

異なる様式の帳票を混在させて、一括認識させる機能です。実現する方式として、"帳票 ID 識別"と"帳 票レイアウト識別"の2つの方式があります。

#### 位置決め用マーク

帳票認識の位置決め精度を向上させる目的で、帳票四隅に印刷しておく大きさ・形状の決まったマーク です。 一文字枠 手書き文字を記入するための文字枠で、一文字ごとの記入枠が独立した形状のものです。 一文字枠 はしご枠

表形式文字枠

イメージフィールド

帳票認識の際に、イメージデータとして切り出すように定義した矩形領域のことです。 上書きマーク

帳票上にあらかじめ印刷された選択肢の上に、 やレ点のマークを書き込むマークです。



拡張マルチフォント

富士通製 K シリーズ、FMG シリーズ、FMR/V シリーズ用のドットプリンタで印字する ANK モー ド/JEF(漢字)モードの半角数字(とハイフン)を指します。

方書き

住所表記において、丁目・番地以降に記入されるアパート・マンション名などの部分です。

カテゴリ選択

書式定義において、読取り領域に記入される字種(数字、英字など)を選択することです。

基準マーク

帳票の三隅にあらかじめ印刷しておく黒塗りの矩形マークです。帳票 ID の位置決めなどに使用されます。

月刊0010月号達者アンケート
(1997年11月30日まで有効) 本部でおもしろかった記事は何でしたか?左頁に記載の記事 美希でお答えください
本誌でつまらなかった記事は何でしたか?左頁に記載の記事 番号づお答えください。
恐れ入りますが、該当する番号をご記入ください。
職種 1.技術者 2.経営者 3.管理職 4.自営 5.研究・開発 6.専務職 7.販売廠 8.専門職 9.サービス職 10.教職 11.学生 12.その地
分野 (.コンピュータ開選 2. 農林水産素 3. 連股素 4.不動産素 5. 満社・御売 (小売 6. 金融・服券 7. 学校・教育 8. 運輸業 9/サービス 10. 首公庁
11. 表達来 12. 西季 13. 前通・出版 14. その他 PCの用途(2つまで)
1. 開発 2. 科学技術計算 3. 統計処理 4. 事務処理 5. 厳味 6. その他
主に使うソフト(2つまで)
11ワープロ 2.要計算 3.データベース 4.業務ソフト 5.グラフィックス/6.プログラミング言語 7.ゲーム 8.管条 9.その他
97101

記入ガイド

文字枠内に、文字を記入しやすいようにドロップアウトカラーで「8」の字状などに印刷したものです。 クリアエリア

帳票設計において、文字枠を配置する際にその周囲に他の読取り領域を設置することのできない矩形の領 域です。



黒背景

イメージデータ上で用紙の上下左右端が検出できるように、黒い画素で出力された背景のことを指しま す。ドロップアウトカラー帳票では、帳票端を位置決めに利用するために、黒背景を使用します。

富士通ショ・	ッピングクラブご注	ÌÌ T	20 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1
<b>お申込日</b> 平成 年	<u>д</u> н сжи	F・お名前等   Eのある場合	前		
第代第込カード お支払 方法		会員番号			
カード 有効 着類 列服					1
- B &	14 & 1	1 8	* 1	<b>\$</b>	
			$\square$		
-					
			$\square$		
RAMO123456	789	合計			

候補文字

文字認識が出力する一文字ごとの答えの候補です。確からしい順に1位から最大10文字が出力されます。

個人辞書

ユーザ固有の単語を登録した知識処理用の辞書です。

固定ピッチ

隣接する文字と文字の記入間隔が一定で、文字どうしの重なり合いなどがないような記入方法です。



誤読

記入した文字を、他の文字に読み誤ることを指します。誤認識とも呼びます。

ゴミ取りサイズ

読取り領域内に付着したゴミを除去する際の、ゴミとして扱う黒画素の固まりの最大サイズのことです。

#### サブフィールド 分割

読取り領域内の文字の記入方法において、等間隔記入を選択した場合(「フリー記入」をチェックしな かった場合)に各桁ごとに文字種を絞り込むための機能です。

#### 字種限定

書式定義において、読取り領域に記入される字種を絞りこむ指示です。字種を限定するほど、高い認識精 度が得られやすくなります。

#### 出力順

認識結果の修正における表示順序、データファイル出力における出力順序です。書式定義においてフィー ルド単位で定義します。

#### 修正画面

帳票認識の結果を画面で見ながら、確認・修正する画面です。

#### 照合無視領域

書式定義において、帳票照合の際にアンカーパターンとして使えない部分として、あらかじめ指定してお く矩形の領域です。

#### 書式定義

離型帳票を背景に、帳票のどの位置にどのような文字が記入されるかを定義する機能、および定義情報を 格納した文書です。

#### 知識処理

1 つあるいは複数のフィールドに意味(住所、氏名など)を定義し、住所辞書・氏名辞書を参照して、文 字認識結果を補正する処理です。

#### 帳票 ID 識別

複数の様式の帳票を混在させて認識する異種帳票処理において、帳票上にあらかじめ帳票 ID と呼ぶ文字 列を印刷しておいて、まずその文字列を認識することで、帳票様式を特定する方式です。

#### 帳票照合

帳票認識において、雛型イメージから抽出したアンカーパターンを利用して、帳票の位置ずれや傾きを補 正する機能です。

#### 帳票認識

書式定義に従って、入力帳票上の文字を認識してコード化する機能です。

#### 帳票識別

複数の様式の帳票を混在させて認識する異種帳票処理を実現するため、帳票の様式を特定する処理です。 DynaEye では、異種帳票処理の方式として、"帳票 ID 識別"と"帳票レイアウト識別"の2つの方式が選 択できます。

#### 帳票レイアウト 識別

複数の様式の帳票を混在させて認識する異種帳票処理において、帳票に印刷されている罫線パターンの特 徴を使って、どの帳票様式かを特定する処理です。

#### データチェック

書式定義に式を定義することにより、文字認識の結果を一定のルールでチェックする機能です。

#### データ編集

書式定義に設定することにより、文字認識の結果に対して、文字間空白編集、左右詰め編集、ゼロ補充編 集を行う機能です。

#### ドロップアウトカラー

人間には見えるが、OCR 装置や対応するスキャナーでは見えなくなる(用紙下地と区別つかない)特殊な印刷色です。

二重給紙

スキャナーが、2枚以上の用紙を重なったまま1枚として読取ってしまうことです。下になった用紙は データが入力されないことになってしまいます。

fi シリーズスキャナーの多くは、二重給紙を検出する機構を備えています。詳細は各スキャナーの資料を 参照してください。

認識エラー

DynaEye 帳票認識関数において続行可能なエラー(帳票 ID が異なる、イメージ品質が悪い、書式定義と 帳票デザインが異なるなど)が発生した状態のことです。

認識対象外領域

フリーピッチ手書き日本語の記入欄の中で、文字認識の対象としないように指定する矩形の領域です。 認識注意文字

記入があいまいで、認識結果の確信度が低い文字を示します。修正画面では、色を変えて表示され、人間 によるチェックが必要です。

はしご枠

手書き文字を記入するための文字枠で、一文字ごとの記入枠が水平に連結した形状のものです。



表形式文字枠

雛型

書式定義を作成するために読み込む未記入の帳票です。これをスキャナーで読み込んだイメージは雛型イ メージと呼びます。

表形式文字枠

隣接するフィールドとフィールドとの間に余白のない、表のような形式の文字枠を指します。



フィールド

帳票認識によりコード化された文字、または部分イメージを出力する単位です。書式定義において、1つ あるいは複数の読取り領域をまとめてフィールドにします。

富士通ドットプリンタフォント

富士通製 K シリーズ、FMG シリーズ、FMR / V シリーズ用のドットプリンタで印字する ANK モー ド /JEF ( 漢字 ) モードの半角数字 ( とハイフン ) を指します。「拡張マルチフォント」とも呼びます。

フリー記入

書式定義において、フリーピッチの読取り領域に対して設定するフィールド属性です。

## フリーピッチ

ー文字ごとの記入枠の印刷されていない記入形式です。書式定義において、この形式の読取り領域には フィールド属性として「フリー記入」を設定します。



```
プレ印刷
```

帳票上にあらかじめ印刷してある罫線、タイトル文字、ロゴマークなどの総称です。「 プレプリント」と 呼ぶこともあります。

マーク出力文字

マーク読取り領域にマークが記入されたとき、認識結果として出力する文字です。書式定義において、 マーク読取り領域ごとに定義します。

読取り領域

帳票上で文字認識やマーク認識をする部分を定義した矩形の領域です。

ユーティリティ関数

データチェック式の記述に使用できる組込み関数です。合計計算関数、日付・時間のチェック関数などが あります。

リジェクト

全く読取りができなかった文字や、記入のあいまいなマークに対してクエスチョンマーク "?" が出力さ れたり、色を変えて表示されます。このことをリジェクトと呼びます。確信度が低く、人間によるチェック が必要なことを示しています。

#### 領域設定

書式定義画面において、読取り領域を設定するときのモードです。

領域抽出

書式定義画面において、雛型イメージ上の文字枠らしい矩形を検出して、自動的にフィールドを作成する 機能です。

#### 連量

紙の厚さの指標で、788mm × 1091mm(四六版)の用紙 1000 枚の重量(kg)で示します。

### 論理エラー

データチェック式による検査で、記入内容が論理的にエラーと判断された状態です。

# 付録J トラブルシューティング

ここでは、トラブルシューティングについて説明します。

# J.1 読取りに適さない帳票イメージと対策

付表 J.1 および付表 J.2 に、読取りに適さない帳票の例と、対策案を示します。

付表J.1 読取りに適さない帳票の例と対策案(その1)

状態	帳票の対策	スキャナーの対策
傾きが大きい	- 印刷の傾きを修正する	- フラットベッドは使用しない - スキャナーにまっすぐ帳票を セットする
伸縮誤差が大きい	- 印刷の誤差を修正する	- スキャナーの画素密度指定を 確認する
画像に筋状の汚れ		- 読取り部を清掃する
画像に黒点状の汚れ	- 印刷上の汚れを除去	- 読取り濃度を下げる
罫線のかすれ	- 線幅を太くする - 印刷濃度を上げる	- 読取り濃度を上げる - 読取り画素密度を上げる
手書き文字のかすれ、 切れ	- 筆記具をかすれないものに 変更する - 濃く記入する	
活字文字のかすれ	- 字体を大きくする - 印刷濃度を上げる	
活字文字のつぶれ	- 字体を大きくする - 印刷濃度を下げる	- 読取り濃度を下げる - 読取り画素密度を上げる
中間調部分の画像が	- 中間調の印刷部分を除去す	- 読取り濃度を上げて、中間調
小女庄	る - 中間調の印刷部分を線画に 業を換える	部力が9个で素になるように する
	直さ換える	- 読取り濃度を下げて、中間調 部分がすべて白になるように する
プレ印刷部分が少ない	- 帳票の周辺部に近い部分に	
プレ印刷部分のほとん どすべてが記入箇所 または隣接部分	ロコや注意書きなどの独立 したプレ印刷または罫線枠 を追加する	
記入箇所と、その記入 箇所に最寄りの独立し たプレ印刷部分の間に 広い空白部分がある	- 途中に独立したプレ印刷部 分を追加する	
プレ印刷部分の大部分 が周期的な繰返し パターン	- 帳票の周辺部に近い部分に ロゴや注意書きなどの独立 したプレ印刷または罫線枠 を追加する	

11-12 012		
状態	帳票の対策	スキャナーの対策
マークを記入しても 認識結果が空白になる	- マークの領域を広げて、記 入の有無を区別しやすくす る	- スキャナーの読取り濃度を濃 くする
帳票の認識に失敗する	<ul> <li>・単記用具の濃度を濃くする</li> <li>他の"状態"に当てはまる場合がないか確認する。</li> <li>・酸型の転要と入力した帳票の回素密度が異くっている</li> <li>・酸型の転要と入力した帳票の回素密度が異くっているの、マークの設なっているか、マークの意味が、マークの思定位置がずれているか、またはマーク以外の印刷が存在しているが、マークの周田10㎜以存在する</li> <li>・ドロップアウトカラーとと一般(黒マークの設計が規格に る準マークの設計が規格に</li> <li>・基連合していない</li> <li>・転票Dフィールドの設計が 規格にDが書式定義で現定したのと一致していない</li> <li>・帳票レイアウト識別の規格に 適合していない</li> </ul>	- ドロップアウトカラー帳票は 黒背景ありで読み取る(注) - 帳票レイアウト識別を行う 場合は、黒背景なしで読み取 る。
読取り位置がずれて認 識される	- 帳票エッジ検出方式で帳票 認識を行うとき、帳票端の 黒色禁止領域を侵害してい る 黒色禁止領域には、ドロッ プアウトカラー以外の印刷 ・記入を行わない	- 画像が傾いて入力されている と、このような状態になるこ とがあるため、スキャナーに 帳票をまっすぐセットする
文字・マークの認識率 が悪い	- 帳票のプレ印刷を雛型のも のと一致させる	- スキャナーの読取り濃度を薄 すぎたり、濃すぎたりしない ように適切に調整する

付表12 読取りに適さない帳票の例と対策案(その2)

注)

- fi シリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用し てドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは B4 サイズが上限となります。
- fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは A4 サイズが上限となります。
- fiシリーズのイメージスキャナー(fi-4530C/fi-4750C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5750C)を使用してA4サイズの帳票を読み取る場合、帳票の縦方向(長辺方向)が搬送方向になるようにセットしてください。
- fi-5750C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 使用時のみとなります。フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。
- fi-4750C イメージスキャナーおよび fi-4340C イメージスキャナーを使用してドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、ADF 表面のみとなります。ADF 裏面、フラットベットでは、ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

# 索引

# 【和文】

# あ

アプリケーションの追加	 188
アンインストール	 . 21
アンカーパターン	 457
アンカーパターンの設定	 119

# 11

# う

上書きマーク ...... 458

# え

エラーコード (DynaEye 関数) ...... 316

か

拡張マルチフォント45	58
方書き48	58
活字日本語フィールドの設定	98
カテゴリ選択45	58

## き

基準マーク
基準マークの設定 117
既存帳票のチェック14
記入ガイド 459
機能
キャビネット 35, 351
キャビネット管理 35
キャビネットの移出入 39
キャビネットの切り替え 37
キャビネットの削除 38
キャビネットの作成

# <

クリアエ	IJ	7			•	• •		•	•	•			•	•	•	• •	 		3	7	2,	459
黒色禁止	領	卥	Ż				 										 					372
黒背景																						459

## け

## с

候補文字		9
個人辞書		9
個人辞書の新規作成	21	5
個人辞書の編集		4
固定ピッチ		9
誤読	45	9
ゴミ取りサイズ		9

## さ

作業手順	2	5
サブフィールド分割	77, 46	0
サブフィールド分割を利用した活字 ANK	S	
フィールドの設定	10	1

左右詰め編集			4			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		1	3	0
サンプル集		•	,			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	2	27	5

# し

字種限定	460
字種限定情報134,	135
システム設計	. 7
自動スキャナー情報設定	. 42
氏名辞書の編集	221
修正画面 30,	460
修正画面部品	236
修正ファイル情報更新関数	297
修正ファイル情報通知オープン関数	293
修正ファイル情報通知関数	293
修正ファイル情報通知関数の呼出し方法	296
修正ファイル情報通知クローズ関数	293
修正ファイル全体情報通知関数	294
修正ファイルページ情報通知関数	295
修正ファイルページフィールド 情報通知関数	
	005
	295
出力形式	295 349
出力形式 出力順	295 349 460
出力形式 出力順 77, 81, 95, 98, 照合無視領域	295 349 460 460
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定	295 349 460 460 125
出力形式 出力順	295 349 460 460 125 460
出力形式 出力順	295 349 460 460 125 460 134
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定 書式定義 59,351, 書式定義一覧表示画面 書式定義画面	295 349 460 460 125 460 134 29
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定 書式定義 59,351, 書式定義一覧表示画面 書式定義勇面 書式定義チェック	295 349 460 125 460 134 29 133
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定 書式定義 59,351, 書式定義一覧表示画面 書式定義チェック 書式定義チェック画面	295 349 460 125 460 134 29 133 30
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定 書式定義 59,351, 書式定義一覧表示画面 書式定義チェック 書式定義チェック 書式定義チェック画面 書式定義の画面表示	295 349 460 125 460 134 29 133 30 63
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定 書式定義 59,351, 書式定義一覧表示画面 書式定義チェック 書式定義チェック 書式定義チェック画面 書式定義の画面表示 書式定義の保存/終了	295 349 460 125 460 134 29 133 30 . 63 . 65
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定 書式定義 59,351, 書式定義一覧表示画面 書式定義チェック 書式定義チェック 書式定義の画面表示 書式定義の保存/終了 書式定義を行う手順	295 349 460 125 460 134 29 133 30 . 63 . 65 . 61
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定 書式定義 59,351, 書式定義一覧表示画面 書式定義チェック 書式定義チェック 書式定義の画面表示 書式定義の同面表示 書式定義を行う手順 処理可能なファイル形式	295 349 460 125 460 134 29 133 30 . 63 . 65 . 61 348
出力形式 出力順 77,81,95,98, 照合無視領域 照合無視領域の設定 書式定義 59,351, 書式定義一覧表示画面 書式定義チェック 書式定義チェック 書式定義の画面表示 書式定義を行う手順 処理可能なファイル形式 新規スキャナー読取り	295 349 460 125 460 134 29 133 30 63 65 61 348 41

## す

スキャナー情報設定 4	2
スキャナー選択	1
スキャナー読取り	1
スキャナー読取り部品	35

## せ

接続可能なスキ	ャナー	 349
ゼロ補充編集		 130

# ち

チェックディジット	•	•	•							1	4,	45	60
知識辞書の編集		•	•					 				21	3
知識辞書編集機能												21	3

知識処理       4         知識処理機能       3         知識処理情報       59,110,134,1         知識処理情報       59,110,134,1         知識処理情報       59,110,134,1         知識処理情報       59,110,134,1         知識処理情報       59,110,134,1         知識処理情報       1         チュートリアル       2         帳票 ID 識別方式       4         帳票 ID によるページ認識関数       2         帳票 ID の設定       1         帳票配つの設定       1         帳票配合       4         帳票院合       4         帳票記入について       4         帳票認論       14,3         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       14,3         帳票認識       4         幅票認識       2         帳票認識       2         帳	知識辞書編集の起動	213
知識処理機能       4         知識処理情報       59, 110, 134, 1         知識処理情報       59, 110, 134, 1         知識処理情報       1         チュートリアル       2         帳票 ID 識別       4         帳票 ID 識別方式       4         帳票 ID こよるページ認識関数       2         帳票 ID つ設定       1         帳票 ID フィールド       1         帳票 ID フィールド       1         帳票認入について       4         帳票配合       4         帳票設計規約       4         帳票設計規約       14, 3         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識	知識辞書編集の終了	214
知識処理機能       3         知識処理情報       59, 110, 134, 1         知識処理情報の設定       1         チュートリアル       2         帳票 ID 識別       4         帳票 ID 識別方式       1         帳票 ID 歳別方式       1         帳票 ID こよるページ認識関数       2         帳票 ID つ設定       1         帳票 ID つ設定       1         帳票 ID フィールド       1         帳票 原合       4         帳票限合       4         帳票設計規約       134, 1         帳票認識       4         帳票認識       2	知識処理	460
知識処理情報 59,110,134,1 知識処理情報の設定 1 チュートリアル 2 帳票 ID 識別 4 帳票 ID 識別方式 帳票 ID によるページ認識関数 2 帳票 ID の設定 1 帳票 ID フィールド 帳票 ID フィールド 帳票記入について 4 帳票設計規約 4 帳票設計規約 14,3 帳票設計規約 14,3 帳票認識(メージアンロード関数 2 帳票認識(メージアンロード関数 2 帳票認識可能なイメージデータ 3 帳票認識の呼出し方法 2 帳票認識の呼出し方法 2 帳票認識ページ認識関数 2 帳票認識ページ認識関数 1 帳票認識ページ認識関数 2 帳票認識ページ認識関数 2 帳票認識ページ認識関数 1 帳票認識、1 転票認識ページ認識関数 2 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転票認識、1 転算の認識 1 転票の認識 1 転票の認識 1 転票の認識 1 転算の認識 1 転算の記述 1 転算の記述 1 転算の記述 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	知識処理機能	348
知識処理情報の設定       1         チュートリアル       2         帳票 ID 識別方式       4         帳票 ID 識別方式       2         帳票 ID 認別方式       1         帳票 ID によるページ認識関数       2         帳票 ID つ設定       1         帳票 ID フィールド       1         帳票 ID フィールド       1         帳票 調記人について       4         帳票照合       4         帳票設計規約       4         帳票設計規約       134, 1         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識問始関数       2         帳票認識       2     <	知識処理情報 59, 110, 134,	135
チュートリアル       2         帳票 ID 識別方式       4         帳票 ID 識別方式       2         帳票 ID こよるページ認識関数       2         帳票 ID の設定       1         帳票 ID フィールド       1         帳票 ID フィールド       1         帳票配合       4         帳票設入について       4         帳票開合       4         帳票設計規約       4         帳票設計規約       134, 1         帳票認識       4         帳票認識イメージアンロード関数       2         帳票認識利労関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識部可能なイメージデータ       3         帳票認識部品       2         帳票認識ページ認識関数       2         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票の認識       2         帳票認識部品       2         帳票の認識       1	知識処理情報の設定	110
帳票 ID 識別方式       4         帳票 ID 認定       1         帳票 ID によるページ認識関数       2         帳票 ID の設定       1         帳票 ID フィールド       1         帳票 ID フィールド       1         帳票配合       4         帳票配合       4         帳票配合       4         帳票記入について       4         帳票配合       4         帳票認念       134, 1         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認	チュートリアル	275
帳票 ID 識別方式       2         帳票 ID によるページ認識関数       2         帳票 ID の設定       1         帳票 ID フィールド       1         帳票管理       1         帳票管理       1         帳票配合       4         帳票限合       4         帳票開合       4         帳票議別       4         帳票認念       134, 1         帳票認請       14, 3         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識	帳票 ID 識別	460
帳票 ID によるページ認識関数       2         帳票 ID の設定       1         帳票 ID フィールド       1         帳票 ID フィールド       1         帳票配合       4         帳票院合       4         帳票情報       134, 1         帳票情報       14, 3         帳票設計規約       14, 3         帳票認識       4         帳票認識イメージアンロード関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識部可能なイメージデータ       3         帳票認識終了関数       2         帳票認識総       2         帳票認識総       2         帳票認識総       2         帳票認識総       2         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識総       2         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識       4         帳票の認識       1         帳票       4         帳票       1         帳票       1	帳票 ID 識別方式	. 57
帳票 ID の設定       1         帳票 ID フィールド       1         帳票管理       1         帳票記入について       4         帳票説為       4         帳票院合       4         帳票情報       134, 1         帳票情報       14, 3         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       1         候票の認識       1         候票の認識       1         候票の認識       1         帳票       1	帳票 ID によるページ認識関数	289
帳票 ID フィールド         帳票管理       1         帳票記入について       4         帳票記計用の注意       134, 1         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識イメージアンロード関数       2         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識認可能なイメージデータ       3         帳票認識総了関数       2         帳票認識総       2         帳票認識部品       2         帳票認識部品       2         帳票の認識       1         帳票       1         帳票       1	帳票 ID の設定	127
帳票管理       1         帳票記入について       4         帳票職別       4         帳票配合       4         帳票配合       4         帳票開給       134,1         帳票情報       134,1         帳票設計規約       14,3         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識イメージアンロード関数       2         帳票認識イメージロード関数       2         帳票認識可能なイメージデータ       3         帳票認識受賞問数       2         帳票認識部品       2         帳票認識部品       2         帳票認識ページ認識関数       2         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票レイアウト識別       4         帳票レイアウト識別方式       4	帳票 ID フィールド	. 78
帳票記入について       4         帳票識別       4         帳票照合       4         帳票限合       4         帳票情報       134, 1         帳票情報       134, 1         帳票能合       4         帳票設計規約       14, 3         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識問数の呼出し方法       2         帳票認識ページ認識関数       2         帳票認識ページ認識関数       1         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票       1         候票       1	帳票管理	167
帳票識別       4         帳票照合       4         帳票照合       4         帳票情報       134, 1         帳票情報の設定       14, 3         帳票設計規約       14, 3         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       2         帳票認識可能なイメージアード関数       2         帳票認識       1         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票       1	帳票記入について	419
帳票照合       4         帳票情報       134, 1         帳票情報       134, 1         帳票情報の設定       14, 3         帳票設計規約       14, 3         帳票認識       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       1         帳票       1         帳票       1         帳票       1         候票       1         候票       1         帳票       1         帳票       1         帳票       1         帳票       1	帳票識別	460
帳票情報       134, 1         帳票情報の設定       14, 3         帳票設計規約       14, 3         帳票設計時の注意       4         帳票認識       4         帳票認識       2         帳票認識       7         小小ジアンロード関数       2         帳票認識       2         帳票認識       1         帳票認識       2         帳票認識       1         帳票認識       2         帳票の認識       2         帳票の認識       1         帳票       1	帳票照合	460
帳票情報の設定       14,3         帳票設計時の注意       4         帳票認識       4         帳票認識イメージアンロード関数       2         帳票認識イメージロード関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識部可能なイメージデータ       3         帳票認識部品       2         帳票認識ページ認識関数       2         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票レイアウト識別       4         帳票レイアウト識別方式       4	帳票情報134,	136
帳票設計規約       14,3         帳票設計時の注意       4         帳票認識       4         帳票認識イメージアンロード関数       2         帳票認識イメージロード関数       2         帳票認識可能なイメージデータ       3         帳票認識関数の呼出し方法       2         帳票認識総了関数       2         帳票認識総合       2         帳票認識総合       2         帳票認識部品       2         帳票認識ページ認識関数       2         帳票の認識       1         帳票の認識       1         帳票レイアウト識別       4         帳票レイアウト識別方式       4	帳票情報の設定	67
帳票設計時の注意       4         帳票認識       4         帳票認識イメージアンロード関数       2         帳票認識用始関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識可能なイメージデータ       3         帳票認識以可能なイメージデータ       3         帳票認識終了関数       2         帳票認識終了関数       2         帳票認識部品       2         帳票認識ページ認識関数       1         帳票の認識       1         帳票レイアウト識別       4	帳票設計規約14,	359
帳票認識     4       帳票認識イメージアンロード 関数     2       帳票認識イメージロード 関数     2       帳票認識用始関数     2       帳票認識可能なイメージデータ     3       帳票認識関数の呼出し方法     2       帳票認識終了関数     2       帳票認識部品     2       帳票認識ページ認識関数     2       帳票認識ページ認識関数     1       帳票の認識     1       帳票レイアウト識別     4       帳票レイアウト識別方式     4	帳票設計時の注意	14
帳票認識イメージアンロード関数       2         帳票認識イメージロード関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識可能なイメージデータ       3         帳票認識関数の呼出し方法       2         帳票認識終了関数       2         帳票認識部品       2         帳票認識部品       2         帳票認識ページ認識関数       2         帳票の認識       1         帳票レイアウト識別       4         帳票レイアウト識別方式       4	帳票認識	460
帳票認識イメージロード関数       2         帳票認識開始関数       2         帳票認識可能なイメージデータ       3         帳票認識関数の呼出し方法       2         帳票認識終了関数       2         帳票認識総合関数       2         帳票認識部品       2         帳票認識ページ認識関数       2         帳票の認識       1         帳票レイアウト識別       4         帳票レイアウト識別方式       4	帳票認識イメージアンロード 関数	288
帳票認識開始関数     2       帳票認識可能なイメージデータ     3       帳票認識関数の呼出し方法     2       帳票認識終了関数     2       帳票認識部品     2       帳票認識ページ認識関数     2       帳票の認識     1       帳票レイアウト識別     4       帳票レイアウト識別方式     4	帳票認識イメージロード関数	287
<ul> <li>帳票認識可能なイメージデータ</li></ul>	帳票認識開始関数	286
<ul> <li>帳票認識関数の呼出し方法</li></ul>	帳票認識可能なイメージデータ	348
<ul> <li>帳票認識終了関数</li> <li>2:</li> <li>帳票認識部品</li> <li>4:</li> <li>県票の認識</li> <li>4:</li> <li>帳票レイアウト識別方式</li> </ul>	帳票認識関数の呼出し方法	290
<ul> <li>帳票認識部品</li> <li>2.</li> <li>帳票認識ページ認識関数</li> <li>2.</li> <li>帳票の認識</li> <li>1.</li> <li>帳票レイアウト識別</li> <li>4.</li> <li>帳票レイアウト識別方式</li> </ul>	帳票認識終了関数	286
帳票認識ページ認識関数2 帳票の認識1 帳票レイアウト識別4 帳票レイアウト識別方式	帳票認識部品	235
帳票の認識 1 帳票レイアウト識別4 帳票レイアウト識別方式	帳票認識ページ認識関数	288
帳票レイアウト識別4 帳票レイアウト識別方式	帳票の認識	144
帳票レイアウト識別方式	帳票レイアウト識別	460
	帳票レイアウト識別方式	. 58

### つ

追加スキャナー読取り ...... 41

# τ

データ出力部品	237
データチェック	, 460
データチェック情報134	, 135
データ編集	, 460
データ編集情報134	, 136
手書き日本語の字種	403
デスクトップ画面	. 28

# と

動作環境	
特長	
トラブルシューティング	463

ドロップアウトカラー	370, 460
ドロップアウトカラー帳	票のイメージを読み取る

## な

ナンバリング ID 53, 176	
ナンバリング ID 順によるデータの並び替え	
ナンバリング ID の初期値 54	

## に

二重給紙
日本語字種限定 95,98
認識エラー
認識可能な帳票 347
認識からの通知コード455
認識対象外領域 461
認識対象外領域の設定
認識注意文字 461
認識注意文字変換の設定67
認識データの形式変換163
認識データの修正 (候補文字)154
認識データの修正 (知識処理)
認識データの修正 (直接入力)
認識データの修正 (郵便番号変換) 156
認識データの出力163
認識データのワンタッチ変換・起動 193

# は

バーチャルスタッカ	195
ハードウェア選択時の留意点	
はしご枠	461

# ひ

雛型	461
表形式文字枠	461
表示ページプロパティ	185

## ısı

ファイルの読込み(個人辞書)
ファイルの読込み(氏名辞書)
フィールド 59, 73, 461
フィールド情報 59, 134, 135
フィールドの設定(自動設定)104
フィールドの設定 (手動設定)
フィールド名
富士通ドットプリンタフォント 461
部品
フリー記入

フリーピッ	£	93, 462
プレ印刷		462

## $\sim$

ページ画面	 28
編集画面の操作 (個人辞書)	 220
編集画面の操作 (氏名辞書)	 227

# ŧ

マーク出力文字	462
マークの記入	438
マーク読取り領域	. 85
マーク読取り領域の設定	. 85

# も

文字間空白編集	130
文字認識機能	346
文字認識対象一覧	401
文字読取り領域の設定	. 73

# Þ

ユーティリティ関数 ...... 462

## よ

読取り可能領域	
読取り領域	59, 462
読取り領域情報	134, 136
読取り領域の設定 (自動設定)	
読取り領域の設定 (手動設定)	73

# IJ

リジェクト									•														46	62
領域設定									 														46	62
領域抽出									 			•		•	•	•	•	•		•			46	62
領域編集			•	•	•	•	•	•	 		•		•		•		•		•	•	•	•	. 8	32

## n

連携機能	 	186
連量	 	462

	3	
論理エラー		462

# 【欧文】

# Α

ANKS ...... 457

## В

blank	44	9
Diam		0

# С

cat	450
chdigit	450
compress	132
срі	457
CSV 形式	457

# D

day 447
dpi
DynaEye 3
DynaEye_Char_Inf 構造体 315
DynaEye_Cnv 構造体 309
DynaEye_DBWorks 構造体 311
DynaEye_Dsp 構造体 308
DynaEye_Field_Inf 構造体 313
DynaEye_Page_Inf 構造体 312
DynaEye_Recog 構造体 305
DynaEye_Scan 構造体 299
DynaEye アプリケーション・プログラム・イン
ターフェースとは
DynaEye 関数 279
DynaEye 関数仕様 284
DynaEye 関数使用時の注意事項 282
DynaEye 関数を使用する場合の作業の流れ
DynaEye コンポーネントキット 271
DynaEye コンポーネントキットを使用する場合
の作業の流れ
DynaEye 修正画面関数 279, 291
DynaEye 修正画面部品
DynaEye スキャナー制御関数 279, 284
DynaEye スキャナー読取り部品 242
DynaEye 帳票チェックシート 353
DynaEye 帳票認識関数
DynaEye 帳票認識部品
DynaEye データ出力関数 279, 292
DynaEye データ出力部品 237, 263
DynaEye で扱える帳票13
DynaEye の運用の流れ
DynaEye の起動 31
DynaEye の終了 33
DynaEye の仕様 345
DynaEye の作業の流れ 25
DynaEye の適用形態
DynaEye の導入

DynaEye 部品	235
DynaEye 部品使用時の注意事項	239
DynaEye 部品とは	235
DynaEye 部品の実行方法	239
DynaEye 部品の特長	237
DynaEye 部品を使用する場合の作業の流れ	
	238
Ε	
eq	450
···	100
F	
6t	440
lirst	449
G	
-	
ge	450
gt	450
Ţ	
J	
jdate	447
L	
le	450
left	132
length	449
lt	450
ltrim	450
Μ	
mdate	447
MDB 形式	457
mid	450
month	447
Ν	
	150
ne	430
number	448
0	
~	
OCR-Bフォント	457

# P

## R

range	 132
right	 132
rtrim	 450

# S

setcode																						450
setn .				•		•					 •		 					 		•		448
strlen			•				 	•						•				•			•	449
sum .		• •								•	 •	•	 		•	•	•					446
sumpro	d				• •	•			•			•	 	•	•					•	•	446

# Т

time	 																						•				447
time12									•		•	•										•	•				447
TWAIN	·	• •	• •	• •	•	• •	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	457

# Y

ydate	 • •	• •	•	 •	•	•	•	•			•	•	•	•	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	4	4	7	
									;	Z																			

zero																				13	32	
2010											•	•	•	•	•							

# 【その他】

[一般] タブ				•	•	•		•		•	•	•	•					77
[拡張] タブ																		78

# FM V-DESKPOWER シリーズ、FM V シリーズ、FM V-BIBLO LIFEBOOK、FM V-BIBLO

# **DynaEye V4.0** ユーザーズガイド

B1JW-6341-01

発行日 2004 年 5 月 発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- •本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。