



楽²ライブラリ Smart のデータ移行方法

A) まず、移行元パソコンで操作を行い、データを外付けハードディスクなどへコピーします。


1. 楽²ライブラリ Smart を起動します。
2. 【ツリー】タブをクリックし開きます。
(楽²ライブラリ Smart 起動時は、ツリータブは開かれています。)
3. ストレージ名を右クリックし、【ストレージの設定】をクリックします。




4. 「ストレージの設定」画面の「参照フォルダ」右側にある【参照】をクリックします。



5. 「フォルダの参照」画面が表示され、現在設定されているフォルダが選択された状態で表示されます。
選択されたフォルダを右クリックし【コピー】をクリックします。



6. 上記の同じ画面で、コンピューター内にある外付けハードディスクを右クリックし、【貼り付け】をクリックします。



7. コピーが完了した後、開かれた画面は全て【キャンセル】をクリックして閉じます。

複数のストレージを設定している場合は、各ストレージのデータを上記の方法でコピーしてください。
※ クラウドストレージについては、データの移行作業は必要ありません。新しいパソコンで、現在ご利用のパソコンと同じ設定を行ってください。


B) 新しいパソコンへ移行し設定します。

事前に新しいパソコンへ楽²ライブラリ Smart をインストールしてください。


1. 楽²ライブラリ Smart を起動します。
2. 【ツリー】タブをクリックし開きます。
(楽²ライブラリ Smart 起動時は、ツリータブは開かれています。)
3. 1 つ目のストレージを設定する場合は、ストレージ名を右クリックし、【ストレージの設定】をクリックします。




※ 2 つ目以降のストレージを設定する際には、「楽²ライブラリ Smart」の文字を右クリックし、【ストレージの作成】をクリックします。




4. 「ストレージの設定」画面の「参照フォルダ」右側にある【参照】をクリックします。




5. 「フォルダの参照」画面が表示されますので、コンピューター内にある外付けハードディスクをクリックし、「A)の手順 6.」で貼り付けたフォルダを右クリックし【コピー】をクリックします。



6. 前記の同じ画面で、コンピューター内の保存先フォルダを右クリックし、【貼り付け】をクリックします。ここではマイドキュメント内に貼り付けています。



7. 貼り付けを行ったフォルダをクリックして選択し【OK】をクリックします。



8. 開かれた画面は全て【OK】で閉じて以前のデータが表示される事を確認します。