

## Guida alla migrazione dei dati



© PFU LIMITED 2013-2014

## Introduzione

Il presente manuale illustra la procedura per effettuare la migrazione su "Rack2-Filer Smart" dei dati salvati su "Rack2-Filer". Per conoscere il significato dei termini e delle abbreviazioni utilizzati in questo manuale, fare riferimento al paragrafo "Descrizioni nel presente manuale" (pagina 16).

## Contenuti

1.	Migrazione dei dati	3
2.	Ambiente operativo per Rack2-Migration Tool	6
3.	Dati supportati	6
4.	Dati non supportati	7
5.	Workflow della migrazione dei dati	7
6.	Controllo dei risultati della migrazione dei dati	.11
7.	Compatibilità con Rack2-Filer	.11
••		

## 1. Migrazione dei dati

Gli utenti di Rack2-Filer possono utilizzare i dati creati con Rack2-Filer convertendoli nel formato di dati per Rack2-Filer Smart. Fare ricorso a "Rack2-Filer Smart - Migration Tool" per eseguire la migrazione dei dati. Di seguito si farà riferimento a "Rack2-Filer Smart - Migration Tool" con la denominazione "Rack2-Migration Tool". Il processo di migrazione dei dati viene delineato come segue.



#### Suggerimenti

- Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart possono essere utilizzati in quanto installati contemporaneamente sullo stesso PC o rispettivamente su PC diversi.
- I dati di Rack2-Filer (cartella di archiviazione dati) vengono gestiti per ciascun utente Windows. I dati di ciascun utente devono essere spostati separatamente.
- L'uso di Rack2-Migration Tool non cancella i dati di Rack2-Filer dell'origine della migrazione.

Le principali forme di migrazione dei dati sono le seguenti:

- (1) Quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati sul medesimo PC
- (2) Quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati su PC diversi
- (3) Quando una cartella condivisa sulla rete viene utilizzata come cartella di archiviazione dei dati per Rack2-Filer

Una panoramica di ciascun metodo è descritto nelle seguenti sezioni

#### (1) Quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati sul medesimo PC

Dopo aver eseguito la migrazione dei dati, configurare lo spazio di archiviazione per Rack2-Filer Smart.



#### (2) Quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati su PC diversi

Facendo ricorso a una periferica di archiviazione esterna, come un'unità flash USB, copiare i dati di Rack2-Filer sul PC dove è installato Rack2-Filer Smart e poi eseguire la migrazione dei dati.



#### Suggerimenti

 Quando la cartella di archiviazione dei dati per Rack2-Filer può essere visualizzata come una cartella condivisa da un PC su cui sia installato Rack2-Filer Smart, è anche possibile eseguire direttamente la migrazione dei dati senza copiarli.

# (3) Quando una cartella condivisa sulla rete viene utilizzata come cartella di archiviazione dei dati per Rack2-Filer

Quando una cartella condivisa sulla rete, viene impostata come cartella di archiviazione dei dati per Rack2-Filer, eseguire la migrazione dei dati sulla cartella condivisa e configurare lo spazio di archiviazione per Rack2-Filer Smart.



#### Attenzione

• Quando i dati di Rack2-Filer sono condivisi tra molteplici utenti tramite una cartella condivisa, tutti gli utenti devono uscire da Rack2-Filer prima di dare inizio alla migrazione dei dati.

## 2. Ambiente operativo per Rack2-Migration Tool

L'ambiente operativo per Rack2-Migration Tool è il seguente:

- Windows 8.1 (32 bit / 64 bit)
- Windows 8 (32 bit / 64 bit)
- Windows 7 (versione SP1 o successiva) (32 bit / 64 bit)
- Windows Vista (versione SP2 o successiva) (32 bit / 64 bit)
- Windows XP (versione SP3 o successiva) (32 bit)

#### Attenzione

- Quando è installato Rack2-Filer Smart, è installato anche Rack2-Migration Tool.
- Rack2-Migration Tool esegue un'applicazione da desktop in Windows 8 o Windows 8.1.
- Per eseguire la migrazione dei dati di Rack2-Filer installati su Windows 2000/Windows Me/Windows
   98, copiare i dati di Rack2-Filer su un PC dove sia installato Rack2-Filer Smart e poi eseguire la

## 3. Dati supportati

È possibile eseguire la migrazione dei dati creati con le versioni successive di Rack2-Filer tramite Rack2-Migration Tool:

(A seconda della lingua, alcune versioni non esistono)

- Rack2-Filer V3.0 / V4.0 / V5.0
- Rack2-Filer Lite V4.0

Il ricorso a Rack2-Migration Tool consente la migrazione di raccoglitori/cabinet/librerie di Rack2-Filer su Rack2-Filer Smart. È possibile eseguire la migrazione dei dati con un'organizzazione basata sui raccoglitori;la migrazione avviene sui seguenti tipi di pagine.

Tipi di raccoglitore Rack2-Filer	Raccoglitori Rack2-Filer Smart (tipi di pagine)
Raccoglitore normale	Pagina normale
Raccoglitore biglietti da visita	Pagina biglietti da visita
Raccoglitore foto	Pagina foto

#### Attenzione

• Se è possibile accedere ai dati del file origine collegato, viene importato il file origine effettivo. Altrimenti, viene eseguita soltanto la migrazione dei dati della pagina.

## 4. Dati non supportati

Non viene eseguita la migrazione dei seguenti dati anche se si fa uso di Rack2-Migration Tool.

- Dati di WorkArea
- Opzioni
  - Opzioni per la finestra di Rack2-Filer: informazioni sulla cartella LibRoot e configurazione del collegamento a ScanSnap
  - Opzioni per Viewer: ambiente operativo per Viewer, velocità in cui si sfogliano le pagine e altre impostazioni
  - Opzioni per WorkArea: posizione di archiviazione dei dati di WorkArea
- Impostazioni raccoglitore: formato del titolo e modello etichetta dorso
- Informazioni tipo di timbro: timbro creato con la funzione di modifica timbro

#### Attenzione

• Per eseguire la migrazione dei dati di WorkArea, importare i dati in un raccoglitore prima di dare inizio alla migrazione.

## 5. Workflow della migrazione dei dati

Il workflow della migrazione dei dati è il seguente:

- (1) Preparazione per la migrazione dei dati
- (2) Esecuzione di Rack2-Migration Tool
- (3) Configurazione della cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer Smart

Di seguito viene descritta la procedura di ciascuna operazione.

#### (1) Preparazione per la migrazione dei dati

Prima di eseguire Rack2-Migration Tool dar corso alle seguenti operazioni:

- Selezionare la posizione della cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer.
- Copiare i dati contenuti nella cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer sul PC su cui è installato Rack2-Filer Smart (quando necessario).
- Uscire da Rack2-Filer

Di seguito ogni operazione viene descritta nei dettagli.

- Selezionare la posizione della cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer.
  - (1) Avviare Rack2-Filer

(2)	Red2/Her - LeRood-2/Libred 2/Coline1      Rove Recorder Of Caline1      Rove Recorder Of Caline1      Libroni 1      Cabinet 1      Cabinet 2      Cabinet 3	Provide a second	Raccog	1. Fare clic s	Gurazione €
	Librena 2	itore 1	itore 3 itore 2	2. Seleziona	ire [Opzioni]
(3)	Opzioni Rack2-Filer Cartelle LibRoot ScanSnap -> Rack2 Possono essere usate fino a tre Cartelle Libl	Root, ognuna contenente un set sep nal/Document Root 	arato di librerte.	1. Selezionare la destinazione e i (LibRoot alias)	a cartella di nomi LibRoot
		OK Annulla	Applica	2. Fare clic su	

Copiare i dati contenuti nella cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer sul PC su cui è installato Rack2-Filer Smart (quando necessario).

Per dare una collocazione ai dati nell'unità locale quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati su PC diversi, copiare la cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer sul PC dove Rack2-Filer Smart è installato facendo ricorso a una periferica di archiviazione esterna come un'unità flash USB.

#### Uscire da Rack2-Filer

Uscire dalle seguenti applicazioni di Rack2-Filer:

- Finestra di Rack2-Filer
- Viewer
- WorkArea

#### (2) Esecuzione di Rack2-Migration Tool

Avviare Rack2-Migration Tool ed eseguire la migrazione dei dati.

(1) Avviare Rack2-Migration Tool

Fare clic sul pulsante [Start] e selezionare [Tutti i programmi]-[Rack2-Filer Smart]-[Data Migration Tool for Rack2-Filer].



(5)	Rack2-File	r Smart - Migration Tool	×	
	i	Il processo di migrazione dei dati di Rack2-Filer è stato completato con esito positivo.		
		I dettagli relativi ai risultati del processo di migrazione sono salvati nel file seguente. C:\data\Rk2ConvertData_20120829194656.txt		1. Controllare
		Cose da fare in Rack2-Filer Smart: Eseguire la configurazione dello spazio di archiviazione in Rack2-Filer Smart. Non è stata eseguita la migrazione dei dati di configurazione dalla finestra Rack2-Filer e da Rack2-Viewer. Eseguire le necessarie configurazioni		
		ОК		<ol> <li>2. Fare clic su</li> </ol>

(3) Configurazione della cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer Smart

Configurare i dati di cui si è eseguita la migrazione come spazio di archiviazione di Rack2-Filer Smart.

(1) Avviare Rack2-Filer Smart

(2)	🚟 Rack2-Filer Smart - Bookshelf	
	* ? ×	
	Crea Riordina Spazio di archiviazione Atere diage	<ul> <li>1. Fare clic su</li> </ul>
	<ul> <li>▲ Rack2-Filer Smart</li> <li>▲ Magazzino</li> <li>▲ Libreria</li> <li>■Scaffale</li> </ul>	
(3)	Tmpostazioni spazio di archiviazione	
	Nome spazio di archiviazione trasferimento dei dati di	1. Inserire un nome
	Posizione spazio di archiviazione    Posizione spazio di archiviazione  Indicare l'archiviazione sul Cloud come spazio di archiviazione	2. Selezionare
	C:\data Scorri	3. Specificare il percorso della
	Salvataggio in back-up automatico dei dati Cartella del salvataggio di back-up: C:\Users\users\AppData\Roaming\PFU\Raku2Smart\Backup\STR_00000010 Scorri	cartella di destinazione indicato in (2)-(3)-2
	OK Annulla Guida in lir	4. Fare clic su

(4) Vengono mostrati i dati di cui si è eseguita la migrazione. Aprire il raccoglitore di cui si è eseguita la migrazione e controllare se la migrazione dei dati è avvenuta correttamente.



Ciò completa il processo di migrazione dei dati.

In presenza di molteplici cartelle di archiviazione dei dati, eseguire la procedura di migrazione per ogni cartella di cui deve essere effettuata la migrazione.

## 6. Controllo dei risultati della migrazione dei dati

I risultati della migrazione dei dati sono registrati nel "file di notifica dei risultati della migrazione". Il file di notifica dei risultati della migrazione è creato direttamente nella cartella di destinazione con il nome "Rk2ConvertData\_(anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo in cui il processo ha avuto luogo).txt"

All'interno del file di notifica dei risultati della migrazione sono registrate le informazioni seguenti: il numero di raccoglitori selezionati/processati come destinazione della migrazione e la causa/le soluzioni di qualsiasi errore interessante un raccoglitore/la migrazione verificatosi. Controllare il contenuto del file e prendere i provvedimenti opportuni come descritto.

## 7. Compatibilità con Rack2-Filer

Nella tabella seguente sono illustrate le funzioni previste da Rack2-Filer che non sono supportate da Rack2-Filer Smart V1.0 nonché alcune funzioni sostitutive. Per ulteriori dettagli sulle specifiche e sulle funzioni di Rack2-Filer Smart, fare riferimento alla "Aiuto di Finestra Rack2-Bookshelf" o alla "Rack2-Viewer Help".

Funzioni di Rack2-Filer		Rack2-Filer Smart V1.0	
(Funzioni non su	oportate da Rack2	2-Filer Smart)	Specifiche/Funzione sostitutiva
Raccoglitore	Elenco contenuti/	/pagine non lette	L'elenco contenuti/pagine non lette può essere visualizzato dalla tabella di controllo di Rack2-Viewer.
	Miniatura		Le miniature possono essere visualizzate facendo clic sull'icona di Rack2-Viewer. Le pagine all'interno dei raccoglitori possono essere modificate partendo dalle thumbnail.
	Formato titolo rac	ccoglitore (stile,	-
	dimensione, scrip	ot, nome del font, effetti)	* Viene utilizzato un formato prefissato.
	Pagina raccoglitore	Selezionare il numero massimo di pagine (500 pagine/1.000 pagine)	Il numero massimo di pagine è fissato a 1.000.
		Impostazione del margine della pagina	<ul> <li>* I margini attorno alla pagina non vengono visualizzati.</li> </ul>
		Funzione per specificare l'area di visualizzazione prevista	L'area di visualizzazione su ogni pagina è fissata al 100%.
Viewer	Visualizzazione	Funzione per evidenziare le stringhe di ricerca	-
		Rotazione di una pagina e sua visualizzazione in verticale in modalità 2 pagine aperte	Rotazione sinistra/destra in modalità larghezza pagina.
		Funzione per girare contemporaneamente diverse pagine	L'uso del cursore "Jump (Salta)" consente di saltare alla pagina desiderata.
	Modifica	Cancellazione di un lato (fronte/retro) delle pagine specificate	In visualizzazione miniature, si possono selezionare più pagine e poi eliminarle insieme.

	all'interno di un	
	documento.	
Estrazione	Estrazione dei dati	È possibile utilizzare [Esporta File
	delle foto (JPEG/PDF)	origine] come funzione sostitutiva.
Impostazioni	Modalità di	L'uso della barra dello zoom consente
dell'ambiente	visualizzazione	lievi ridimensionamenti.
operativo	(all'interno di una	
	finestra/a schermo	
	intero)	
	Visualizzazione dei	-
	due anelli al centro	
	del raccoglitore	
	Modalità di creazione	-
	PDF (modalità	* Creato in modalità normale che è
	normale/	stata utilizzata
	modalità compatto)	
Impostazioni	Funzione per	È possibile disabilitare l'animazione che
volta pagina le	specificare se abilitare	simula il volta pagina delle pagine dalla
pagine	l'animazione che	finestra delle impostazioni. Se si
	simula il volta pagina	disabilita l'animazione che simula il
	delle volta pagina e	girare delle volta pagina, è possibile
	per specificarne la	girare le pagine più rapidamente.
	velocità	
	Funzione per	-
	mantenere ininterrotto	
	il volta pagina	
	automatico delle	
	pagine	
Inserimento	Funzione per	-
pagina	importare le	* Sempre importati come file effettivi
	informazioni relative	
	ai collegamenti	
	quando si importano	
	file origine	

WorkArea	Nome	Ora denominato "Rack2-TempTray".	
Importazione dei dati		Possono essere importati i dati	
Dettagli		sottoposti a scansione con ScanSnap e i	
Importazione file origine		promemoria creati con Rack2-Filer	
	Importazione dei dati dai raccoglitori a	Smart for iOS o Rack2-Filer Smart for	
	WorkArea	Android.	
		È possibile effettuare scambi di pagine	
		tra raccoglitori con le thumbnail	
		contenute nei raccoglitori.	
	Visualizzazione/modifica/esportazione di	È possibile soltanto spostare dei dati nei	
	dati	raccoglitori e cancellare dei dati. Per	
	<u>Dettagli</u>	visualizzare delle pagine in formato	
	Modifica dimensione thumbnail (pila)	thumbnail o modificare/esportare una	
	Visualizzazione pagine in formato	thumbnail, spostare la thumbnail in un	
	thumbnail (pile)	raccoglitore e poi eseguire l'operazione	
	Modifica/esportazione thumbnail	da Rack2-Viewer.	
	(pila)		
Collegamento al C	loud (trasferimento di PDF a	I dati di un raccoglitore possono essere	
Evernote/Google Documenti/SugarSync/Salesforce Chatter)		esportati in una cartella locale come file	
		PDF. Utilizzare i file PDF esportati come	
		di consueto.	
Collegamento a dispositivo mobile (trasferimento di PDF		Come sopra	
all'applicazione ScanSnap Connect)			
Conversione dei dati sottoposti a scansione con ScanSnap in		Usare ScanSnap Organizer.	
documenti in forma	ato Word/Excel/PowerPoint (conversione		
ad Office)			
Funzione per ritagl	iare un testo evidenziato	Usare ScanSnap Organizer.	
Visualizzazione ris	ultati della ricerca	-	
<u>Dettagli</u>			
Salvataggio dell	le pagine cercate nel raccoglitore		
contenente i risi	ultati della ricerca		
Messa in evider	nza dei risultati della ricerca		
Software collegato		-	
Importazione dei da	ati da uno scanner compatibile TWAIN	In primo luogo salvare i dati come file	
		(per es. in formato PDF o TIFF) e poi	
		importarli in un raccoglitore.	

Trascinare e rilasciare un file in [Azioni]-[Scan to Rack2-Filer]	Quando si trascina e rilascia un file in	
in ScanSnap Organizer	[Azioni]-[Scan to Rack2-Filer Smart] in	
Dettagli	ScanSnap Organizer, indicare la	
Nella tabella [Opzioni]-[ScanSnap -> Rack2] di Rack2-Filer,	destinazione di salvataggio scegliendola	
selezionare la posizione di salvataggio dei dati quando	dalla finestra [Selezione raccoglitore].	
Rack2-Viewer o Rack2-WorkArea non sono aperti.		
WorkArea		
Raccoglitore attualmente selezionato nella finestra di		
Rack2-Filer		
Finestra di dialogo per la selezione del raccoglitore per		
ciascun singolo trasferimento		

-: Assenza di funzioni sostitutive

## Descrizioni nel presente manuale Abbreviazioni per i sistemi operativi

Software	Abbreviazioni nel presente manuale
Microsoft <sup>®</sup> Word 2013	Word
Microsoft <sup>®</sup> Word 2010	
Microsoft <sup>®</sup> Office Word 2007	
Microsoft <sup>®</sup> Office Word 2003	
Microsoft <sup>®</sup> Excel <sup>®</sup> 2013	Excel
Microsoft <sup>®</sup> Excel <sup>®</sup> 2010	
Microsoft <sup>®</sup> Office Excel <sup>®</sup> 2007	
Microsoft <sup>®</sup> Office Excel <sup>®</sup> 2003	
Microsoft <sup>®</sup> PowerPoint <sup>®</sup> 2013	PowerPoint
Microsoft <sup>®</sup> PowerPoint <sup>®</sup> 2010	
Microsoft <sup>®</sup> Office PowerPoint <sup>®</sup> 2007	
Microsoft <sup>®</sup> Office PowerPoint <sup>®</sup> 2003	
Google Documenti <sup>™</sup>	Google Documenti

## Abbreviazioni per i sistemi operativi

Sistema operativo	Abbreviazioni nel presente manuale	e
Sistema operativo Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 98, versione	Windows 98	Windows
italiana		
Sistema operativo Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Millennium	Windows Me	
Edition, versione italiana		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 2000 Professional,	Windows 2000	
versione italiana		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> XP Home Edition,	Windows XP	
versione italiana (versione da 32 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> XP Professional,		
versione italiana (versione da 32 bit)		
Sistema operativo Windows Vista <sup>®</sup> Home Basic,	Windows Vista	
versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista <sup>®</sup> Home Premium,		
versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista <sup>®</sup> Business, versione		
italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista <sup>®</sup> Enterprise,		
versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista <sup>®</sup> Ultimate, versione		
italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		

Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 7 Starter, versione	Windows 7	Windows
italiana (versione da 32 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium,		
versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 7 Professional, versione		
italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise, versione		
italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 7 Ultimate, versione		
italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 8, versione italiana	Windows 8	
(versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 8 Pro, versione italiana		
(versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 8 Enterprise, versione		
italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 8.1, versione italiana	Windows 8.1	
(versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 8.1 Pro, versione italiana		
(versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows <sup>®</sup> 8.1 Enterprise, versione		
italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		

## Esempi di schermate riportate nel manuale

- Le finestre e le immagini pertinenti a Windows 7 sono utilizzate per la descrizione delle operazioni presentate nel manuale.
- Le finestre e le immagini pertinenti a Rack2-Filer V5.0L60 sono utilizzate per la descrizione delle operazioni presentate nel manuale.

## Marchi commerciali

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel e PowerPoint sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Word è un prodotto di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.
- Evernote è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Evernote Corporation.
- Google e Google Documenti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Google Inc
- SugarSync è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di SugarSync Inc.
- Salesforce e il logo di Salesforce sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di salesforce.com, inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

- ScanSnap e Rack2-Filer sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU LIMITED in Giappone.
- I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

### Rack2-Filer Smart Guida alla migrazione dei dati

#### P2WW-3050-03ALZ0

Data di pubblicazione	Gennaio 2014
Data di pubblicazione	Terza edizione
Pubblicato da	PFU LIMITED

- I contenuti del presente manuale potrebbero essere corretti senza preavviso.
- PFU LIMITED non si assume responsabilità per eventuali danni per violazione del copyright o di altri diritti di terzi causati dall'uso di qualsivoglia informazione riportata nel presente manuale.
- Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in alcuna forma senza il previo consenso scritto di PFU LIMITED.