
**
** FMVシリーズ **
** Windows 2000, Windows XP **
** DynaEye EX V1.0L10 -TP09824 **
** 緊急修正説明書 **

本緊急修正は、重大な問題を未然防止する目的で提供する障害修正です。
Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国
およびその他の国における登録商標です。
Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

緊急修正ご使用のまえに
緊急修正実施に際しては、必ず事前に適用システムのバックアップを取得
し、問題発生時の復旧に備えてください。

必要ディスク容量 : 5MB
必要メモリ量 : 特別なメモリは必要としません
適用時間 : 1分程度

0 . 緊急修正について (必ずお読みください)

(1) 緊急修正の提供情報

- ・ README.TXT : 実施時の留意事項、製品固有の説明 (本書)
- ・ SETUP.EXE : 緊急修正セットアップコマンド

(2) 緊急修正適用時の注意事項

- ・ 本緊急修正は DynaEye EX V1.0L10 アップデートパック U001適用後に適用可能です。
アップデートパックU001 は、以下のWebページからも取得できます。
<http://software.fujitsu.com/jp/dynaeye/ex/download/update-v1110u001.html>
- ・ 適用システムに対して、個別の機能追加や、応急修正を適用している場合は、緊急修正は実施しないでください。
実施する場合は事前に応急修正を入手した部署に緊急修正の適用可否についてご確認をお願いします。
- ・ Windows 2000/XP のシステムに本緊急修正を適用する場合、必ず Administrator 権限を持つユーザーでログオンして適用してください。
- ・ 複数のコンピュータによる同時修正を行っている場合は、フルセット版コンピュータおよびすべての同時修正用コンピュータの DynaEye EX に、本緊急修正を適用してください。

1 . 修正内容

- ・ ログオンユーザーの所属するグループが取得できない状態のPCから DynaEye EXを起動すると、ランタイムエラーで終了する、あるいは、起動に必要な権限が無いというエラーメッセージを表示して終了する問題を修正しました。また、キャビネット移出入でフルバックアップ移出を実行すると、ランタイムエラーで終了する問題を修正しました。

2 . 修正モジュール一覧

F5CURUCK.dll

3 . 適用条件

機種 : FMV

OS : Windows 2000, Windows XP

製品 : DynaEye EX V1.0L10

条件 : アップデートパックU001 を適用済みであること。

4 . 適用方法

以下の手順で修正を適用してください。

- (1) DynaEye EX を実行中の場合は、いったん終了してください。
- (2) 本緊急修正に同梱されているセットアップコマンド (SETUP.EXE) を起動します。表示される画面に従ってアップデートを行ってください。

5 . その他の留意事項

特にありません。