

## ScanSnap オンラインアップデートのアンインストール方法

1. 以下の[SsCleaner]フォルダにある[SSClean.exe]を実行します。

C:¥Program Files¥PFU¥ScanSnap¥Driver¥SsCleaner¥ SSClean.exe

※64bitOSの場合は、以下の場所になります。

C:¥Program Files (x86)¥PFU¥ScanSnap¥Driver¥SsCleaner¥ SSClean.exe

注1).exe 等の拡張子は、コンピュータの設定によって表示されない場合があります。


その場合、種類がアプリケーションとなっている[SSClean]を実行してください。

注2) ScanSnap Manageが最新バージョンになっている必要があります。

バージョンが古い場合には、下記 URL から ScanSnap Manager アップデートを適用してください。

[ドライバダウンロードページ](#)

2. 表示された「ScanSnap オンラインアップデート」を選択し、  
[削除]をクリックします。




3. 一覧から削除されたことを確認します。

4. Windows タスクマネージャーを起動します。

タスクバーにマウスカーソルを合わせ、右クリックし、[タスクマネージャーの起動]を選択します。


※Windows® 10 の場合、[タスクマネージャー]になります。



5. [プロセス]タブの「SsUwatcher.exe」または、

「ScanSnap オンラインアップデート」を右クリックし、[タスクの終了]または、[プロセスの終了]をクリックします。

※Windows® 10 の場合、[詳細]タブをクリックします。



6. 以下の[Update]フォルダを削除します。

C:¥Program Files¥PFU¥ScanSnap¥Update

※64bitOSの場合は、以下の場所になります。

C:¥Program Files (x86)¥PFU¥ScanSnap¥Update

7. コンピュータを再起動します。

8. [ダウンロードページ](#)から「ScanSnap オンラインアップデート」をインストールします。

以上